

Parallels[®] Panel

Parallels Plesk Panel 10

Guía del administrador

Aviso de copyright

*Parallels Holdings, Ltd.
c/o Parallels International GmbH
Vordergasse 59
CH-Schaffhausen
Suiza
Teléfono: +41-526320-411
Fax: +41-52672-2010*

Copyright © 1999-2011 Parallels Holdings, Ltd. y afiliados. Todos los derechos reservados.

Este producto está protegido por leyes de derechos de autor de EE.UU. e internacionales. La tecnología subyacente, las patentes y las marcas registradas del producto se describen en <http://www.parallels.com/trademarks>.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows NT, Windows Vista y MS-DOS son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds.

Mac es una marca registrada de Apple, Inc.

Todas las marcas y nombres mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Contenidos

Prólogo	8
Convenciones Tipográficas	8
Sugerencias.....	9
Uso en Parallels Containers	10
Novedades en Parallels Panel	12
Panel 10.2	12
Familiarizándose con Parallels Panel	13
Panel de administración del servidor	15
Panel de control en modo estándar	17
Panel de control en modo Power User.....	19
Mi cuenta y espacios web	21
Edición de su contraseña e información de contacto.....	22
Si su Panel opera con Administrador de Clientes y Negocio	23
Cambio a mis espacios web.....	24
Entrega de servicio a sus clientes y empleo de revendedores	25
Concepto de planes y suscripciones	26
Asignación de recursos y servicios	28
Relaciones entre suscripciones y planes de servicio/complementarios	28
Sincronización de suscripciones y planes. Estados de las suscripciones	29
Propiedades de planes y suscripciones	33
Hosting de planes y suscripciones.....	34
Planes de revendedor y suscripciones	49
Entrega de servicio a sus clientes.....	52
Administración de planes de servicio.....	53
Suscripción a servicios de hosting	55
Modificación de los servicios proporcionados a los clientes.....	58
Administración de clientes	61
Administración de suscripciones de servicio	64
Uso de revendedores	67
Creación de suscripciones/cuentas de revendedor	67
Modificación de una suscripción de revendedor	68
Adición de servicios a sus ofertas	70
Uso del administrador de clientes y negocio integrado	72
Configuración de su Parallels Panel	77

Obtención e instalación de una llave de licencia	78
Actualización de una llave de licencia de prueba	79
Instalación de llaves de licencia adicionales para complementos de Parallels Panel	80
Actualización de su llave de licencia	81
Recuperación de una llave de licencia usada anteriormente	81
Protección de su Parallels Panel.....	82
Restricción del acceso administrativo a Parallels Panel.....	82
Protección de las comunicaciones con el servidor a través de cifrado SSL	83
Personalización de su Parallels Panel	86
Cambio del skin y del idioma del interfaz (Hosting Linux)	87
Establecimiento de un logo personalizado	89
Instalación y eliminación de idiomas del interfaz.....	89
Ocultación y visualización de grupos de botones	91
Adición y eliminación de botones personalizados	92
Configuración de las preferencias de la sesión	94
Registro de las acciones realizadas por sus clientes en el Panel	95
Configuración del registro de acciones.....	96
Descarga del registro de acciones.....	96
Vaciado del registro de acciones	97

Configuración del servidor **98**

Configuración del inventario IP del servidor.....	99
Acerca de direcciones IP: IPv4 e IPv6	99
Requisitos para operar en IPv6.....	100
Asignación a revendedores y clientes de hosting: Procedimiento en Parallels Panel ...	100
Procedimiento de realización de operaciones en el inventario IP del servidor	101
Visualización y selección de los componentes de software usados en el servidor	104
Configuración de servicios DNS.....	104
Configuración del Panel para que se ejecute detrás de un router con NAT	110
Configuración del Panel para que se ejecute detrás de un firewall	112
Uso del firewall integrado en su Panel (Hosting Windows)	113
Configuración del rango de puertos para el modo FTP Pasivo (Hosting Windows).....	118
Configuración de los servicios de correo	119
Configuración de la protección antispam.....	123
Configuración de la protección antivirus (Hosting Linux).....	133
Configuración de la protección antivirus (Hosting Windows).....	135
Selección de software webmail.....	135
Configuración del software de listas de correo Mailman (Hosting Linux).....	136
Prohibición de envío de emails masivos para sus clientes (Hosting Linux)	137
Configuración de SiteBuilder.....	137
Configuración de escenarios de adquisición de clientes	138
Personalización de las notificaciones del modo de prueba de SiteBuilder	139
Personalización de la demo de inicio de SiteBuilder	142
Configuración de Parallels Panel para hosting de bases de datos.....	143
Configuración de hosting de bases de datos remotas.....	144
Administración de servidores de bases de datos	147
Configuración de la conexión a sistemas de gestión de base de datos externos (Hosting Windows)	148
Creación de conexiones nuevas a bases de datos externas (Hosting Windows)	149
Edición de los parámetros de conexiones ODBC existentes (Hosting Windows)	149
Eliminación de conexiones a bases de datos externas (Hosting Windows).....	150
Habilitación de soporte para Adobe ColdFusion (Hosting Linux)	150
Activación de la integración con Servicios Google para sitios web	151
Concesión de acceso a los Servicios Google para sitios web a los usuarios del Panel	154
Habilitación de la integración con servicios UNITY Mobile para sitios móviles	156
Habilitación de soporte para aplicaciones Miva E-commerce (Hosting Linux)	157
Habilitación de soporte para aplicaciones Miva E-commerce (Hosting Windows).....	158
Realización de paquetes de aplicaciones	158

Configuración de ASP.NET (Hosting Windows)	161
Configuración del inventario de aplicaciones IIS (Hosting Windows)	163
Configuración de estadísticas	165
Configuración del sistema de notificaciones por email	165
Establecimiento de la fecha y la hora del sistema	169
Habilitación de registros "piped" para reducir el riesgo de interrupción de servicio web en el servidor web (Hosting Linux).....	170
Ampliación de las capacidades de Parallels Plesk Panel con módulos y complementos (Hosting Linux).....	171
Hosting de múltiples sitios SSL en una única dirección IP (Hosting Linux).....	173
Protección de sitios con un único certificado SSL (Hosting Windows)	173
Restricción de uso de opciones de hosting potencialmente inseguras	175
Opciones de scripting.....	176
Ejecución de scripts vía el programador de tareas cron (hosting Linux).....	178
Creación de un centro de asistencia técnica	179

Administración del sistema **181**

Visualización de estadísticas	182
Automatización de la generación y entrega de informes por email.....	184
Visualización de estadísticas de protección antispam y antivirus	184
Administración de los servicios del sistema	185
Monitorización de la cola de mensajes del servidor de correo y resolución de problemas de congestión de correo (Hosting Linux).....	187
Programación de tareas	188
Programación de tareas en servidores basados en Linux.....	189
Programación de tareas en servidores basados en Windows.....	191
Delegación de privilegios administrativos a ingenieros de soporte técnico (Hosting Windows).....	193
Creación de cuentas de administrador adicionales	194
Modificación de cuentas de administrador adicionales	195
Suspensión y activación de cuentas de administrador adicionales.....	195
Eliminación de cuentas de administrador adicionales	196
Copia y restauración de datos.....	197
Configuración de parámetros globales de backup.....	198
Configuración del panel de control para el uso de un repositorio FTP	199
Realización de backups de todo el servidor	200
Realización de backups de cuentas y sitios individuales	201
Programación de backups	201
Restauración de datos usando archivos comprimidos de backup.....	203
Descarga de archivos de backup del servidor	204
Carga de archivos de backup al servidor.....	204
Eliminación de archivos de backup del servidor	204
Registros de backup	205
Acceso al servidor a través de Escritorio Remoto (Hosting Windows)	206
Monitorización de las conexiones al panel de control y a los servicios FTP	208
Monitorización de las conexiones al panel de control	208
Monitorización de las conexiones al servicio FTP	209
Monitorización de las conexiones de Terminal Session a su servidor (Hosting Windows).....	210

Migración de datos de otras plataformas de hosting **211**

Importación de datos de un archivo	214
Importación de datos de servidores basados en Linux/Unix	215
Importación de datos de servidores basados en Windows	216

Actualización del Panel **217**

Modificación de la configuración del actualizador	219
---	-----

Envío de avisos por email a múltiples clientes a la vez **220**

Creación, edición y eliminación de plantillas de mensaje	221
Envío de avisos por email	223

Uso del mecanismo de seguimiento de eventos **225**

Adición de gestores de eventos (Hosting Linux)	226
Adición de gestores de eventos (Hosting Windows)	227
Parámetros de eventos pasados por controladores de eventos	229
Información del administrador actualizada	229
Servicio detenido	230
Servicio iniciado	230
Servicio reiniciado	230
Dirección IP creada	230
Dirección IP actualizada	231
Dirección IP eliminada	231
Configuración de sesión actualizada	231
Cuenta de cliente creada	232
Cuenta de cliente actualizada	232
Cuenta de cliente eliminada	233
Estado de la cuenta de cliente actualizado	233
Preferencias de interfaz del cliente actualizadas	233
GUID del cliente actualizado	234
Cuenta de revendedor creada	234
Cuenta de revendedor actualizada	235
Cuenta de revendedor eliminada	235
Estado de la cuenta de revendedor actualizado	236
Preferencias de interfaz del revendedor actualizadas	236
Inventario IP del revendedor actualizado	236
Sitio web creado	237
Sitio web actualizado	237
Sitio web eliminado	237
Propietario de la suscripción modificado	238
Estado de sitio web actualizado	238
Zona DNS del dominio actualizada	238
GUID de sitio web actualizado	239
Subdominio actualizado	239
Subdominio eliminado	240
Alias de dominio creado	240
Alias de dominio actualizado	241
Alias de dominio eliminado	241
Zona DNS de alias de dominio actualizada	242
Límites de la cuenta de revendedor actualizados	242
Límites de suscripción actualizados	243
Conexión al panel por parte del usuario	244
Desconexión del panel por parte del usuario	244
Cuenta de correo creada	244
Cuenta de correo actualizada	244
Cuenta de correo eliminada	245
Lista de correo creada	245
Lista de correo eliminada	245
Configuración de hosting creada	246
Configuración de hosting actualizada	247
Configuración de hosting eliminada	248
Redireccionamiento estándar o por marcos creado	248
Redireccionamiento estándar o por marcos actualizado	249

Redireccionamiento estándar o por marcos eliminado	249
Cuenta de usuario web creada	249
Cuenta de usuario web actualizada	250
Cuenta de usuario web eliminada	251
Clave de licencia actualizada	251
Llave de licencia expirada	251
Servidor de base de datos creado	252
Servidor de base de datos actualizado	252
Servidor de base de datos eliminado	252
Base de datos creada	252
Base de datos eliminada	253
Cuenta de usuario de base de datos creada	253
Cuenta de usuario de base de datos actualizada	253
Cuenta de usuario de base de datos eliminada	254
Componente de Parallels Panel actualizado o añadido	254
Plan de revendedor creado	254
Plan de revendedor actualizado	255
Plan de revendedor eliminado	255
Plan de servicio de revendedor creado	255
Plan de servicio de revendedor actualizado	255
Plan de servicio de revendedor eliminado	255
Plan de servicio de administrador creado	256
Plan de servicio de administrador actualizado	256
Plan de servicio de administrador eliminado	256
Se ha alcanzado el límite de espacio en disco para la cuenta de revendedor	256
Se ha alcanzado el límite tráfico para la cuenta de revendedor	257
Se ha alcanzado el límite de espacio en disco para la suscripción	257
Se ha alcanzado el límite de tráfico para la suscripción	257
Cuenta FTP creada	257
Cuenta FTP actualizada	258
Cuenta FTP eliminada	258
Eliminación de gestores de eventos	259

Prólogo

En esta sección:

Convenciones Tipográficas	8
Sugerencias	9

Convenciones Tipográficas

Antes de empezar a usar esta guía, es realmente importante entender las convenciones de documentación usadas en la misma.

Los siguientes tipos de formato en el texto indican información especial.

Convención de formato	Tipo de Información	Ejemplo
Negrita especial	Elementos que debe seleccionar, como opciones de menú, botones de comando o elementos en una lista.	Vaya a la pestaña Sistema .
	Nombres de capítulos, secciones y subsecciones.	Lea el capítulo Administración básica .
<i>Cursiva</i>	Usada para enfatizar la importancia de un punto, para introducir un término o para designar un marcador de línea de comando, que debe reemplazarse por un nombre o valor real.	El sistema soporta búsquedas con el llamado <i>carácter comodín</i> .
<code>Monoespacio</code>	Nombres de comandos, archivos y directorios.	El archivo de licencia se encuentra en el directorio http://docs/common/licenses .

Con formato previo	Salida en pantalla en sus sesiones de línea de comandos; código fuente en XML, C++ u otro lenguaje de programación.	# ls -al /files total 14470
Negrita con formato previo	Lo que escribe, destacado de lo que se muestra en la pantalla del ordenador.	# cd /root/rpms/php
MAYÚSCULAS	Nombres de teclas.	MAYÚSCULAS, CTRL, ALT
TECLA + TECLA	Combinaciones de teclas en las que el usuario debe presionar y mantener presionada una tecla mientras presiona otra.	CTRL+P, ALT+F4

Sugerencias

Si encuentra algún error en esta guía o si tiene alguna duda o sugerencia acerca de cómo mejorarla, envíenos sus comentarios usando el formulario online que encontrará en <http://www.parallels.com/es/support/usersdoc/>. Indíquenos el nombre de la guía, los nombres del capítulo y de la sección así como el fragmento de texto donde ha encontrado el error.

Uso en Parallels Containers

Las siguientes operaciones no estarán disponibles desde el Panel cuando esté opere dentro de Parallels Containers:

- Adición y eliminación de direcciones IP de las tarjetas de red del servidor.
- Cambio del nombre del host.
- Definición de fecha y hora del sistema.

Una vez añadidas las direcciones IP al nodo hardware Parallels Virtuozzo Containers, deberá utilizar la función **Releer IP** en el Panel de Administración del Servidor (en **Herramientas y utilidades > Direcciones IP**) para actualizar el inventario de IPs del Panel.

Cuando instale el Panel en un contenedor Parallels, deberá configurar el parámetro Servicio Offline para el contenedor, para así garantizar que puede accederse al interfaz web de Parallels Panel y a Parallels Power Panel, usados para administrar Contenedores.

De forma predeterminada, el Contenedor se configura de forma que los siguientes parámetros están habilitados para el servicio de Administración Offline: **VZPP-plesk** (redirección de conexiones en el puerto 8443) y **VZPP** (redirección de conexiones en el puerto 4643). Es necesario deshabilitar el servicio **VZPP-plesk**. Puede deshabilitarlo en Parallels Virtuozzo Containers para Linux y Windows utilizando la utilidad Parallels Management Console.

➤ ***Para configurar el contenedor utilizando Parallels Management Console:***

1. Abra Parallels Management Console.
2. Conéctese al nodo hardware de Parallels Containers.
3. Haga clic en **Contenedores Virtuozzo**.
4. Seleccione el Contenedor, haga clic con el botón secundario del ratón en el contenedor y seleccione **Propiedades** en el menú contextual.
5. Vaya a **Red > Administración Offline** y deshabilite el servicio **VZPP-plesk**.

➤ ***Para configurar el contenedor a través de las herramientas de línea de comandos en un nodo hardware basado en Linux:***

1. Conéctese al nodo hardware a través de SSH.
2. Emita el siguiente comando:

```
vzctl set CT_ID --offline_management yes --offline_service vzpp --save
```

➤ ***Para configurar el contenedor a través de las herramientas de línea de comandos en un nodo hardware basado en Windows:***

1. Conéctese al nodo hardware a través de Escritorio Remoto.
2. Emita los siguientes comandos:

```
vzctl set CT_ID --offline_management yes --save  
vzcfgt set CT_ID offlineservices vzpp
```

Una vez haya configurado el Contenedor, podrá acceder a las funciones de administración del Contenedor desde el Panel (en **Herramientas > Administrar su contenedor** [en el grupo **Administración del servidor**]).

Novedades en Parallels Panel

Panel 10.2

Soporte para IPv6

Ahora Parallels Panel soporta la operación en direcciones IPv6. Los administradores y revendedores pueden ofrecer planes de servicio en IPv4, IPv6 o crear suscripciones dual-stack (en una dirección IPv4 + IPv6). Para más información, consulte la sección **Configuración del inventario IP del servidor** (en la página 99).

Extensión SNI (Server Name Indication) en servidores Panel basados en Linux

Parallels Panel para Linux permite el uso de certificados SSL para sitios alojados en direcciones IP compartidas. Esto se consiguió con el soporte añadido para la extensión Server Name Indication (SNI) al protocolo Transport Layer Security. Si desea más información, consulte la sección **Hosting de múltiples sitios SSL en una única dirección IP (Hosting Linux)** (en la página 173).

Cuentas de cliente sin suscripciones

Cuando cree una cuenta de cliente nueva, ahora puede optar por crear una suscripción con un sitio web para dicho cliente. La creación de cuentas sin suscripciones puede resultar útil si en este momento no necesita crear un sitio web para un cliente y dese transferir una suscripción de otra cuenta de cliente o crear una suscripción más adelante.

Para más información, consulte la sección **Suscripción a servicios de hosting** (en la página 55).

Mis espacios web

Ahora los administradores pueden crear mucho más fácilmente sus propias cuentas de hosting con los Paneles que ya sirven a revendedores y clientes de hosting. El cambio al modo Power User del panel de control – el modo cuya finalidad es crear y gestionar cuentas de hosting propias del administrador – no requiere que usted deje de revender hosting. Si desea más información acerca de este modo, consulte las secciones **Cambio a mis espacios web** (en la página 24) y **Panel de control en modo Power User** (en la página 19).

Familiarizándose con Parallels Panel


En una instalación típica, la funcionalidad del Panel se divide en dos paneles - el **Panel de Administración del Servidor** que permite configurar y mantener el servidor, y el **Panel de control** que permite administrar servicios de hosting en el servidor. Esta instalación también se denomina *Panel de control en modo estándar*. Este modo es útil para la reventa de servicios de hosting a través de la oferta de suscripciones a planes de servicio. Para más información acerca de los planes de servicio, consulte la sección **Concepto de planes de servicio y suscripciones** (en la página 26).

Aparte del modo estándar, usted puede utilizar el panel de control únicamente para dar respuesta a necesidades personales, como puede ser el mantenimiento del portal de una empresa o servidor de correo. Si este es su caso, debería poner el panel de control en modo *Power User*. En este modo, la administración de los servicios de hosting y la gestión del servidor se realiza en el panel de control. Como este modo no supone la reventa de servicios a otros, no proporciona recursos para administrar planes de hosting, suscripciones, revendedores y clientes. Asimismo, como las funciones de administración del servidor se incluyen en el panel de control en este modo, el **Panel de Administración del Servidor** no estará disponible.

Cuando el panel de control está en modo estándar, usted (como administrador del Panel) puede crear sus propias cuentas de hosting (espacios web). Si intenta acceder a estas cuentas, el Panel las abrirá en modo Power User, mientras que las cuentas de cliente se abrirán en modo estándar. Con esta prestación, dispondrá de los siguientes beneficios:

- Rápido acceso a las funciones de administración del servidor cuando esté en el panel de control.
- Gestión de cuentas en nombre de clientes y revendedores a través del panel de control estándar.

El diagrama que se muestra a continuación resume la información acerca del panel de control en modo estándar (A) y en modo Power User (B).



Más adelante en este capítulo describiremos en detalle el GUI de los paneles.

En este capítulo:

Panel de administración del servidor	15
Panel de control en modo estándar	17
Panel de control en modo Power User	19

Panel de administración del servidor

Cuando accede a Parallels Panel como administrador, se muestra una página de inicio que incluye un resumen de los recursos asignados y los recursos usados.

El área superior del banner proporciona los siguientes vínculos:

- **Un vínculo con su nombre.** Haga clic en este enlace si desea actualizar su información de contacto.
- **Cerrar sesión.** Aquí es donde cierra la sesión una vez ya no desea trabajar más con el Panel.
- **Ayuda.** Este proporciona ayuda sensible al contexto con una función de búsqueda.

El panel de navegación situado a la izquierda proporciona acceso a los siguientes juegos de funciones:

- **Inicio.** Aquí es donde empieza a trabajar con el Panel. La mayoría de operaciones que puede necesitar llevar a cabo se encuentran en esta área.
- **Clientes.** Aquí es donde realiza operaciones en las cuentas de usuario. Los clientes son usuarios finales de servicios de hosting; no pueden revender servicios de alojamiento. Desde esta área del Panel puede realizar las siguientes tareas:
 - Crear, modificar, suspender, activar y eliminar cuentas de usuario
 - Ver informes sobre uso de tráfico
- **Revendedores.** Aquí es donde realiza operaciones en las cuentas de revendedor. Los revendedores pueden usar los servicios de alojamiento y revender los servicios a usuarios finales. Los revendedores no pueden crear cuentas de revendedor para otros usuarios. Desde esta área del Panel puede realizar las siguientes tareas:
 - Crear, modificar y eliminar cuentas de usuario para revendedores y sus clientes.
 - Ver informes sobre uso de tráfico
- **Dominios.** Aquí es donde usted puede ver la información de los sitios web alojados y sus nombres de dominio e ir al Panel de Control para administrarlos.
- **Suscripciones.** Aquí es donde usted puede administrar las suscripciones de cliente a sus servicios. La suscripción es la forma a través de la cual un cliente obtiene servicios y recursos proporcionados por un plan de servicio.
- **Planes de servicio.** Aquí es donde usted puede gestionar sus planes de servicio. Un plan de servicio es un grupo de recursos y servicios proporcionados a los clientes del servicio de hosting a través de suscripciones. También existen complementos de plan de servicio, que aumentan la cantidad de recursos y servicios proporcionados con una suscripción.
- **Herramientas y utilidades.** Aquí es donde usted puede configurar y administrar servicios de sistema y examinar estadísticas de uso de recursos.
- **Configuración.** Aquí es donde usted puede configurar los ajustes globales relacionados con los servicios de hosting y la personalización del Panel.

- **Módulos.** Este vínculo sólo está disponible en servidores de hosting basados en Linux. Haga clic en este para instalar o administrar módulos adicionales que añaden funciones sumamente útiles a Parallels Panel. Estos módulos son: firewall, el servidor de juegos Counter-Strike y VPN.
- **Perfil y preferencias.** Aquí es donde usted establece el idioma y skin del interfaz y donde actualiza la información de contacto.
- **Cambiar la contraseña.** Aquí es donde usted cambia su contraseña para el acceso al Panel de Administración del Servidor como administrador.

Nota: El número y la ubicación de estos iconos y enlaces en su panel de control puede variar en función del número de servicios disponibles, aplicaciones instaladas y funciones proporcionadas de acuerdo con su licencia de software. Por este motivo, puede que no disponga de algunas de las funciones y elementos descritos en esta guía. Si desea usar las funciones que no están presentes en su Panel, actualice la licencia del software, instale los paquetes de software requeridos o contacte con su proveedor de hosting para obtener asistencia.

Si tiene instalado el componente Administrador de Clientes y Negocio, el panel de navegación también incluirá los siguientes grupos de vínculos:

- **Operaciones empresariales.** Administre cuentas de cliente y suscripciones de servicio.
- **Monitorización de negocio.** Vea informes de contabilidad y gestione facturas y pagos.
- **Configuración de negocio.** Configure el Administrador de Clientes y Negocio para proporcionar servicio a sus clientes.

Si desea más información acerca del uso del Administrador de Clientes y Negocio, consulte el capítulo Uso del Administrador de Clientes y Negocio integrado (en la página 72).

Si desea ver la información sobre una herramienta o elemento de la página, pase el cursor del ratón sobre un elemento, sin hacer clic en este, y aparecerá una ventana pequeña con información adicional sobre el elemento en cuestión.

El área principal de trabajo situada a la derecha ofrece acceso a las herramientas disponibles para la sesión actual del Panel seleccionada en el panel de navegación. En los menús **Más acciones** encontrará operaciones adicionales.

Para navegar a través de Parallels Panel, puede utilizar una barra de ruta: una cadena de enlaces que aparece en la parte derecha de la pantalla, debajo del área del banner.

Para volver a la pantalla anterior, use los accesos directos que encontrará en la barra de ruta o bien el icono **Nivel superior** situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Para clasificar una lista por un determinado parámetro en orden ascendente o descendente, haga clic en el título del parámetro en el membrete de la columna. El orden se indicará con un pequeño triángulo que aparecerá al lado del nombre del parámetro.

Panel de control en modo estándar

El Panel de Control proporciona acceso a las siguientes funciones:

- **Inicio.** Proporciona acceso a las operaciones realizadas con más frecuencia. La mayoría de tareas administrativas pueden realizarse usando los vínculos presentes en esta página:
 - Vea estadísticas acerca del uso de recursos por parte de los sitios web.
 - Aloje un sitio web nuevo e incorpórele contenido usando el editor visual integrado de SiteBuilder.
 - Administrar archivos.
 - Proteja los sitios con cifrado SSL.
 - Cree direcciones de email.
 - Administrar roles y cuentas de usuario.
 - Seleccionar e instalar aplicaciones en sitios web.
- **Usuarios.** Proporciona acceso a funcionalidades de creación, modificación y eliminación de cuentas y roles de usuario.
- **Correo.** Proporciona acceso a funcionalidades de creación, modificación y eliminación de direcciones y listas de correo.
- **Sitios web y dominios.** Proporciona acceso a la funcionalidad para registrar nombres de dominio, crear, modificar y eliminar sitios web, configurar prestaciones de hosting, bases de datos, subdominios, alias de dominio, visualizar estadísticas de visitas a sitios web y administrar archivos publicados en los sitios web.
- **Aplicaciones.** Proporciona acceso a la funcionalidad para instalar, configurar y eliminar aplicaciones web que añaden prestaciones útiles a sus sitios, como blogs, galerías de fotos, tiendas online y otras aplicaciones.
- **Estadísticas.** Proporciona informes acerca del tráfico y espacio en disco usado por los sitios web.
- **Cuenta.** Aquí es donde usted puede ver la información de su paquete de hosting y editar su información de contacto y contraseña para acceder al Panel.

Nota: El número y la ubicación de estos iconos y enlaces en su panel de control puede variar en función del número de servicios disponibles, aplicaciones instaladas y funciones proporcionadas de acuerdo con su licencia de software. Por este motivo, puede que no disponga de algunas de las funciones y elementos descritos en esta guía. Si desea usar las funciones que no están presentes en su Panel, actualice la licencia del software, instale los paquetes de software requeridos o contacte con su proveedor de hosting para obtener asistencia.

Encima de las pestañas, se encuentran los siguientes vínculos:

- **Vínculo con su nombre.** Haga clic en este para especificar su información de contacto, dirección de email y establecer una contraseña nueva para el acceso al Panel.
- **Cerrar sesión.** Cierra su sesión cuando ha acabado de trabajar con el Panel.

- **Ayuda.** Vea artículos de ayuda sensibles al contexto.

Panel de control en modo Power User

El Panel de Control en modo Power User proporciona acceso a las siguientes funciones:

- **Inicio.** Proporciona acceso a las operaciones realizadas con más frecuencia. La mayoría de tareas administrativas pueden realizarse usando los vínculos presentes en esta página:
 - Vea estadísticas acerca del uso de recursos por parte de los sitios web.
 - Aloje un sitio web nuevo e incorpórele contenido usando el editor visual integrado de SiteBuilder.
 - Administre archivos.
 - Proteja los sitios con cifrado SSL.
 - Cree direcciones de email.
 - Administre roles y cuentas de usuario.
 - Seleccione e instale aplicaciones en sitios web.
- **Usuarios.** Proporciona acceso a funcionalidades de creación, modificación y eliminación de cuentas y roles de usuario.
- **Correo.** Proporciona acceso a funcionalidades de creación, modificación y eliminación de direcciones y listas de correo.
- **Sitios web y dominios.** Proporciona acceso a la funcionalidad para registrar nombres de dominio, crear, modificar y eliminar sitios web, configurar prestaciones de hosting, bases de datos, subdominios, alias de dominio, visualizar estadísticas de visitas a sitios web y administrar archivos publicados en los sitios web.
- **Aplicaciones.** Proporciona acceso a la funcionalidad para instalar, configurar y eliminar aplicaciones web que añaden prestaciones útiles a sus sitios, como blogs, galerías de fotos, tiendas online y otras aplicaciones.
- **Estadísticas.** Proporciona informes acerca del tráfico y espacio en disco usado por los sitios web.
- **Servidor.** Proporciona controles para configurar el Panel y administrar servicios.
- **Espacios web.** Proporciona acceso a funciones para la configuración y administración de espacios web. Cada espacio web se asocia con un nombre de dominio principal, una dirección IPv4 y una dirección IPv6 o una de estas, y es adecuado para alojar múltiples sitios web. Puede que desee crear distintos espacios web para alojar sitios web con protección SSL en direcciones IP dedicadas.

Nota: El número y la ubicación de estos iconos y enlaces en su panel de control puede variar en función del número de servicios disponibles, aplicaciones instaladas y funciones proporcionadas de acuerdo con su licencia de software. Por este motivo, puede que no disponga de algunas de las funciones y elementos descritos en esta guía. Si desea usar las funciones que no están presentes en su Panel, actualice la licencia del software, instale los paquetes de software requeridos o contacte con su proveedor de hosting para obtener asistencia.

Encima de las pestañas, se encuentran los siguientes vínculos:

- **Vínculo con su nombre.** Haga clic en este para especificar su información de contacto, dirección de email y establecer una contraseña nueva para el acceso al Panel.
- **Cerrar sesión.** Cierra su sesión cuando ha acabado de trabajar con el Panel.
- **Ayuda.** Vea artículos de ayuda sensibles al contexto. No existe ninguna guía dedicada para este modo; aún así, cuando haga clic en este vínculo, se mostrarán temas de ayuda relevantes de la Guía del Administrador o la Guía del usuario del Panel de Control.

Nota: Si no necesita funciones para la reventa de servicios de hosting compartido y acomodar clientes y revendedores nuevos, puede cambiar al Panel de Control en modo Power User ejecutando una utilidad de línea de comandos. En este caso, no dispondrá de acceso al Panel de Administración del Servidor ni al Panel de Control en modo estándar. Si desea información acerca de la desactivación de estos paneles, consulte la sección **Uso de las utilidades de línea de comandos > Modo Power User: Utilidad poweruser** de la **Referencia de línea de comandos de Panel 10.0**.

Mi cuenta y espacios web

Como administrador del Panel, usted puede editar la información de su cuenta y su contraseña en cualquier momento. En este capítulo aprenderá a realizar estas acciones y a restaurar la contraseña en caso de que la haya perdido. Asimismo, este capítulo explica cómo crear y administrar espacios web (cuentas de hosting propias).

En este capítulo:

Edición de su contraseña e información de contacto.....	22
Cambio a mis espacios web	24

Edición de su contraseña e información de contacto

➤ *Para cambiar su contraseña:*

1. Haga clic en el vínculo **Cambiar contraseña** en el panel de navegación.
2. Introduzca la contraseña anterior y la nueva.
3. Haga clic en **ACEPTAR**.

➤ *Si desea actualizar su información de contacto:*

1. Haga clic en el vínculo **Perfil y preferencias** en el panel de navegación.
2. Actualice su información y haga clic en **ACEPTAR**.

➤ *Si ha olvidado su contraseña:*

1. En la barra de su navegador web, introduzca la URL donde está ubicado su Parallels Panel.
2. Por ejemplo, <https://your-server.com:8443>.
3. Presione ENTER. Se abrirá la pantalla de inicio de sesión de Parallels Panel.
4. Haga clic en el enlace **¿Olvidó su contraseña?** .
5. Se le pedirá que indique su nombre de usuario y la dirección de email registrada en el sistema. Introduzca su nombre de usuario en la casilla **Nombre de usuario**, su dirección de correo registrada en el sistema en la casilla **Correo** y haga clic en **ACEPTAR**.
6. Si no se le puede enviar la contraseña por email porque se ha guardado en el sistema de forma codificada, se le pedirá que configure una contraseña nueva usando un código secreto que se generará para esta finalidad y que se le enviará a su dirección de email.
7. Una vez haya recibido el email con el recordatorio de la contraseña, haga clic en el enlace que aparece en el cuerpo del mensaje. Se abrirá una ventana nueva del navegador.
8. En este paso, indique su nombre de usuario y la contraseña nueva.
El campo **Código secreto** del formulario debería completarse de forma automática. En caso contrario, copie el código secreto del mensaje recibido al portapapeles y péguelo al formulario.
9. Haga clic en **ACEPTAR** para enviar la información.
Las indicaciones acerca de cómo restaurar su contraseña se le enviarán por email.

Si su Panel opera con Administrador de Clientes y Negocio

Para que el Panel opere correctamente con Administrador de Clientes y Negocio, deberá cambiar contraseñas. La primera es la que usted y Administrador de Negocio utilizan para trabajar con el Panel y la segunda es una contraseña global que usted usa para acceder a Administrador de Negocio y al Panel.

➤ **Para cambiar su contraseña si emplea Administrador de Negocio:**

1. Cambie su contraseña en el Panel siguiendo las indicaciones detalladas en la sección **Cambio de su contraseña y de la información de contacto** (en la página 22).
2. Actualice esta contraseña en la configuración de conexión de Administrador de Negocio.
 - a. Haga clic en **Configuración de negocio > Todos los ajustes**.
 - b. Haga clic en **Grupos de servidores**.
 - c. Seleccione el ID del grupo de servidores donde reside el Panel (*PleskUnix* o *PleskWin*).
 - d. Haga clic en **Editar**.
 - e. Cambie la contraseña a la contraseña que especificó en el paso 1.
3. Establezca esta contraseña como contraseña de cuenta global.
 - a. Compruebe que se encuentra en Administrador de Negocio y haga clic en el vínculo **Perfil** que aparece en la esquina superior derecha de la página.
 - b. Repita la contraseña que especificó en el paso 1.

Cambio a mis espacios web

Generalmente, Parallels Panel se adquiere para vender servicios de hosting o para dar respuesta a necesidades personales (crear el portar de una empresa, crear un servidor de correo, etc). Si desea ejecutar sus propios servicios a la vez que vender a otros, usted (como administrador del Panel) debería suscribirse a un plan de hosting como si fuera un cliente. Una vez disponga de su propia suscripción, podrá configurar los servicios deseados a través del Panel de Control.

A partir de ahora, los administradores pueden crear y gestionar sus espacios web a través del control sobre planes de servicio y suscripciones. A partir de Panel 10.2, esto puede realizarse a través del Panel de Administración del Servidor, en, **Inicio > grupo Mis espacios web**.

Cada espacio web se abre en modo Power User del Panel de Control (mientras que las suscripciones de cliente están disponibles en modo Estándar). Este modo combina la gestión de cuentas de hosting propias y capacidades de administración del servidor. A su vez, las acciones relacionadas con planes de hosting, revendedores y clientes aún se llevan a cabo en el Panel de Administración del Servidor.

Para volver a servidor a sus revendedores y clientes de hosting, haga clic en **Volver al Panel de Administración del Servidor** presente en la parte superior del Panel de Control en las páginas en modo Power User.

Si desea más información acerca del modo Power User del Panel de Control, consulte la sección **Panel de Control en modo Power User (en la página 19)**.

Entrega de servicio a sus clientes y empleo de revendedores

En este capítulo:

Concepto de planes y suscripciones	26
Propiedades de planes y suscripciones.....	33
Entrega de servicio a sus clientes	52
Uso de revendedores	67
Adición de servicios a sus ofertas	70

Concepto de planes y suscripciones

Parallels Panel le permite organizar su empresa a través de *planes de servicio y suscripciones*.

Clientes de servicio de hosting


Plan de servicio es un conjunto de servicios y recursos ofrecidos a los clientes del servicio de hosting. Generalmente, los recursos incluyen espacio en disco en el servidor y ancho de banda para el hosting de sitios web, y los servicios incluyen servicio de hosting web y servicio de hosting de correo electrónico entre otros. Se da por sentado que el plan de servicio que usted cree en el Panel representa su oferta de negocio particular.

También existen *planes complementarios*, que le permiten ampliar la cantidad de recursos y/o servicios que un plan de servicio determinado proporciona a un cliente.

Suscripción es una instancia de plan de servicio asignada a un cliente. Para proporcionar a un determinado cliente los servicios y recursos ofrecidos con un plan de servicio, usted *suscribe* el cliente al plan de servicio o, en otras palabras, usted crea una *suscripción* para el cliente. Si desea más información acerca de las relaciones entre suscripciones y planes de servicio y complementos, consulte la sección Relaciones entre suscripciones y planes de servicio/complementarios (en la página 28).

De hecho, no sólo puede suscribir clientes a los servicios de hosting y alojar su correo y sus sitios web, sino que el administrador del Panel y los revendedores también pueden disponer de sus propias suscripciones, que pueden usar para sus propias finalidades.

Las suscripciones sirven para alojar múltiples dominios. Cada suscripción de hosting proporciona espacio en disco y otros recursos, así como los servicios definidos por el plan y necesarios para alojar múltiples sitios. Cada suscripción se asigna a una cuenta de usuario de sistema, utilizada por un cliente de hosting para conectarse al servidor a través de FTP y SSH o de una conexión de Escritorio Remoto, y a una dirección IP, que puede asignarse exclusivamente para la suscripción o compartirse con otras suscripciones. Cada suscripción también se asocia con un dominio, denominado 'dominio principal' - un dominio creado junto con la suscripción, imprescindible para asignar recursos de sistema. Todas las suscripciones se denominan después de sus 'dominios principales' y estos dominios no pueden transferirse de una suscripción a otra. El diagrama que aparece a continuación detalla cómo se alojan dominios y sitios web con suscripciones.



Aquí, example.com y jenny.net son dominios principales de suscripciones y los demás dominios destacados con rectángulos de color naranja son sitios web alojados con estas suscripciones.

Revendedores

Si su modelo de negocio también emplea *revendedores*, los planes y suscripciones funcionan casi de la misma forma para los clientes de servicio de hosting. Las diferencias son las siguientes:

- En este caso estamos hablando de *planes de revendedor* y *suscripciones de revendedor*.
- Los planes complementarios de revendedor no son implementados.
- Una suscripción de revendedor no está vinculada con un dominio. Esta proporciona un conjunto de recursos y servicios que el revendedor suscrito redistribuye a través de suscripciones de servicio pertenecientes a sus clientes o a sí mismo.

En esta sección:

Asignación de recursos y servicios 28
 Relaciones entre suscripciones y planes de servicio/complementarios..... 28
 Sincronización de suscripciones y planes. Estados de las suscripciones..... 29

Asignación de recursos y servicios

Clientes de servicio de hosting

Los planes de servicio definen servicios potenciales, el Panel no comprueba si un servicio o recursos que debería ser proporcionado a través de un plan de servicio está disponible en el sistema. Por ejemplo, cuando se crea un plan, usted puede seleccionar proporcionar ColdFusion cuando ColdFusion no esté instalado en el servidor y el Panel le dejará hacerlo y no le mostrará ningún error o mensaje de advertencia.

Las suscripciones pueden proporcionar servicios y recursos, que se asignan durante la creación de cada una de las suscripciones.

Revendedores


Lo dicho anteriormente es válido para suscripciones de revendedor y para los planes de servicio que estos creen. Un revendedor puede crear un plan de servicio que incluya cantidades ilimitadas de todos los recursos, de todos los servicios y de todos los privilegios, sin importar la cantidad de recursos y servicios proporcionados con la suscripción de su revendedor.

Relaciones entre suscripciones y planes de servicio/complementarios

Hosting de suscripciones

Generalmente, una suscripción se asocia con un plan de servicio y esta asociación se refleja en una lista de suscripciones: el nombre de cada suscripción contiene al final el nombre del plan de servicio entre corchetes. La cantidad de recursos y servicios proporcionados con una suscripción puede ampliarse asociando la suscripción con planes complementarios. Una suscripción puede asociarse con múltiples complementos, pero cada complemento sólo puede añadirse a la suscripción una única vez.

La tabla que aparece a continuación representa de qué forma las suscripciones de un plan de hosting se asocian con planes y complementos.



También es posible que una suscripción no esté asociada con ningún plan de servicio y por tanto no pueda asociarse con ningún plan complementario: los complementos sólo se añaden a un plan de servicio "principal". Denominamos este tipo de suscripciones *suscripciones personalizadas* y sus nombre se amplían con "(Personalizada)" en la lista de suscripciones. Disponer de una suscripción personalizada puede resultar útil si desea proporcionar servicios en términos que difieran de las ofertas de servicio habituales en su modelo de negocio.

Usted puede cambiar la asociación entre una suscripción y planes siempre que de lo desee de la siguiente forma:

- Asocie la suscripción con otro plan de servicio.
- Añada y elimine planes complementarios.
- Elimine la asociación de la suscripción con el plan de servicio y complementos.

Suscripciones de revendedor

Una suscripción de revendedor se asocia con un plan de revendedor o es una suscripción personalizada no asociada con ningún plan.

Sincronización de suscripciones y planes. Estados de las suscripciones

Las suscripciones asociadas con un plan particular se sincronizan o *syncr* con este: cualquier cambio realizado en el plan se aplica automáticamente a todas sus suscripciones. Esto es aplicable a todos los tipos de planes: planes de servicio, sus complementos y planes de revendedor.

El Panel permite las siguientes desviaciones del estado predeterminado de la suscripción de sincronización con sus planes:

- Estado **bloqueada**, que significa que está *bloqueado para la sincronización*. Indica que una suscripción se excluye de la sincronización con los planes asociados.
Una suscripción se bloquea si usted cambia los parámetros de la suscripción sin cambiar el plan de servicio asociado. Este tipo de bloqueo protege sus personalizaciones para que estas no sean invalidadas la próxima vez que cambie el plan y sincronice todas sus suscripciones.
- El estado **No sincronizada** indica que algunos servicios o recursos ofrecidos por el plan asociado no pueden proporcionarse con la suscripción.

Suscripciones no sincronizadas

Una suscripción se marca automáticamente como 'No sincronizada' si el Panel no puede aprovisionar los recursos y/o servicios definidos por el plan. Esto puede ocurrir en los siguientes casos:

- Cuando se crea la suscripción.
- Cuando se cambian las propiedades del plan asociado.
- Cuando se añade o se elimina un plan complementario a/de la suscripción.

Hosting de suscripciones

En el caso de que un plan ofrezca un privilegio que permite a un suscriptor cambiar un determinado recurso o servicio, la asignación de este recurso/servicio no será sincronizada. Por ejemplo, si una suscripción proporciona el privilegio de gestión de zona DNS, la configuración de la zona DNS del plan de servicio asociado será ignorada durante la sincronización.

➤ ***Para descubrir qué recursos o servicios de la suscripción no están sincronizados con el plan:***

1. Vaya a **Suscripciones** y haga clic en el nombre de la suscripción no sincronizada.
2. Haga clic en **Sincr.**

El Panel volverá a intentar sincronizar la suscripción con los planes asociados y mostrará las propiedades en conflicto en el caso de producirse alguna incidencia durante la sincronización.

Anote la siguiente información del informe de conflicto: propiedades que se han visto afectadas y los valores **Valor de plan** y **Valor disponible**.

Si hace clic en **ACEPTAR** en esta página, se iniciará la configuración de los valores de la suscripción de acuerdo con los valores disponibles. Si hace clic en **Cancelar** se dejará todo intacto.

Una vez haya identificado el problema, puede resolverlo. Puede hacerlo de dos formas:

1. Ajustar el plan de acuerdo con el estado actual del sistema.
2. Ajustar el sistema para proporcionar recursos y servicios ofrecidos con el plan.

➤ ***Para modificar las propiedades del plan conforme al sistema:***

1. Vaya a **Planes de servicio** > <nombre del plan>.
2. Ajuste los valores de las propiedades de problema para que correspondan con los **Valores disponibles** (ver arriba).
3. Haga clic en **Actualizar y sincronizar**.

Las suscripciones se sincronizarán automáticamente.

➤ ***Para ajustar el sistema y volver a sincronizar una suscripción:***

1. Ajuste su sistema: instale los componentes ausentes, añada discos duros - aquello que indique el informe de conflicto.
2. Vaya a **Suscripciones** y haga clic en el nombre de la suscripción no sincronizada.
3. Haga clic en **Sincr.**

El Panel volverá a intentar sincronizar la suscripción con los planes asociados.

Suscripciones de revendedor

➤ ***Para descubrir qué recursos o servicios de la suscripción no están sincronizados con el plan:***

1. Vaya a **Revendedores** y haga clic en el nombre del revendedor no sincronizado.

2. Haga clic en **Sincr.**

El Panel volverá a intentar sincronizar la suscripción con el plan asociado y mostrará las propiedades en conflicto en el caso de producirse alguna incidencia durante la sincronización.

Anote la siguiente información del informe de conflicto: propiedades que se han visto afectadas y los valores **Valor de plan** y **Valor disponible**.

Si hace clic en **ACEPTAR** en esta página, se iniciará la configuración de los valores de la suscripción de acuerdo con los valores disponibles. Si hace clic en **Cancelar** se dejará todo intacto.

Una vez haya identificado el problema, puede resolverlo. Puede hacerlo de dos formas:

1. Ajustar el plan de acuerdo con el estado actual del sistema.
2. Ajustar el sistema para proporcionar recursos y servicios ofrecidos con el plan.

➤ ***Para modificar las propiedades del plan conforme al sistema:***

1. Vaya a **Planes de servicio**.

2. Haga clic en la pestaña **Planes de revendedor** y haga clic en el <nombre del plan> en la lista.

3. Ajuste los valores de las propiedades de problema para que correspondan con los **Valores disponibles** (ver arriba).

4. Haga clic en **Actualizar y sincronizar**.

Las suscripciones se sincronizarán automáticamente.

➤ ***Para ajustar el sistema y volver a sincronizar una suscripción:***

1. Ajuste su sistema: configure direcciones IP, añada más discos duros - aquello que indique el informe de conflicto.

2. Vaya a **Revendedores** y haga clic en el nombre del revendedor no sincronizado.

3. Haga clic en **Sincr.**

El Panel volverá a intentar sincronizar la suscripción de revendedor con los planes asociados.

Propiedades de planes y suscripciones

En esta sección:

Hosting de planes y suscripciones	34
Planes de revendedor y suscripciones	49

Hosting de planes y suscripciones

Las propiedades de un plan de hosting y suscripción se agrupan de la siguiente forma:

- **Recursos**

Incluye periodo de validez, directiva acerca del sobreuso de recursos, recursos de sistema como espacio en disco y tráfico y recursos de servicio como sitios web, subdominios, buzones de correo y bases de datos entre otros.

- **Permisos**

Incluye los privilegios y servicios proporcionados.

Nota: Algunos permisos impiden la sincronización (en la página 29) de ajustes de los siguientes servicios. Obtenga más información en la sección **Permisos** (en la página 39).

- **Parámetros de hosting**

Incluye parámetros del servicio de hosting proporcionado.

- **Correo**

Incluye parámetros del servicio de correo proporcionado.

- **DNS**

Especifica si las zonas DNS de los dominios de la suscripción deberían ser principales o secundarias.

Nota: En el caso de que se proporcione el privilegio de **Administración de zona DNS**, este parámetro no se sincroniza y los suscriptores pueden establecer este parámetro de forma individualizada para cada dominio.

- **Rendimiento**

Incluye parámetros que afectan al rendimiento de todos los servicios proporcionados con el plan.

- **Registros y estadísticas**

Incluye parámetros relacionados con el método de almacenamiento de las estadísticas y registros de las suscripciones del plan

Nota: Los parámetros **Hosting**, **Correo**, **DNS**, **Rendimiento** y **Registros y estadísticas** son totalmente visibles y editables en el Panel de Administración del Servidor únicamente para planes de servicio. En el caso de suscripciones, estos parámetros sólo están disponibles en el Panel de Control. Para ver o modificar los parámetros de una suscripción determinada, vaya a **Suscripciones** y haga clic en **Panel de control** a la derecha del nombre de la suscripción. Tenga en cuenta que la disponibilidad de estos parámetros para un suscriptor depende de los permisos.

- **Aplicaciones**

Le permite seleccionar las aplicaciones que deberían estar a disposición de los suscriptores.

En esta sección:

Recursos	36
Permisos.....	39
Parámetros de hosting	43
Correo.....	46
DNS	47
Rendimiento.....	47
Registros y estadísticas	47
Aplicaciones.....	48
Servicios adicionales	49

Recursos

Directiva de sobreuso

Define qué ocurre si el uso de espacio en disco y tráfico alcanza los valores límite:

- **Sobreuso no permitido** suspenderá la suscripción únicamente si selecciona la casilla **Suspender suscripción cuando el uso de tráfico o espacio en disco supere el límite**. De no seleccionarla, no se suspenderán los sitios web; sólo se enviará un aviso a los destinatarios especificados en **Configuración > Notificaciones: Opción Límites de uso de recursos excedidos por parte de la suscripción**.

También puede configurar notificaciones de envío cuando el uso de espacio en disco o tráfico alcance un valor determinado (las opciones **Notificar al alcanzar**), para así evitar que se suspendan las suscripciones. Las notificaciones se enviarán a los usuarios y/o direcciones de email especificadas en **Configuración > Notificaciones: Opción Límites de uso de recursos excedidos por parte de la suscripción**.

- **Sobreuso permitido** dejará que la suscripción opere correctamente.

La opción **Cuando se alcance el límite de uso de un recurso, enviar un email de acuerdo con la configuración de notificaciones del servidor** desencadena el envío de notificaciones a usuarios y/o direcciones de email especificadas en **Configuración > Notificaciones: Opción Límites de uso de recursos excedidos por parte de la suscripción**.

Nota: La política de sobre uso no se aplica a los límites definidos sobre el tamaño de los buzones de correo. Así, incluso si permite el sobre uso, compruebe que ha asignado suficiente espacio de disco a los buzones de correo.

Espacio en disco

La cantidad total de espacio de disco asignada a la suscripción. Incluye el espacio de disco ocupado por todos los archivos relacionados con la suscripción: contenidos de sitios web, bases de datos, aplicaciones, buzones de correo, archivos de registro y archivos de backup.

Tráfico

La cantidad de datos que puede transferirse desde los sitios web de la suscripción y que FTP/Samba comparte durante un mes.

Notificar al alcanzar

Sólo disponible si no se permite el sobreuso. Define la cuota flexible de uso de tráfico o espacio en disco para evitar la suspensión de las suscripciones. Cuando se alcanza la cuota, el Panel envía notificaciones a los usuarios y/o direcciones de email especificadas en **Configuración > Notificaciones: Opción Límites de uso de recursos excedidos por parte de la suscripción**.

Sitios publicados con SiteBuilder

El número de sitios web que pueden publicarse con SiteBuilder.

Dominios

El número total de nombres de dominios que el suscriptor podrá alojar dentro de la suscripción. Esto incluye sitios web, redireccionamientos web que apunten a sitios web alojados en otros servidores y nombres de dominio donde aún no se haya configurado un redireccionamiento web o sitio web (dominios sin hosting).

Sitios móviles

El número total de sitios web que el suscriptor puede alojar con el servicio online UNITY Mobile, que optimiza los sitios para su visualización en dispositivos móviles.

Subdominios

El número total de subdominios que el suscriptor podrá alojar dentro de la suscripción.

Alias de dominio

El número total de nombres de dominio alternativos adicionales que el suscriptor podrá usar para sus sitios web.

Buzones de correo

El número total de buzones de correo que el suscriptor puede alojar dentro de la suscripción.

Tamaño del buzón

La cantidad de espacio en disco asignada a cada uno de los buzones en una suscripción para el almacenamiento de emails y archivos adjuntos de respuesta automática.

Cuota total de buzones de correo (sólo disponible para hosting Windows)

La cantidad total de espacio en disco en megabytes disponible para todos los buzones dentro de la suscripción.

Listas de correo

El número total de listas de correo que el suscriptor puede alojar dentro de la suscripción.

Cuentas FTP adicionales

El número máximo de cuentas FTP utilizadas para acceder a los archivos y carpetas creados dentro de una suscripción. Este número no incluye una cuenta que siempre se crea durante la creación de la suscripción.

Bases de datos (Hosting Unix)

El número total de bases de datos que pueden crearse en los servidores de base de datos del Panel y ser usados por los sitios web de la suscripción.

Bases de datos MySQL y Bases de datos Microsoft SQL Server (Hosting Windows)

El número máximo de bases de datos MySQL y Microsoft SQL Server respectivamente que pueden crearse en los servidores de base de datos del Panel y ser utilizados por los sitios web de la suscripción.

Cuota de bases de datos MySQL y Cuota de bases de datos Microsoft SQL cuota (Hosting Windows)

La cantidad máxima de espacio en disco (en megabytes) que las bases de datos MySQL y Microsoft SQL Server de la suscripción pueden ocupar respectivamente.

Periodo de validez/fecha de expiración

El periodo de tiempo para una suscripción.

En las propiedades del plan de servicio, es el **Periodo de validez**: Sólo se usa cuando se crea una suscripción: el Panel deriva la fecha de expiración de la suscripción a partir de este.

En las propiedades de la suscripción, es **Fecha de expiración**: En esta fecha, la suscripción será suspendida, lo que significa que todos los sitios dentro de la suscripción serán suspendidos, los usuarios de Internet ya no podrán acceder a sus servicios web, de correo y FTP y el suscriptor y sus usuarios no podrán acceder al Panel de Control.

Las suscripciones no se renuevan automáticamente, así que para reactivar los servicios de una suscripción deberá activar la suscripción (en la página 64) manualmente.

Aplicaciones en Java

El número total de aplicaciones Java o applets que pueden alojarse en los sitios web de la suscripción.

Usuarios web

El número total de páginas web personales que el suscriptor puede alojar para otros usuarios debajo de sus sitios web. Este servicio es usado frecuentemente en instituciones educativas que alojan páginas personales no comerciales para su personal y para sus alumnos. Estas páginas suelen tener direcciones como <http://example.com/~webuser>.

Cuentas FrontPage (Hosting Windows)

El número máximo de cuentas Microsoft FrontPage que el suscriptor puede crear dentro de la suscripción.

Enlaces SSL compartido (Hosting Windows)

El número total de enlaces de SSL compartido que el suscriptor puede usar dentro de la suscripción.

Conexiones ODBC (Hosting Windows)

El número total de conexiones ODBC que el suscriptor puede utilizar dentro de la suscripción.

Conexiones DSN ColdFusion (Hosting Windows)

El número total de conexiones DSN ColdFusion que el suscriptor puede usar dentro de la suscripción.

Permisos

Los permisos definen qué privilegios y servicios se proporcionan con la suscripción.

Administración de zona DNS

Permite al suscriptor administrar las zonas DNS de sus dominios.

Nota: Si se proporciona este permiso, no se sincronizarán los ajustes de servicio DNS.

Administración de configuración de hosting

Permite modificar los parámetros del servicio de hosting proporcionado con la suscripción: cambio de prestaciones para la cuenta de hosting y habilitación/deshabilitación del soporte para lenguajes de script y programación, documentos de error personalizados, soporte para SSL y soporte para Microsoft FrontPage (sólo Windows).

Nota: Si se proporciona este permiso, no se sincronizarán los parámetros de hosting mencionados.

Administración de modo seguro PHP (Hosting Linux/Unix)

Permite al suscriptor cambiar el parámetro de hosting de modo seguro PHP para sus sitios. Por defecto, PHP está configurado para operar en modo seguro con restricciones funcionales. De todas formas, puede que algunas aplicaciones web no funcionen correctamente si se ha habilitado el modo seguro. Si desea aprender más sobre el modo seguro de PHP, visite <http://php.net/features.safe-mode>.

Nota: Si se proporciona este permiso, no se sincroniza el parámetro.

Configurar opciones de script web potencialmente inseguros que sustituyan la directiva del proveedor. Permite al suscriptor invalidar la directiva de seguridad de hosting, de estar configurada. Si desea más información acerca de la configuración de la directiva, consulte la sección Restricción de uso de opciones de hosting potencialmente inseguras (en la página 176).

Administración de acceso al servidor a través de SSH (Hosting Linux\Unix)

Proporciona el servicio Acceso a través de SSH, que permite al suscriptor acceder al shell del servidor sobre SSH bajo su cuenta de usuario de sistema. Asimismo, permite al suscriptor configurar parámetros de hosting como **Acceso SSH al shell del servidor bajo el usuario de sistema de la suscripción**.

Nota: Si se proporciona este permiso, no se sincroniza el parámetro de hosting mencionado.

Administración de acceso al servidor vía Escritorio Remoto (Hosting Windows)

Permite al suscriptor acceder al servidor a través del protocolo Escritorio Remoto.

Administración de FTP anónimo

Proporciona el servicio FTP anónimo, que permite al suscriptor crear un directorio compartido a través del protocolo FTP y disponible para usuarios anónimos. Una suscripción debería residir en una dirección IP dedicada para así proporcionar este servicio.

Administración del programador

Proporciona el servicio Programador, que permite al suscriptor programar la ejecución de scripts o utilidades.

Si está ejecutando Parallels Panel en Linux, puede obtener más información acerca de la nueva configuración de seguridad que se aplica a las tareas programadas en la sección Ejecución de scripts vía el programador de tareas cron (en la página 178).

Administración del filtro antispam

Permite al suscriptor personalizar la configuración de filtración del filtro antispam SpamAssassin.

Administración del antivirus

Permite al suscriptor cambiar la configuración de la protección a nivel de servidor para la detección de posibles virus en los correos entrantes y salientes.

Backup y restauración de datos usando el repositorio del servidor

Proporciona el servicio Backup/Restauración, que permite al suscriptor utilizar almacenamiento en el servidor para sus backups.

Copiar y restaurar usando un repositorio FTP personal

Proporciona el servicio Backup/Restauración, que permite al suscriptor utilizar servidores FTP externos para el almacenamiento de sus backups.

Administración de estadísticas web

Permite al suscriptor configurar parámetros de hosting como **Estadísticas web**, seleccionando el motor de estadísticas web que debería usarse y realizar ajustes en el caso de que los datos sean accesibles a través de un directorio protegido con contraseña.

Nota: Si se proporciona este permiso, no se sincroniza el parámetro de hosting mencionado.

Administración de rotación de registros

Permite al suscriptor ajustar el vaciado y reciclaje de archivos de registro procesados para sus sitios. Además, permite al suscriptor eliminar archivos de registro.

Nota: Si se proporciona este permiso, no se sincronizan los parámetros de **Registros y estadísticas** (en la página 47) .

Acceso al catálogo de aplicaciones

Proporciona al suscriptor acceso a aplicaciones prepaquetizadas que pueden instalarse en sitios web. Si selecciona esta opción, compruebe que ha seleccionado la casilla **Soporte para PHP** y deseleccionado la casilla **PHP safe_mode on** en la pestaña **Parámetros de hosting**.

Creación de dominios

Permite al suscriptor añadir dominios, crear sitios web y configurar redireccionamientos web.

Administración de subdominios

Permite al suscriptor crear sitios web adicionales accesibles a través de las direcciones `<subdominio>.<dominio>`.

Administración de alias de dominio

Permite al suscriptor crear nombres de dominio alternativos y adicionales para sus sitios web.

Administración de cuentas FTP adicionales

Permite al suscriptor administrar cuentas FTP para acceder a los archivos y carpetas de la suscripción.

Administración de aplicaciones Java

Permite al suscriptor instalar aplicaciones Java y applets en sus sitios web.

Administración de listas de correo

Permite al suscriptor usar listas de correo proporcionadas por el software GNU Mailman.

Nota: Si se proporciona este permiso, no se sincroniza el parámetro **Habilitar listas de correo** (en la página 46).

Administración de configuración de rendimiento de hosting

Permite al suscriptor definir límites acerca del uso de ancho de banda y el número de conexiones a sus sitios web.

Nota: Si se proporciona este permiso, no se sincronizan los ajustes de **Rendimiento** (en la página 47) relacionados con el uso de ancho de banda y el número de conexiones.

Administración del grupo de aplicaciones IIS(Hosting Windows)

Proporciona el servicio de inventario IIS dedicado y permite al suscriptor administrar su grupo de aplicaciones IIS: habilitarlo o deshabilitarlo y definir la cantidad máxima de CPU que puede usar el grupo.

Nota: Si se proporciona este permiso, no se sincroniza el parámetro de **Rendimiento** (en la página 47) denominado **Usar inventario dedicado**.

Administración de permisos adicionales de escritura/modificación (Hosting Windows)

Permite al suscriptor ajustar el parámetro de hosting **Permisos adicionales de escritura/modificación**. Estos permisos son necesarios si las aplicaciones web de un suscriptor usan una base de datos basada en archivos (como puede ser Jet) presente en la raíz de la carpeta `httpdocs`. Tenga en cuenta que esta opción pone en riesgo la seguridad de los sitios web.

Nota: Si se proporciona este permiso, no se sincroniza el parámetro de hosting mencionado.

Administración de SSL compartido(Hosting Windows)

Proporciona el servicio SSL compartido y permite al suscriptor crear enlaces de SSL compartido para sus sitios web dentro de la suscripción.

Asignación de cuota de disco duro

Permite al suscriptor configurar el parámetro de hosting **Cuota de disco duro**.

Nota: Si se proporciona este permiso, no se sincroniza el parámetro de hosting mencionado.

Selección de servidor de base de datos

Permite al suscriptor seleccionar un servidor de base de datos de cada tipo para crear sus bases de datos, a diferencia del hecho de siempre tener que usar el servidor de base de datos predeterminado.

Parámetros de hosting

Estos parámetros definen el servicio de hosting proporcionado con el plan.

Nota: A excepción que se indique lo contrario, los parámetros se sincronizarán si se ha seleccionado el permiso **Administración de hosting**.

Habilitar hosting

Define si el servicio de hosting se proporciona con el plan.

Deseleccione esta opción si desea que un plan de servicio sólo proporcione servicio de correo. Las personas suscritas a este tipo de plan podrán tener 'dominios sin hosting', que servirán buzones de correo.

Cuota de disco duro

La cuota máxima de espacio en disco más la cuota flexible (definida con la opción **Notificar al alcanzar** (en la página 36)). La cuota máxima no permitirá escribir más archivos en el espacio web cuando se alcance el límite: los usuarios obtendrán el error "Espacio en disco insuficiente" cuando intenten escribir archivos.

Nota: (Hosting Linux/Unix) Confirme que su sistema operativo soporta la cuota de disco duro antes de definir cualquier valor que no sea **ilimitado**. En el caso de definir una cuota máxima cuando esta no sea soportada, experimentará un conflicto de sincronización en todas las suscripciones del plan. Si desea más información acerca de la sincronización de suscripciones con planes, consulte la sección Sincronización de suscripciones y planes (en la página 29).

Soporte para SSL

Permite la configuración de cifrado SSL en sitios web alojados dentro de la suscripción.

Estadísticas web

Selecciona un motor de estadísticas que creará informes acerca de cómo se visitan los sitios web de la suscripción: cuántas personas visitaron un sitio y qué páginas web visualizaron.

La opción **Accesible a través del directorio protegido con contraseña /plesk-stat/webstat** permite a un suscriptor visualizar estadísticas de sitio web en URLs como <https://example.com/plesk-stat/webstat> usando las credenciales de su cuenta de usuario de sistema.

Nota: Este parámetro no será sincronizado si se ha seleccionado el permiso **Administración de estadísticas web**.

Documentos de error personalizados

Permite a los suscriptores diseñar y utilizar sus propias páginas de error que el servidor devuelve con códigos de error HTTP.

Acceso SSH al shell del servidor bajo el usuario de sistema de la suscripción (Hosting Linux/Unix)

Permite a los suscriptores cargar contenido web de forma segura al servidor a través de SSH.

Nota: Este parámetro no será sincronizado si se ha seleccionado el permiso **Administración de acceso al servidor a través de SSH**.

Scripting

Soporte para lenguajes script y de programación que debería ser interpretado, ejecutado o de lo contrario procesado por un servidor web: Microsoft ASP.NET framework, preprocesador de hipertexto PHP (PHP), Common Gateway Interface (CGI), Perl, Python, Fast Common Gateway Interface (FastCGI), Microsoft o Apache Active Server Pages (ASP), Server Side Includes (SSI), ColdFusion y Miva scripting requerido para la ejecución de soluciones de e-commerce de Miva.

Permisos adicionales de escritura/modificación (Hosting Windows)

Esta opción es imprescindible si las aplicaciones web del suscriptor usan una base de datos basada en archivos (como en el caso de Jet) presente en la raíz de la carpeta `httpdocs` o `httpsdocs`. Tenga en cuenta que esta opción pone en riesgo la seguridad del sitio web.

Permitir a los usuarios web hacer uso de scripts

Permite el uso de scripts en páginas web disponibles en URLs como <http://example.com/~<username>/<webpage>>, donde `<username>` se refiere a un usuario web.

Los usuarios web son individuales que no necesitan sus propios nombres de dominio. Este servicio es usado frecuentemente en instituciones educativas que alojan páginas personales no comerciales para su personal y para sus alumnos.

En esta sección:

Configuración PHP 45

Configuración PHP

Puede modificar los siguientes parámetros de configuración PHP:

- **Tipo de controlador PHP.**
 - **ISAPI** (exclusivamente en Windows). Este modo usa menos recursos del servidor, pero un sitio web sólo se aísla si está operando en un grupo de aplicaciones IIS dedicado.
 - **Módulo Apache** (exclusivamente en Unix). Este modo usa menos recursos del servidor, pero es la opción menos segura. Un sitio sólo se aísla si el modo seguro PHP está habilitado.
 - **Aplicación FastCGI.** Este modo es más rápido que CGI, pero consume más memoria. Proporciona aislamiento del sitio.
 - **Aplicación CGI.** Se trata del modo de operación más lento, pero usa la mínima cantidad de memoria.

Nota: Cuando PHP esté funcionando en los modos CGI o FastCGI, la configuración de PHP se extrae del archivo global `php.ini` y el modo seguro de PHP no puede desactivarse a través de la configuración de directiva de seguridad. Si sus clientes desean usar aplicaciones que requieren que el modo seguro de PHP esté desactivado y usted decide desactivarlo, deberá modificar el archivo `php.ini` presente en el directorio `/etc/` en plataformas Linux y en los directorios `%plesk_dir%\Additional\PHP` y `%plesk_dir%\Additional\PleskPHP5` en plataformas Windows.

- **Modo seguro PHP.**
 - La habilitación del modo seguro PHP aísla sitios, pero puede que algunas aplicaciones no funcionen debido a este modo.
 - Se recomienda la deshabilitación del modo seguro PHP para garantizar un funcionamiento estable de la mayoría de aplicaciones, aunque no se proporcionará aislamiento de sitio si el **módulo Apache** se ha seleccionado como tipo de controlador PHP.

Nota: Usted puede ajustar los parámetros del modo seguro modificando el archivo `php.ini`.

- **Versión de PHP** (exclusivamente en Windows).
 - La versión 4.x ha quedado obsoleta, por lo que sólo debería usarla si necesita alojar alguna versión de aplicación PHP antigua.
 - Se recomienda utilizar la versión 5.x.

Nota: Cuando se habilita un grupo de aplicaciones IIS dedicado en Windows para un sitio, el aislamiento de sitio significa que un sitio no puede afectar a otros sitios y que los otros sitios no pueden afectar a este sitio. En todos los demás casos, el aislamiento de un sitio sólo implica que un sitio no puede afectar a otros sitios, pero que los otros sitios que no estén aislados pueden afectar a este sitio

Correo

Estos parámetros definen el servicio de correo proporcionado con el plan.

Webmail

Proporciona el servicio de webmail, que permite a los usuarios de buzones de correo dentro de la suscripción trabajar con sus emails usando una aplicación de correo basada en web.

Habilitar listas de correo

Activa el servicio de listas de correo proporcionado por el software GNU Mailman en los sitios web de la suscripción.

Nota: Este parámetro no será sincronizado si se ha seleccionado el permiso **Administración de listas de correo**.

Directiva relacionada con mensajes para usuarios no existentes

Define de qué forma el servidor de correo debería tratar aquellos emails que se envíen a direcciones de email supuestamente registradas en los dominios de la suscripción pero que de hecho no existen. Hay disponibles las siguientes opciones:

- **Devolver con mensaje** devuelve el correo al remitente con un aviso.
- **Reenviar a la dirección** reenvía el correo a otra dirección de email.
- **Rechazar** rechaza silenciosamente el correo sin aceptarlo. Este parámetro puede hacer disminuir la carga del servidor de correo debido a la reducción de spam, que generalmente va dirigido a nombres de usuario generados al azar. De todas formas, puede resultar útil para los spammers, ya que el escaneo de su servidor de correo en búsqueda de direcciones de email se realizará de forma mucho más rápida.
- **Reenviar a servidor de correo externo con dirección IP** (en hosting Windows) redirecciona el correo al servidor de correo especificado.

DNS

Estos parámetros definen de qué forma el servicio DNS en ejecución en el servidor gestionado por el Panel servirá a las zonas DNS para sitios web alojados en el plan.

Principal

Un servidor de nombres maestro o principal almacena el archivo de zona que sirve de forma local, mientras que un servidor secundario sólo recupera una copia de este archivo del principal.

Secundaria

Un servidor secundario o esclavo recupera una copia del archivo de zona del servidor de nombres principal.

Rendimiento

Estos parámetros de sistema definen el rendimiento de todos los servicios proporcionados con el plan.

Usar grupo de aplicaciones IIS dedicado (hosting Windows)

Permite el uso del grupo de aplicaciones IIS para aplicaciones web dentro de la suscripción. Si usa un inventario de aplicación IIS dedicado mejorará significativamente la estabilidad de las aplicaciones web debido al modo de aislamiento del proceso del trabajador. Este modo ofrece a cada uno de los sitios alojados en el servidor la posibilidad de asignar un inventario de procesos separado para ejecutar sus aplicaciones web. De esta forma, el mal funcionamiento de una aplicación no causará la detención de los restantes. Esto resulta especialmente útil cuando está usando un paquete de alojamiento compartido. La opción **Uso máximo de CPU (%)** limita la cantidad de CPU del servidor que puede usar el grupo.

Uso máximo de ancho de banda

Define la velocidad máxima (calculada en KB por segundo) que un dominio puede compartir entre todas sus conexiones.

Conexiones limitadas a

Define el número máximo de conexiones simultáneas al servidor web para todos los sitios web dentro de la suscripción. La finalidad de este parámetro es impedir ataques de Denegación de Servicio (DOS) a los sitios web y evitar un uso excesivo del ancho de banda.

Registros y estadísticas

Estos parámetros definen de qué forma deberían almacenarse las estadísticas y registros de la suscripción.

Conservación de estadísticas web y de tráfico

Define el periodo (en meses) durante el cual los informes acerca de las estadísticas web (generadas por componentes de estadísticas web) y de tráfico (generados por el Panel) de la suscripción deberían estar disponibles.

Rotación de registros

Habilita la eliminación y reciclaje automático de los archivos de registro del servidor web. También puede habilitar la compresión de los archivos de registro procesados y su envío a una dirección de email determinada.

Aplicaciones

En función de su licencia del Panel, dispondrá de más o menos aplicaciones pre paquetizadas a través de su Panel. Puede instalarlas en sus sitios y aprovisionarlas para sus usuarios. Las aplicaciones se proporcionan a través del Catálogo de Aplicaciones - un repositorio externo de aplicaciones web. Este catálogo de aplicaciones puede ser configurado por los proveedores para que incluya aplicaciones paquetizadas por Parallels y sus partners (la configuración por omisión) o para que apunte a un repositorio de aplicaciones personalizado.

La lista de aplicaciones disponibles puede ampliarse: Usted puede cargar al servidor sus aplicaciones personalizadas en formato APS y especificar cuáles de ellas deberían estar disponibles para instalarse en sitios web. Si desea más información acerca del uso de paquetes de aplicación, consulte la sección Realización de paquetes de aplicaciones (en la página 158).

Cuando cree un plan de servicio, usted puede seleccionar cuáles de las aplicaciones deberían aprovisionarse para los suscriptores:

- Para proporcionar todas las aplicaciones disponibles del Catálogo de Aplicaciones, además de aquellas que usted cargó manualmente y seleccionó como disponibles para los usuarios (en la página 158), en la pestaña **Permisos**, seleccione la opción **Acceso al Catálogo de Aplicaciones**.
- Para sólo proporcionar algunas aplicaciones, en la pestaña **Permisos**, seleccione la opción **Acceso al catálogo de aplicaciones** y a continuación vaya a la pestaña **Aplicaciones** y seleccione la opción **Proporcionar sólo las aplicaciones que yo seleccione**. Use el botón **>>** para añadir las aplicaciones seleccionadas al plan.

Servicios adicionales

Una vez haya añadido los servicios personalizados, tal y como se describe en la sección Adición de servicios a sus ofertas (en la página 70), la pestaña **Servicios adicionales** aparecerá en las propiedades del plan de hosting. En esta pestaña puede seleccionar los servicios que desea proporcionar a los suscriptores.

Planes de revendedor y suscripciones

Las propiedades de un plan de revendedor se agrupan de la siguiente forma:

- **Recursos**

Incluye la directiva acerca del sobreuso y la venta adicionales de recursos, el número de cuentas de cliente que puede crear un revendedor, recursos de sistema como espacio en disco y tráfico y recursos de servicio como sitios web, subdominios, buzones de correo y bases de datos entre otros.

- **Permisos**

Los permisos de revendedor denotan las operaciones disponibles para un revendedor en el Panel o definen qué servicios y privilegios pueden habilitarse en las suscripciones de servicio de los clientes del revendedor. Si un permiso determinado está deshabilitado en la suscripción de un revendedor, la suscripción de servicio no proporcionará el servicio o privilegio correspondiente. Un permiso deshabilitado también significa que el revendedor no puede realizar la acción designada en el Panel de Control. Por ejemplo, si la suscripción de un revendedor no proporciona el privilegio para utilizar el Programador (**Administración del programador está Deshabilitado**), ni el revendedor ni ninguno de sus suscriptores podrá usarlo cuando vaya al Panel de Control.

- **Direcciones IP**

Define las direcciones IP que se asignarán a los revendedores. Es importante que un revendedor al menos tenga asignada una dirección IP, ya que de lo contrario no podrá crear suscripciones de servicio.

En esta sección:

Recursos	50
Permisos	51
Direcciones IP	51

Recursos

Directiva de sobreuso

Define lo que le pasará a la suscripción del revendedor si el espacio en disco total y el uso de tráfico por parte de las suscripciones de servicio del revendedor (las propias suscripciones de servicio del revendedor y aquellas que pertenezcan a los clientes del revendedor) alcanza los valores límite definidos por el plan del revendedor.

- **Sobreuso no permitido** suspenderá la suscripción del revendedor y todos sus clientes sólo si selecciona la casilla **Suspender el revendedor cuando su uso de tráfico o espacio en disco supere el límite**. Si no la selecciona, las suscripciones del revendedor y sus clientes no serán suspendidas; sólo se enviará un aviso a los destinatarios especificados en **Configuración > Notificaciones: Opción Límites de uso de recursos excedidos por parte de la cuenta de revendedor**.

También puede configurar notificaciones de envío cuando el uso de espacio en disco o tráfico alcance un valor determinado (las opciones **Notificar al alcanzar**), para así evitar que se suspendan las suscripciones. Las notificaciones se enviarán a los usuarios y/o direcciones de email especificadas en **Configuración > Notificaciones: Opción Límites de uso de recursos excedidos por parte de la cuenta de revendedor**.

- **Sobreuso permitido** dejará que la suscripción opere correctamente.

La opción **Cuando se alcance el límite de uso de un recurso, enviar un email de acuerdo con la configuración de notificaciones del servidor** desencadena el envío de notificaciones a usuarios y/o direcciones de email especificadas en **Configuración > Notificaciones: Opción Límites de uso de recursos excedidos por parte de la cuenta de revendedor**.

Nota: La política de sobre uso no se aplica a los límites definidos sobre el tamaño de los buzones de correo. Así, incluso si permite el sobre uso, compruebe que ha asignado suficiente espacio de disco a los buzones de correo.

Directiva de sobreventa de recursos

Define si un revendedor puede vender más recursos de los asignados a este con el plan.

En el caso de que se permita la sobreventa de recursos, un revendedor se registrará por el uso actual de recursos, en vez de registrarse por la asignación inicial de recursos. La sobre venta es una estrategia de marketing basada en el siguiente esquema: un revendedor, a quien se asignó, por ejemplo, diez gigabytes de espacio de disco, asigna cinco gigabytes de espacio de disco a cada uno de sus clientes, dando por sentado que ninguno de ellos usará todo el espacio que se le ha asignado.

Clientes

Define el número total de cuentas de cliente que puede crear un revendedor.

Otros recursos

Nota: Otros recursos tiene el mismo significado que los definidos en los planes de hosting y suscripciones (en la página 36). La única diferencia es que un revendedor no use los recursos proporcionados directamente, sino que los redistribuye a través de suscripciones de servicio que este crea para sus clientes o para alojar sus propios sitios web.

Permisos

Los privilegios específicos para revendedores (aquellos que no afectan a las suscripciones de servicio que estos creen para sus clientes) son los siguientes:

Capacidad para utilizar API remota

Define si un revendedor puede administrar sitios web remotamente a través de aplicaciones personalizadas. La API remota es un interfaz que puede utilizarse para desarrollar aplicaciones personalizadas e integradas con sitios web, que pueden usarse, por ejemplo, para automatizar la creación de cuentas de hosting y el aprovisionamiento de servicios para clientes que contraten servicios de hosting en su sitio. Si desea más información, consulte la documentación de la API de Parallels Plesk Panel disponible en el portal PTN (<http://www.parallels.com/ptn/documentation/ppp/>).

Acceso al panel

Define si un revendedor puede utilizar el UI gráfico del Panel.

Creación de cuentas de cliente

Define si un revendedor puede crear cuentas de usuario y suscripciones para sus clientes en el Panel.

Permitir la sobreventa

Define si un revendedor puede configurar la política de sobreventa, lo que significa que un revendedor puede por sí mismo definir si se permite la sobreventa o no.

Otros permisos

Nota: Los significados de los demás permisos son los mismos que los presentes en las suscripciones de servicio (en la página 39).

Direcciones IP

Estos parámetros definen los recursos IP proporcionados con el plan.

Asignar direcciones IP compartidas

Define las direcciones IP compartidas que estarán a disposición de un revendedor.

Asignas direcciones IPv4 dedicadas y Asignar direcciones IPv6 dedicadas

Define que debe asignar un número especificado de direcciones IP dedicadas del tipo correspondiente a un revendedor. Las IPs se aprovisionan automáticamente: la cantidad requerida se extrae del número de direcciones IP dedicadas libres de su inventario de IPs.

Entrega de servicio a sus clientes

Si desea más información acerca del nuevo modelo de hosting que emplea planes de servicio y suscripciones, consulte la sección **Concepto de planes y suscripciones** (en la página 26).

En esta sección:

Administración de planes de servicio.....	53
Suscripción a servicios de hosting.....	55
Modificación de los servicios proporcionados a los clientes	58
Administración de clientes	61
Administración de suscripciones de servicio.....	64

Administración de planes de servicio

Si desea más información acerca de los planes de servicio, consulte la sección **Concepto de planes de servicio y suscripciones** (en la página 26).

Si ha instalado el componente Administrador de Clientes y Negocio y lo ha configurado para usarlo con su Panel, debería crear y administrar planes de hosting únicamente a través del Administrador de Negocio. De lo contrario, no se facturará a los clientes.

Una vez haya creado planes a través del Administrador de Negocio, puede editar su configuración haciendo clic en los vínculos **Administrador de Negocio** correspondientes en la lista de planes de hosting. Si desea más información acerca de la gestión de planes a través del Administrador de Negocio, consulte el capítulo Uso del administrador de clientes y negocio integrado (en la página 72).

➤ **Para crear un plan de servicio:**

1. Vaya a **Planes de servicio**.
2. Haga clic en **Añadir Plan Nuevo**.
3. Defina el nombre y las propiedades (en la página 33) del plan.
4. Haga clic **ACEPTAR**.

➤ **Para crear un plan complementario:**

1. Vaya a **Planes de servicio**.
2. Haga clic en **Añadir complemento nuevo**.
3. Defina el nombre y las propiedades (en la página 33) del plan.

Tenga en cuenta que los recursos y servicios definidos en los planes complementarios siempre se *añaden* a los proporcionados con un plan de servicio. Si no se selecciona un servicio en las propiedades del complemento, esto no significa que el servicio se elimine de las suscripciones asociadas. Todo lo contrario, ya que esto no les afecta.

4. Haga clic **ACEPTAR**.

➤ **Para modificar los recursos y/o servicios proporcionados con un plan:**

1. Vaya a **Planes de servicio** y haga clic en el nombre del plan de servicio en la lista.
2. Actualice las propiedades (en la página 33) del plan.
3. Aplique las propiedades:
 - Haga clic en **ACEPTAR** - en el caso de que el plan no tenga ninguna suscripción.
 - Haga clic en **Actualizar y sincronizar** - en el caso de que el plan tenga al menos una suscripción.

Sus cambios serán aplicados y todas las suscripciones asociadas con el plan serán sincronizadas (en la página 29).

➤ ***Para eliminar planes:***

1. Vaya a **Planes de servicio** y seleccione los planes que desea eliminar.

Tenga en cuenta que el Panel prohíbe la eliminación de planes que estén asociados con al menos una suscripción, motivo por el cual las casillas de estos tipos de planes no pueden ser seleccionadas.

2. Haga clic en **Eliminar**.
3. Haga clic en **Sí** en la casilla de confirmación.

Suscripción a servicios de hosting

Cualquier persona que disponga de una cuenta de usuario creada en el Panel de Administración del Servidor puede suscribirse a un plan de servicio: clientes, revendedores y el administrador del Panel. Cada usuario puede suscribirse a múltiples planes de servicio a la vez, lo que significa que dispondrán de distintas suscripciones de servicio, algunas de las cuales pueden ser personalizadas y otras estar asociadas con otros planes de servicio y complementos.

Generalmente, suscribir un cliente nuevo significa crear la cuenta de cliente junto con su primera suscripción. De todas formas, a partir de Parallels Panel 10.2, usted también puede crear cuentas de cliente sin suscripciones. Esto puede resultar útil si en este momento no necesita crear un sitio web para un cliente y desea transferir una suscripción de otra cuenta de cliente o crear una suscripción más adelante. Tenga en cuenta que los clientes sin suscripciones no pueden acceder al Panel de Control.

➤ **Para crear una cuenta de cliente nueva sin una suscripción:**

1. Vaya a **Clientes** y haga clic en **Añadir cliente nuevo**.
2. Especifique la información de facturación y contacto del cliente y el nombre de usuario y contraseña de la cuenta de Panel de Control.
3. Deseleccione la casilla **Crear suscripción para el cliente**.
4. Haga clic en **ACEPTAR**.

➤ **Para suscribir un cliente nuevo a un plan de servicio y, opcionalmente, a complementos:**

1. Vaya a **Clientes** y haga clic en **Añadir cliente nuevo**.
2. Especifique la información de contacto/facturación del cliente, el nombre de usuario y contraseña de la cuenta del Panel, atributos del dominio vinculado con la suscripción.
3. Seleccione el plan de servicio con el que debería asociarse la suscripción.
4. Seleccione planes complementarios, si así lo desea.
5. Deje la casilla **Personalizar la suscripción...** deseleccionada.
6. Haga clic en **ACEPTAR**.

➤ **Para suscribir un cliente nuevo a un plan de servicio y a complementos en condiciones específicas (personalizar suscripción asociada con planes):**

1. Vaya a **Clientes** y haga clic en **Añadir cliente nuevo**.
2. Especifique la información de contacto/facturación del cliente, el nombre de usuario y contraseña de la cuenta del Panel, atributos del dominio vinculado con la suscripción.

3. Seleccione un plan de servicios y los complementos.

4. Seleccione la casilla **Personalizar la suscripción...**

5. Haga clic en **ACEPTAR**.

La cuenta de cliente y la suscripción serán creadas y el Panel ofrecerá la opción de personalizar propiedades de la suscripción como por ejemplo recursos (en la página 36) y permisos (en la página 39). Personalización de los parámetros de hosting, correo y servicio DNS no disponible en el Panel de Administración del Servidor.

6. Personalice las propiedades de la suscripción.

7. Haga clic en **Actualizar y bloquear**.

La suscripción personalizada será bloqueada para la sincronización, esta no se sincronizará con el plan de servicio o complementos en el caso de que estos experimenten algún cambio. Si desea más información, consulte la sección **Sincronización de suscripciones y planes. Estados de las suscripciones** (en la página 29).

➤ ***Para suscribir un cliente a sus servicios en condiciones específicas (crear suscripción personalizada):***

1. Vaya a **Cientes** y haga clic en **Añadir cliente nuevo**.

2. Especifique la información de contacto/facturación del cliente, el nombre de usuario y contraseña de la cuenta del Panel, atributos del dominio vinculado con la suscripción.

3. Seleccione **Ninguna** al lado de **Plan de servicio**.

Las propiedades de la suscripción se establecerán de acuerdo con el plan de servicio predeterminado del Panel.

4. Deje la casilla **Personalizar la suscripción...** seleccionada.

5. Haga clic en **ACEPTAR**.

Se creará la cuenta de cliente y su suscripción personalizada. Si desea más información acerca de las suscripciones personalizadas, consulte la sección **Relaciones entre suscripciones y planes de servicio/complementarios** (en la página 28).

El Panel ofrecerá personalizar propiedades de la suscripción como recursos (en la página 36) y permisos (en la página 39). Personalización de los parámetros de hosting, correo y servicio DNS no disponible en el Panel de Administración del Servidor.

6. Personalice las propiedades de la suscripción.

7. Haga clic en **ACEPTAR**.

➤ ***Para añadir una suscripción para alojar sus propios sitios web y correo electrónico:***

1. Vaya a **Suscripciones** y haga clic en **Añadir suscripción nueva**.

2. Especifique los atributos del dominio aprovisionado con la suscripción, el plan de servicio y los complementos.

3. También puede seleccionar la casilla **Personalizar la suscripción.....**

4. Haga clic en **ACEPTAR**.

Modificación de los servicios proporcionados a los clientes

El Panel ofrece distintas formas de editar los servicios proporcionados a los clientes. Estas son:

- A través de la modificación de una suscripción existente:
 - A través de la adición de planes complementarios. La suscripción será ampliada.
 - A través del cambio de la suscripción a otro plan de servicio.
 - A través de la personalización de los parámetros de la suscripción. La suscripción proporcionará un conjunto personalizado de recursos y servicios, que permanecerá asociado con planes, aunque estará bloqueado para la sincronización.

Nota: Pueden personalizarse los recursos y permisos, pero existen otras propiedades de una suscripción (como por ejemplo los parámetros de servicios DNS, hosting y correo) que no pueden modificarse desde el Panel de Administración del Servidor.

- A través de la cancelación de la vinculación de la suscripción con los planes y realizando cambios personalizados. La suscripción proporcionará un grupo personalizado de recursos y servicios y no se asociará con ningún plan de servicio.

Nota: Pueden personalizarse los recursos y permisos, pero existen otras propiedades de una suscripción (como por ejemplo los parámetros de servicios DNS, hosting y correo) que no pueden modificarse desde el Panel de Administración del Servidor.

- A través de la creación de una suscripción nueva además de la que ya tiene un cliente.
- A través de la modificación del plan de servicio. Esta operación afecta a todas las suscripciones asociadas con el plan que desea editar, por lo que le recomendamos utilizar este método en el caso de que el plan necesite una actualización debido a que la mayoría de suscriptores experimentan escasez de recursos.

Nota: Si desea más información, consulte la sección **Concepto de planes de servicio y suscripciones** (en la página 26).

➤ **Para ampliar una suscripción a través de la adición de un plan complementario:**

1. Vaya a **Suscripciones** > <Nombre de la suscripción>.
2. Haga clic en **Cambiar plan**.
3. Seleccione los complementos requeridos en la casilla **Disponible** y haga clic en >>.
4. Haga clic **ACEPTAR**.

Nota: Usted puede añadir complementos a múltiples suscripciones con una única acción: Vaya a **Suscripciones**, seleccione las suscripciones en la lista y haga clic en **Cambiar plan**.

➤ **Para cambiar una suscripción a otro plan de servicio:**

1. Vaya a **Suscripciones** > <Nombre de la suscripción>.
2. Haga clic en **Cambiar plan**.
3. Seleccione el plan de servicio nuevo.
4. Haga clic **ACEPTAR**.

Nota: Usted puede cambiar múltiples suscripciones a la vez: Vaya a **Suscripciones**, seleccione las suscripciones en la lista y haga clic en **Cambiar plan**.

➤ ***Para personalizar una suscripción y conservar su asociación con planes:***

1. Vaya a **Suscripciones** > <Nombre de la suscripción>.
2. Haga clic en **Personalizar**.
3. Cambie los recursos (en la página 36) y permisos (en la página 39) proporcionados con la suscripción.
4. Haga clic en **Actualizar y bloquear**.

➤ ***Para personalizar una suscripción y desvincularla de los planes***

1. Vaya a **Suscripciones** > <Nombre de la suscripción>.
2. Haga clic en **Cambiar plan**.
3. Seleccione **Ninguna** al lado de **Plan de servicio**.
4. Seleccione la casilla **Personalizar la suscripción....**
5. Haga clic **ACEPTAR**.
6. Cambie los recursos (en la página 36) y permisos (en la página 39) proporcionados con la suscripción.
7. Haga clic **ACEPTAR**.

➤ ***Para añadir una suscripción nueva para un cliente:***

1. Vaya a **Clientes** > <Nombre del cliente>.
2. Haga clic en **Añadir suscripción nueva**.
3. Especifique los atributos del dominio aprovisionado con la suscripción, el plan de servicio y los complementos.
4. También puede seleccionar la casilla **Personalizar la suscripción.....**
5. Haga clic **ACEPTAR**.

➤ ***Para modificar un plan:***

1. Vaya a **Planes de servicio** y haga clic en el nombre del plan de servicio en la lista.

2. Actualice las propiedades (en la página 33) del plan.

3. Haga clic en **Actualizar y sincronizar**.

Sus cambios serán aplicados y todas las suscripciones asociadas con el plan serán sincronizadas (en la página 29).

Administración de clientes

Aparte de crear cuentas de cliente (en la página 55), puede realizar las siguientes acciones con las cuentas de sus clientes:

- Editar la información de contacto.
- Cambiar la contraseña y el nombre de usuario que un cliente utiliza para acceder al Panel de Control.

Nota: El Panel no notifica a los clientes cuando sus credenciales de inicio de sesión cambian automáticamente. Lo que es más importante es que el cliente debe proporcionar su nombre de usuario y dirección de email para recuperar su contraseña. Así que es sumamente importante que informe a sus clientes acerca de los cambios realizados en la información de inicio de sesión, especialmente si ha cambiado su nombre de usuario. De lo contrario, estos no podrán usar el Panel.

- Suspender cuentas.
El acceso al Panel está bloqueado para los clientes que han sido suspendidos y los usuarios del Panel de Control creados por estos. Las suscripciones del cliente también se suspenden, lo que significa que sus sitios web, FTP y servicio de correo electrónico ya no estará disponible para los usuarios de Internet.
- Activar cuentas.
Una vez haya activado una cuenta, todas sus suscripciones también son activadas y todos los servicios empiezan a funcionar correctamente.
- Eliminar cuentas.
Una vez eliminada una cuenta de cliente, todas las suscripciones y sitios web de este también son eliminados.

Si ha instalado el componente Administrador de Clientes y Negocio y lo ha configurado para usarlo con su Panel, se añaden los siguientes vínculos adicionales al Panel:

- **Administrador de Negocio.**
- **Detalles de facturación.**
- **Facturas.**
- **Historial de pagos.**
- **Generar facturas pendientes** (en el menú **Más operaciones de gestión**).
- **Crear factura** (en el menú **Más operaciones de gestión**).
- **Créditos** (en el menú **Más operaciones de gestión**).
- **Cuentas de facturación**(en el menú **Más operaciones de gestión**).

Use estos vínculos para administrar cuentas de cliente en el Administrador de Negocio. Si desea más información acerca de las operaciones disponibles, consulte el capítulo Uso del administrador de clientes y negocio integrado (en la página 72).

➤ **Para editar la información de contacto de un cliente:**

1. Vaya a **Clientes** y haga clic en el **<Nombre del cliente>** en la lista.
2. Haga clic en **Editar info de contacto**.

3. Actualice la información y haga clic en **ACEPTAR**.

➤ **Para cambiar la contraseña y el nombre de usuario que un cliente utiliza para acceder al Panel de Control:**

1. Vaya a **Cientes** y haga clic en el <Nombre del cliente> en la lista.
2. Haga clic en **Cambiar info de inicio de sesión**.
3. Actualice la contraseña y el nombre de usuario y haga clic en **ACEPTAR**.

➤ **Para suspender una cuenta de cliente:**

1. Vaya a **Cientes** y haga clic en el <Nombre del cliente> en la lista.
2. Haga clic en **Suspender**.

➤ **Para suspender múltiples cuentas a la vez:**

1. Vaya a **Cientes**.
2. (Opcional) Filtre las cuentas activas:
 - a. Haga clic en el botón  que aparece al lado del campo de búsqueda en la parte superior de la lista.
Esta acción abrirá el filtro de la lista.
 - b. Debajo del filtro **Estado**, seleccione **Activo**.
3. Seleccione las cuentas deseadas en la lista.
4. Haga clic en **Más acciones > Suspender**.

➤ **Para activar una cuenta de cliente:**

1. Vaya a **Cientes** y haga clic en el <Nombre del cliente> en la lista.
2. Haga clic en **Activar**.

➤ **Para activar múltiples cuentas a la vez:**

1. Vaya a **Cientes**.
2. (Opcional) Filtre las cuentas suspendidas:
 - a. Haga clic en el botón  que aparece al lado del campo de búsqueda en la parte superior de la lista.
Esta acción abrirá el filtro de la lista.
 - b. Debajo del filtro **Estado**, seleccione **Suspendido**.
3. Seleccione las cuentas deseadas en la lista.
4. Haga clic en **Más acciones > Activar**.

➤ ***Para eliminar cuentas de cliente:***

1. Vaya a **Cientes** y seleccione las cuentas que desea eliminar.
2. Haga clic en **Eliminar**.
3. Haga clic en **Sí** en la casilla de confirmación.

Administración de suscripciones de servicio

Si desea más información acerca de las suscripciones, consulte la sección **Concepto de planes de servicio y suscripciones** (en la página 26).

Aparte de crear suscripciones (en la página 55), usted puede realizar las siguientes acciones con las suscripciones de servicio pertenecientes a sus clientes, sus revendedores y sus propias suscripciones:

- **Cambiar los parámetros de hosting de una suscripción.**
Es decir, la dirección IP donde se alojan los sitios web de la suscripción y las credenciales de la cuenta de usuario de sistema asociada con la suscripción (usadas para administrar archivos y carpetas de sitios web dentro de la suscripción y para acceder al servidor a través de SSH o Escritorio Remoto).
- **Transferir una o múltiples suscripciones a otro usuario.**
Esto significa que usted cambia la propiedad de suscripciones o, en otras palabras, reasigna las suscripciones a otro usuario: otro cliente, revendedor o a usted mismo. En este caso, las suscripciones se desvinculan automáticamente de sus planes y se convierten en personalizadas (en la página 28).
- **Suspender suscripciones.**
Los usuarios de Internet ya no pueden acceder a los servicios de correo, sitios web y FTP de las suscripciones suspendidas. La suspensión de una suscripción de forma manual puede resultar útil en aquellos casos en que un sitio web alojado dentro de la suscripción se vea atacado.
- **Activar suscripciones que fueron suspendidas manualmente.**
Una vez activada una suscripción, todos los servicios proporcionados con esta empiezan a funcionar correctamente.
- **Renovar una suscripción expirada.**
El Panel no renueva suscripciones automáticamente, por lo que cuando se llega a la fecha de expiración de una suscripción, esta se suspende.
- **Eliminar suscripciones.**

Si ha instalado el componente Administrador de Clientes y Negocio y lo ha configurado para usarlo con su Panel, se añaden los siguientes vínculos adicionales al Panel:

- **Administrador de Negocio.**
- **Detalles de facturación.**
- **Actualizar.**
- **Degradación.**
- **Complementos**

Use estos vínculos para administrar suscripciones en el Administrador de Negocio. Si desea más información acerca de las operaciones disponibles, consulte el capítulo **Uso del administrador de clientes y negocio integrado** (en la página 72).

➤ **Para editar la configuración de hosting de una suscripción:**

1. Vaya a **Suscripciones** y haga clic en la **<Suscripción>** en la lista.

2. Haga clic en **Cambiar configuración de hosting**.

3. Actualice la información y haga clic en **ACEPTAR**.

➤ **Para transferir una suscripción a otro usuario:**

1. Vaya a **Suscripciones** y haga clic en la <Suscripción> en la lista.

2. Haga clic en **Cambiar suscriptor**.

3. Seleccione el suscriptor nuevo y haga clic en **Siguiente >>**.

4. Repase la información sobre los cambios realizados en la configuración de la suscripción y haga clic en **ACEPTAR**.

➤ **Para transferir múltiples suscripciones a otro usuario:**

1. Vaya a **Suscripciones**.

2. Seleccione las suscripciones que desea reasignar.

3. Haga clic en **Cambiar suscriptor**.

4. Seleccione el suscriptor nuevo y haga clic en **Siguiente >>**.

5. Repase la información sobre los cambios realizados en la configuración de la suscripción y haga clic en **ACEPTAR**.

➤ **Para suspender una suscripción:**

1. Vaya a **Suscripciones** y haga clic en la <Nombre de la suscripción> en la lista.

2. Haga clic en **Suspender**.

➤ **Para suspender múltiples suscripciones a la vez:**

1. Vaya a **Suscripciones**.

2. (Opcional) Filtre las suscripciones activas:

a. Haga clic en el botón  que aparece al lado del campo de búsqueda en la parte superior de la lista.

Esta acción abrirá el filtro de la lista.

b. Debajo del filtro **Estado**, seleccione **Activo**.

3. Seleccione las suscripciones deseadas en la lista.

4. Haga clic en **Suspender**.

➤ **Para activar una suscripción:**

1. Vaya a **Suscripciones** y haga clic en la <Nombre de la suscripción> en la lista.

2. Haga clic en **Activar**.

Nota: La activación de una suscripción con este método sólo es posible en el caso de suscripciones que fueron suspendidas manualmente. Si activa una suscripción expirada siguiendo este método, esta se suspenderá automáticamente al día siguiente. En estos casos, renueve las suscripciones tal y como se describe a continuación.

➤ **Para activar múltiples suscripciones a la vez:**

1. Vaya a **Suscripciones**.
2. (Opcional) Filtre las suscripciones suspendidas:
 - a. Haga clic en el botón  que aparece al lado del campo de búsqueda en la parte superior de la lista.
Esta acción abrirá el filtro de la lista.
 - b. Debajo del filtro **Estado**, seleccione **Suspendido**.
3. Seleccione las suscripciones deseadas en la lista.
4. Haga clic en **Activar**.

Nota: La activación de suscripciones con este método sólo es posible en el caso de suscripciones que fueron suspendidas manualmente. Si activa suscripciones expiradas siguiendo este método, estas se suspenderán automáticamente al día siguiente. En estos casos, renueve las suscripciones tal y como se describe a continuación.

➤ **Para renovar una suscripción expirada:**

1. Vaya a **Suscripciones** y haga clic en la <Nombre de la suscripción> en la lista.
2. Haga clic en **Activar**.
3. Haga clic en **Personalizar**.
4. En la pestaña **Recursos**, establezca una fecha de expiración nueva o seleccione **Ilimitado**.
5. Haga clic en **Actualizar y bloquear**.
6. Haga clic en **Desbloquear y sincronizar**.

➤ **Para eliminar suscripciones:**

1. Vaya a **Suscripciones** y seleccione las que desea eliminar.
2. Haga clic en **Eliminar**.
3. Haga clic en **Sí** en la casilla de confirmación.

Uso de revendedores

Si desea más información acerca del nuevo modelo de hosting que emplea planes de revendedor y suscripciones, consulte la sección **Concepto de planes y suscripciones** (en la página 26).

En esta sección:

Creación de suscripciones/cuentas de revendedor	67
Modificación de una suscripción de revendedor	68

Creación de suscripciones/cuentas de revendedor

Una suscripción de revendedor no puede separarse de una cuenta de revendedor. Así, para crear un revendedor, usted debe crear una suscripción de revendedor. En un caso común, un revendedor se suscribe a un plan de revendedor. De todas formas, en función de la cantidad de revendedores y de su intención de proporcionarles distintas cantidades de recursos y servicios, usted puede seleccionar uno de los siguientes métodos o una combinación de los mismos:

- **Disponer de múltiples planes de revendedor y múltiples revendedores suscritos a cada uno de ellos.** (Las suscripciones de revendedor se asocian con planes y se sincronizan.)

Este método es útil si dispone de muchos revendedores con los que trabaja con distintas condiciones y desea que estas condiciones puedan modificarse sin demasiado esfuerzo, aprovechando la sincronización (en la página 29) de suscripciones con el plan asociado.

- **Disponer de uno o múltiples planes de revendedor y revendedores suscritos a estos, mientras algunas de las suscripciones son modificadas y bloqueadas para la sincronización.** (Las suscripciones de revendedor asociadas con planes, algunas de estas se sincronizan y otras se bloquean para la sincronización.)

Este método es casi igual al anterior, a excepción de: si desea que algunos de sus revendedores tengan suscripciones un poco distintas del plan asociado. En este caso, use la opción **personalizar los parámetros de la suscripción** cuando cree un revendedor.

- **Disponer de unos pocos revendedores con suscripciones personalizadas (en la página 28).**

Este es un buen método si tiene unos pocos revendedores cuyas propiedades de suscripción son más fáciles de cambiar manualmente, sin necesidad de crear un conjunto de planes. En este caso, seleccione ninguno al lado de **Plan de servicio** cuando cree un revendedor.

Modificación de una suscripción de revendedor

El Panel ofrece distintas formas de cambiar los recursos y servicios asignados a los revendedores. Estas son:

- Modificación del plan de revendedor asociado. Esta operación afecta a todas las suscripciones asociadas con el plan que desea editar, por lo que le recomendamos utilizar este método en el caso de que el plan necesite una actualización debido a que la mayoría de suscriptores experimentan escasez de recursos o servicios.
- Modificación de la suscripción:
 - A través del cambio de la suscripción a otro plan de servicio.
 - A través de la personalización de los parámetros de la suscripción. La suscripción proporcionará un conjunto personalizado de recursos y servicios, que permanecerá asociado con planes, aunque estará bloqueado para la sincronización.
 - Desvinculación del plan y realización de modificaciones personalizadas. La suscripción proporcionará un grupo personalizado de recursos y servicios y no se asociará con ningún plan de revendedor.

➤ ***Para modificar un plan de revendedor:***

1. Vaya a **Planes de servicio**.
2. Haga clic en la pestaña **Planes de revendedor** y haga clic en el nombre del plan de servicio en la lista.
3. Actualice las propiedades (en la página 49) del plan.
4. Haga clic en **Actualizar y sincronizar**.

Sus cambios serán aplicados y todas las suscripciones asociadas con el plan serán sincronizadas (en la página 29).

➤ ***Para cambiar una suscripción de revendedor a otro plan:***

1. Vaya a **Revendedores** > <Nombre del revendedor>.
2. Haga clic en **Cambiar plan**.
3. Seleccione el plan de revendedor nuevo.
4. Haga clic **ACEPTAR**.

➤ ***Para personalizar una suscripción de revendedor (recursos y permisos) y mantenerla asociada con el plan:***

1. Vaya a **Revendedores** > <Nombre del revendedor>.
2. Haga clic en **Personalizar**.
3. Cambie los recursos (en la página 50) y permisos (en la página 51) proporcionados con la suscripción.

4. Haga clic en **Actualizar y bloquear**.

➤ ***Para personalizar una suscripción de revendedor (direcciones IP) y mantenerla asociada con el plan:***

1. Vaya a **Revendedores** > <Nombre del revendedor>.

2. Haga clic en **Direcciones IP**.

3. Cambie las direcciones IP asignadas a la suscripción:

- Para asignar una dirección IP haga clic en **Añadir Dirección IP**, seleccione la dirección o direcciones IP (para seleccionar múltiples direcciones IP presione el botón **Control** y haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre las direcciones deseadas) dentro de la casilla **IPs Vacantes** y haga clic en **Aceptar**.
- Para revocar una dirección IP marque la casilla correspondiente y haga clic en **Eliminar dirección IP**. Confirme la eliminación y haga clic en **ACEPTAR**.
- Para asignar un certificado SSL a una dirección IP, haga clic en la dirección IP que desee, seleccione el certificado dentro del menú **Certificado SSL** y haga clic en **ACEPTAR**.

Cuando añada o elimine IPs, la suscripción se bloqueará para la sincronización con el plan.

➤ ***Para personalizar una suscripción de revendedor y desvincularla del plan:***

1. Vaya a **Revendedores** > <Nombre del revendedor>.

2. Haga clic en **Cambiar plan**.

3. Seleccione **Ninguna** al lado de **Plan nuevo**.

4. Seleccione la casilla **Personalizar la suscripción...**

5. Haga clic **ACEPTAR**.

6. Cambie los recursos (en la página 50) y permisos (en la página 51) proporcionados con la suscripción.

7. Haga clic **ACEPTAR**.

Adición de servicios a sus ofertas

Además de las prestaciones y servicios de hosting proporcionados por el Panel, usted puede ampliar sus ofertas a través de los siguientes medios:

- Instalando aplicaciones de terceros paquetizadas como módulos del Panel e incluir los servicios que proporcionan a sus planes de hosting.

Cuando se instale uno de estos módulos, el servicio proporcionado por este se registra en el Panel y los revendedores y el administrador del servidor lo pone a disposición de los clientes incluyéndolo en los planes de hosting: La opción correspondiente al servicio nuevo se muestra en las propiedades del plan de hosting, en la pestaña **Servicios adicionales**.

- Añadiendo opciones personalizadas a los planes.

Si usted, por ejemplo, dirige un servicio de soporte online en

<http://premium-support.example.com> y desea incluir la opción de soporte en un plan de servicio, debería crear una opción de plan personalizada:

1. Vaya a **Planes de servicio > Servicios adicionales > Añadir servicio**.
2. Especifique el nombre del servicio (`Soporte premium`), la descripción del servicio y seleccione la opción para situar un botón en el Panel de Control con el vínculo al servicio online (<http://premium-support.example.com>).

Una vez hecho esto, en la configuración del plan de hosting aparecerá una pestaña nueva denominada **Servicios adicionales**. Este muestra su opción **Soporte premium** que usted o sus revendedores pueden seleccionar para aprovisionar para los clientes.

➤ **Para añadir un servicio proporcionado por una aplicación paquetizada como un módulo:**

Instale el módulo según las instrucciones proporcionadas en la sección Ampliación de las capacidades de Parallels Plesk Panel con módulos y complementos (en la página 171) o siga las instrucciones proporcionadas por el paquetizador del módulo.

➤ **Para añadir un servicio como opción de plan personalizada:**

1. Vaya a la pestaña **Planes de servicio > Servicios adicionales**.
2. Haga clic en **Añadir servicio**.
3. Especifique lo siguiente:
 - **Nombre del servicio.**
 - **Descripción del servicio.**
 - **Usar botón personalizado para el servicio.** Seleccione esta casilla para situar un hipervínculo a su servicio online o una aplicación web en el Panel de Control del suscriptor.
 - **URL asociada al botón.** Especifique la dirección de Internet hacia donde se redireccionará al usuario cuando este haga clic en el botón. Por ejemplo: <http://premium-support.example.com>.

- **Imagen de fondo para el botón.** Si no selecciona ninguna imagen, el Panel usará la imagen predeterminada .
- **Abrir URL en el Panel.** Deje esta casilla deseleccionada si desea que el recurso web externo se abra en una ventana o pestaña nueva del navegador.
- Si desea que el Panel envíe la información de la suscripción y el cliente con una petición HTTP, especifique la información que debería incluirse:
 - ID de la suscripción.
 - Nombre de dominio principal asociado con una suscripción.
 - Nombre de usuario y contraseña de la cuenta FTP.
 - ID de cuenta, nombre, email y nombre de empresa del cliente.

4. Haga clic ACEPTAR.

➤ ***Si no desea que sus revendedores puedan usar un servicio adicional y aprovisionarlo para sus clientes:***

1. Vaya a la pestaña **Planes de servicio > Servicios adicionales**.
2. Seleccione la casilla correspondiente al servicio y haga clic en **Hacer no disponible**.

➤ ***Para que sus revendedores puedan usar un servicio adicional y aprovisionarlo para sus clientes:***

1. Vaya a la pestaña **Planes de servicio > Servicios adicionales**.
2. Seleccione la casilla correspondiente al servicio y haga clic en **Hacer disponible**.

➤ ***Para eliminar una opción de plan personalizada de las propiedades del plan de servicio:***

1. Vaya a la pestaña **Planes de servicio > Servicios adicionales**.
2. Seleccione la casilla correspondiente al servicio y haga clic en **Eliminar servicio**.

➤ ***Para eliminar un servicio adicional proporcionado por un módulo:***

Elimine el módulo del Panel.

Uso del administrador de clientes y negocio integrado

El administrador de clientes y negocio (a partir de este momento denominado Administrador de Negocio) es una solución de facturación paquetizada con su paquete Parallels Panel. Puede instalarla como componente adicional durante o después de la instalación de Parallels Panel.

El Administrador de Negocio simplifica el proceso de registro, aprovisionamiento y facturación de clientes nuevos de acuerdo con el siguiente esquema:

1. En el Administrador de Negocio, usted crea planes de servicio correspondientes a sus ofertas de servicio, añade planes a una tienda online que puede configurar para que acepte todo tipo de pagos e integra la tienda en su sitio web.
2. Un usuario que visite su sitio seleccione uno de sus planes de hosting y se suscribe a los servicios.
3. El Administrador de Negocio procesa el pedido. Una vez recibido el pago, este crea una cuenta de usuario y suscripción en Parallels Panel y notifica al cliente nuevo a través de un email.
4. El cliente accede a Parallels Panel y empieza a usar los servicios de hosting web, email y otros servicios proporcionados por la suscripción.
5. Algunos días antes de la finalización del periodo de facturación, el Administrador de Negocio envía una factura al cliente informando del saldo de la cuenta y de la fecha de vencimiento del pago. En el día de vencimiento, el Administrador de Negocio factura la cantidad a la tarjeta de crédito o cuenta bancaria del cliente o bien usa otro esquema de cobro seleccionado por usted.

Además de proporcionar facturación y aprovisionamiento automatizado, el Administrador de Negocio ofrece las siguientes ventajas:

- Soporte para integración con sistemas de pago, registradores de nombres de dominio y autoridades de certificación que emitan certificados SSL.
- Tienda online personalizable.
- Cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento de tiendas en los países pertenecientes a la Unión Europea.

Cuando se instala el Administrador de Negocio, los siguientes vínculos a las áreas administrativas del Administrador de Negocio se añaden a Parallels Panel:

En el panel de navegación a la izquierda del Panel de Administración del Servidor:

- **Operaciones empresariales.** Administre cuentas de cliente y suscripciones de servicio.
 - **Clientes.** Añada, suspenda y elimine cuentas de cliente y edite la información de contacto y facturación de sus clientes. Prepare facturas y cobre pagos.

Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Administración de clientes.

- **Suscripciones.** Vea y edite las propiedades de suscripciones de servicio. Mueva suscripciones a otros planes de servicio actualizándolas o degradándolas. Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Administración de suscripciones.
- **Dominios.** Vea y edite las propiedades de suscripciones de servicio a planes que proporcionen servicios de registro de nombres de dominio.

Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Administración de suscripciones.

- **Certificados SSL.** Vea y edite las propiedades de suscripciones de servicio a planes que proporcionen certificados SSL.

Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Administración de suscripciones.

- **Monitorización de negocio.** Vea informes de contabilidad y gestione facturas y pagos.

- **Informes.** Vea informes acerca de pedidos, suscripciones, pagos, transacciones y facturas.

Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Visualización de información de contabilidad.

- **Contabilidad.** Vea informes de contabilidad.

Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Generación de informes de contabilidad.

- **Facturas.** Examine facturas para cuentas de cliente.

Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Administración de facturas.

- **Transacciones de pago.** Vea informes acerca de operaciones de pago.

Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Visualización de la lista de transacciones.

- **Eventos.** Vea y administre las tareas de sistema programadas para ejecución.

Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Concepto de eventos.

- **Configuración de negocio.** Configure el Administrador de Clientes y Negocio para proporcionar servicio a sus clientes.

- **Planes de servicio.** Cree y administre planes de servicio para el aprovisionamiento de servicios a sus clientes.

Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente el capítulo Creación de planes

- **Descuentos y promociones.** Cree cupones para que los clientes puedan obtener descuentos.

Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Creación de cupones .

- **Opciones de precios.** Establezca la tarificación para las variantes de las ofertas de servicio.

Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Definición de precios para variantes de plan.

- **Todos los ajustes.** Defina todos los aspectos del Administrador de Clientes y Negocio y prepárelo para proporcionar servicio a sus clientes.

Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente el capítulo Primeros pasos con el Administrador de Negocio

En la lista de cuentas de cliente que se abre cuando hace clic en el vínculo **Clientes** en el grupo **Servicios de hosting** del panel de navegación, existen vínculos al **Administrador de Negocio** correspondientes a cada registro de cliente. Haga clic en estos vínculos si desea administrar cuentas de cliente, editar la información de contacto y facturación, preparar facturas o cobrar pagos. Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Administración de clientes.

En la página de administración de cuentas de cliente que se abre cuando usted hace clic en el vínculo **Clientes** en el grupo **Servicios de hosting** del panel de navegación y haga clic en el nombre del cliente. Podrá ver los siguientes vínculos:

- **Detalles de facturación.** Aquí es donde puede ver la información resumida acerca de los pagos y facturas del cliente, así como los servicios contratados. Aquí también puede suspender o cancelar una cuenta de cliente.

Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Administración de clientes.

- **Facturas.** Aquí es donde puede examinar las facturas para la cuenta del cliente. Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Administración de facturas.

- **Historial de pagos.** Aquí es donde puede ver el historial de pagos del cliente. Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Visualización de contabilidad.

- **Generar facturas pendientes** (en el menú **Más operaciones de gestión**). Aquí es donde puede crear facturas pendientes bajo petición.

Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Generación manual de facturas.

- **Crear factura** (en el menú **Más operaciones de gestión**). Aquí es donde puede crear facturas personalizadas para facturaciones únicas.
Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Adición de factura única personalizada.
- **Créditos** (en el menú **Más operaciones de gestión**). Aquí es donde puede depositar fondos (añadir créditos) a una cuenta de cliente.
Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Adición de créditos a una cuenta de cliente.
- **Cuentas de facturación** (en el menú **Más operaciones de gestión**). Aquí es donde puede ver, añadir y eliminar cuentas de facturación utilizadas para facturar servicios al cliente.
Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Administración y detalles de cuentas de facturación.

En la lista de suscripciones que se abre cuando hace clic en el vínculo **Suscripciones** en el grupo **Servicios de hosting** del panel de navegación, existen vínculos al **Administrador de Negocio** correspondientes a cada suscripción. Haga clic en estos vínculos si desea ver y editar las propiedades de suscripciones de servicio o si desea asignar planes de servicio a suscripciones a través de la actualización o degradación de las mismas. Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Administración de suscripciones.

En la página de administración de suscripciones que se abre cuando hace clic en el vínculo **Suscripciones** en el grupo **Servicios de hosting** del panel de navegación y a continuación haga clic en el nombre de dominio asociado con una suscripción. Existen los siguientes vínculos:

- **Detalles de facturación.** Aquí es donde puede ver y editar las propiedades de la suscripción, actualizar o degradar una suscripción, administrar complementos, transferir la suscripción a otro cliente, suspenderla o eliminarla.
Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Detalles de la suscripción.
- **Actualizar.** Aquí es donde puede asignar más recursos a la suscripción actualizándola a otro plan de servicio.
Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Actualización de suscripciones.
- **Degradación.** Aquí es donde puede reducir la cantidad de recursos asignados degradando la suscripción a otro plan de servicio.
Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Degradación de suscripciones.
- **Complementos.** Cambie los complementos del plan asociados con la suscripción.

Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente la sección Visualización de complementos con sus propiedades.

En la lista de cuentas de hosting que se abre cuando hace clic en el vínculo **Planes de servicio** en el grupo **Servicios de hosting** del panel de navegación, existen vínculos al **Administrador de Negocio** correspondientes a cada plan. Haga clic en estos vínculos para ver y editar la configuración de planes de hosting. Si desea más información, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels, específicamente el capítulo Administración de la configuración de un plan.

Importante: Cuando utilice el Administrador de Negocio con Parallels Panel, debería crear y gestionar planes de hosting únicamente a través del Administrador de Negocio. De lo contrario, no se facturará a los clientes.

Si desea más información acerca de la creación de planes de hosting en el Administrador de Negocio, consulte el capítulo Creación de planes de la Guía del Administrador del Administrador de Negocio y Clientes de Parallels. En este momento, el Administrador de Negocio no soporta la realización de operaciones en planes de revendedor y cuentas de revendedor.

Para obtener más información acerca de la configuración inicial del Administrador de Negocio, consulte Parallels Panel 10.0 Guía de inicio rápido al Administrador de Clientes y Negocio.

Si desea instrucciones detalladas de operación en el Administrador de Negocio, consulte la Guía del Administrador del Administrador de Clientes y Negocio de Parallels.

Configuración de su Parallels Panel

Este capítulo trata de los pasos de configuración requeridos para instalar y gestionar su Parallels Panel.

En este capítulo:

Obtención e instalación de una llave de licencia	78
Protección de su Parallels Panel	82
Personalización de su Parallels Panel.....	86
Configuración de las preferencias de la sesión	94
Registro de las acciones realizadas por sus clientes en el Panel	95

Obtención e instalación de una llave de licencia

El Panel incluye una llave de licencia de prueba, que ya está instalada en el Panel. Esta llave de licencia proporciona funcionalidad limitada y sólo estará activa durante un periodo de tiempo limitado. Por este motivo, deberá obtener una llave de licencia en Parallels o a través de cualquiera de sus partners e instalarla en el Panel.

Las llaves de licencia de Parallels Panel llevan una fecha de expiración preintegrada. Esto se ha implementado para ayudar a prevenir robos y fraudes. Esto requiere que el software Parallels Panel verifique con el servidor de licencias de Parallels durante un periodo de 10 días antes de la fecha de expiración que la llave no ha sido robada y que se usa de acuerdo con el Contrato de Licencia del Usuario Final (es decir, que sólo está instalada en un único servidor). Una vez verificado, se prolongará la fecha de expiración.

Parallels Panel intentará conectar sobre TCP/IP con el servidor de licencias a través del puerto 5224. Asegúrese de que no está bloqueado por un corta fuegos. El proceso de actualización se ejecuta de forma automática y no es necesaria ninguna acción por parte del administrador de Parallels Panel a menos que se produzca alguna incidencia. En el caso de que la llave de Parallels Panel expirara, compruebe su firewall y a continuación vaya a **Herramientas y utilidades > Administración de licencias** (en el grupo **Panel**) y haga clic en **Recuperar llaves**. Si no se puede actualizar la llave, contacte con su revendedor o con Parallels (si ha adquirido la llave de licencia directamente en Parallels).

Puede probar la conexión con el servidor de licencias siempre que lo desee, yendo a **Herramientas y utilidades > Administración de licencias** (en el grupo **Panel**) y haciendo clic en **Recuperar llaves**.

En esta sección:

Actualización de una llave de licencia de prueba	79
Instalación de llaves de licencia adicionales para complementos de Parallels Panel	80
Actualización de su llave de licencia	81
Recuperación de una llave de licencia usada anteriormente	81

Actualización de una llave de licencia de prueba

➤ **Para actualizar la llave de licencia de prueba:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administración de licencias** (en el grupo **Panel**) y haga clic en **Solicitar actualizaciones de Parallels Panel**.
2. En una ventana nueva del navegador aparecerá la tienda online de Parallels. En esta ventana seleccione los elementos y prestaciones que desea incluir en su licencia de Parallels Panel y haga clic en **Enviar**. En los próximos pasos, indique la divisa, el número de llaves de licencia, proporcione los detalles de contacto, dirección de facturación y el método de pago y envíe el formulario. La llave nueva será enviada a la dirección de email indicada.
3. Guarde la llave en el disco duro de su máquina local.
4. Abra de nuevo la pantalla **Administración de licencias** en Parallels Panel (**Herramientas y utilidades > Administración de licencias**) y haga clic en **Cargar llave**.
5. Indique la ruta al archivo de la llave que ha guardado en su máquina local o haga clic en **Examinar** para localizarla.
6. Seleccione la casilla **Reemplazar la llave de licencia instalada en este momento por la seleccionada** para confirmar que realmente desea reemplazar la llave de licencia actual por la llave de licencia nueva.
Si no se selecciona esta casilla, no se instalará la llave de licencia nueva.
7. Si su llave de licencia permite alojar menos sitios de los que aloja su servidor actualmente, Parallels Panel dejará de funcionar. De todas formas, si desea evitar que el Panel compare la cantidad de recursos usados con los cubiertos por la nueva llave de licencia, seleccione la casilla **Permitir la omisión del uso de recursos** .
Esto puede resultar útil si desea instalar una llave de licencia temporalmente que proporcione menos recursos y entonces actualizarla a través del Panel.
8. Haga clic en **ACEPTAR** para instalar la llave de licencia nueva en el Panel.

Instalación de llaves de licencia adicionales para complementos de Parallels Panel

- ***Para instalar una llave de licencia adicional para un componente añadido de Parallels Panel :***
1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administración de licencias** (en el grupo Panel).
 2. Haga clic en **Solicitar complementos de Parallels Panel**.
 3. En una página separada se abrirá la página de la tienda online de Parallels, donde podrá ver una lista de los añadidos disponibles. En esta página seleccione los añadidos que desea pedir y haga clic en **Enviar** .
 4. Como los complementos de Parallels Panel se añaden a las llaves de licencia existentes, deberá introducir el número de la licencia donde desea añadir esta prestación y hacer clic en **Enviar**.
 5. En los pasos siguientes indique la divisa, el número de llaves de licencia, detalles de contacto, dirección de facturación y método de pago y envíe el formulario. Una vez se haya procesado el pedido se le enviará una notificación por email.
 6. Cuando reciba la notificación por email, vuelva a la pantalla **Administración de Licencia (Herramientas y utilidades > Administración de Licencia)** y haga clic en **Recuperar Llaves** para recuperar la llave de licencia solicitada. El Administrador de Licencias del Panel recuperará la llave de licencia actualizada desde el servidor de licencias de Parallels y la instalará automáticamente en su Panel.

Actualización de su llave de licencia

Si está pensando en ampliar su base de clientes y alojar más sitios en el servidor y su licencia actual no se lo permite deberá actualizar su llave de licencia.

➤ ***Para actualizar la llave de licencia:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administración de licencias** (en el grupo Panel).
2. Haga clic en **Solicitar actualizaciones de Parallels Panel**.
3. En la página de la tienda online de Parallels, seleccione la opción de actualización que mejor se adapte a sus necesidades y haga clic en **Enviar**.
4. En el siguiente paso indique los detalles de la compra y envíe el formulario. Una vez se haya procesado el pedido se le enviará una notificación por email.
5. Una vez haya recibido la notificación por email, vuelva a la pantalla **Administración de Licencia (Herramientas y utilidades > Administración de Licencia)** y haga clic en **Recuperar Llaves** para recuperar la llave de licencia solicitada. El Administrador de licencias del Panel recuperará la llave de licencia adquirida desde el servidor de licencias de y la cargará automáticamente a su Panel.

Recuperación de una llave de licencia usada anteriormente

➤ ***Para reanudar a la llave de licencia usada anteriormente:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administración de licencias** (en el grupo Panel).
2. Haga clic en **Reanudar llave**. Se restaurará la llave de licencia instalada anteriormente.

Protección de su Parallels Panel

En esta sección:

Restricción del acceso administrativo a Parallels Panel	82
Protección de las comunicaciones con el servidor a través de cifrado SSL	83

Restricción del acceso administrativo a Parallels Panel

Para evitar incidencias de seguridad puede desear restringir el acceso administrativo a su panel de control desde determinadas direcciones IP.

➤ ***Para permitir el acceso administrativo al Panel únicamente desde una red o dirección IP específica:***

1. Vaya a **Configuración > Restringir acceso administrativo** (en el grupo **Seguridad**).
2. Haga clic en **Añadir Nueva Red** e indique las direcciones IP. Haga clic **ACEPTAR**.
Para indicar subredes puede usar símbolos wildcard (*) y máscaras subred.
3. Seleccione la opción **Denegadas de las redes que no están listadas** y haga clic en **Establecer** . Cuando se le pida que confirme la operación haga clic en **ACEPTAR**.

➤ ***Para prohibir el acceso administrativo a direcciones IP o redes específicas:***

1. Vaya a **Configuración > Restringir acceso administrativo** (en el grupo **Seguridad**).
2. Haga clic en **Añadir Nueva Red** e indique la dirección IP. Haga clic **ACEPTAR**.
Para indicar subredes puede usar símbolos wildcard (*) y máscaras subred.
3. Seleccione la opción **Permitidas, excluyendo las redes listadas** y haga clic en **Establecer** . Cuando se le pida que confirme la operación haga clic en **ACEPTAR**.

Protección de las comunicaciones con el servidor a través de cifrado SSL

Por motivos de seguridad sólo puede acceder a su panel de control a través de una conexión segura proporcionada por el protocolo de transferencia Secure Socket con capas activadas. Todos los datos que intercambie con el servidor gestionado por Parallels Panel son cifrados para así prevenir la interceptación de información confidencial. El certificado SSL usado en el proceso de cifrado de datos se genera de forma automática y se instala en el servidor durante la instalación del panel de control. Se trata del denominado certificado autofirmado: no está firmado por ninguna autoridad de certificación reconocida (CA), por lo que cuando usted o sus clientes accedan al panel de control se les mostrarán mensajes de aviso en sus Navegadores Web.

Para ganarse la confianza de los clientes debe adquirir un certificado SSL por parte de una autoridad de certificación e instalarlo en el panel de control.

Puede:

- usar las funciones para adquirir certificados SSL de Comodo, GeoTrust, Inc. o GoDaddy de su panel de control,
-
- crear una petición de firma de certificado (CSR) desde el panel de control y enviarla a la autoridad de certificación que usted elija, que creará un certificado SSL para usted.

Nota: Si va a usar las facilidades del panel de control para adquirir un certificado a través de la tienda online MyPlesk., no puede usar de línea de comando para la creación de la petición del certificado con firma.

➤ **Para adquirir un certificado SSL de Comodo, GeoTrust, Inc. o GoDaddy a través de la tienda online MyPleskCom y proteger su panel de control:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Certificados SSL** (en el grupo **Recursos**). Se le mostrará la lista de los certificados SSL presentes en su repositorio.
2. Haga clic en **Añadir certificado SSL**.
3. Indique las propiedades del certificado:
 - Nombre del certificado. Esto le ayudará a identificar este certificado en el repositorio.
 - Nivel de cifrado. escoja el nivel de cifrado de su certificado SSL. Le recomendamos que escoja un valor superior a 1024 bits.
 - Indique su ubicación y el nombre de la organización. Los valores introducidos no deben exceder los 64 símbolos permitidos.
 - Indique el nombre del servidor para el que desea adquirir el certificado SSL. Por ejemplo: your-domain.com
 - Introduzca su dirección de email.

4. Compruebe que la información indicada es correcta, ya que será usada para generar su llave privada.
5. Haga clic en **Comprar certificado SSL**.

Se generará su llave privada y la petición de firma del certificado. No los elimine. En una ventana nueva del navegador, se abrirá la página principal de sesión de MyPlesk.com.
6. Regístrese o acceda a una cuenta existente de MyPlesk.com y se le guiará paso a paso a través del proceso de adquisición del certificado.
7. Seleccione el tipo de certificado que desea comprar.
8. Haga clic en **Proceder con la compra** y realice el pedido del certificado. En la casilla desplegable de Email Aprobador seleccione el Email Aprobador correcto.

El email aprobador es la dirección de email que puede confirmar que se ha solicitado un certificado para un nombre de dominio concreto por parte de una persona autorizada.
9. Una vez se haya procesado la petición del certificado, se le enviará una confirmación por email. Una vez usted la haya confirmado, se le enviará el certificado a su email.
10. Cuando reciba el certificado SSL, guárdelo en su red o máquina local.
11. Vuelva al repositorio de Certificados SSL (**Herramientas y utilidades > Certificados SSL**).
12. Haga clic en el botón **Examinar** que encontrará en el medio de la página y navegue hasta la ubicación donde ha guardado el certificado. Selecciónelo y haga clic en **Enviar Archivo**. Esto hará que se cargue el certificado en el repositorio.
13. Seleccione la casilla correspondiente al certificado que acaba de añadir y haga clic en el icono  **Proteger el Panel**.

➤ ***Para proteger su panel de control con un certificado SSL de otras autoridades de certificación:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Certificados SSL** (en el grupo **Recursos**). Se le mostrará la lista de los certificados SSL presentes en su repositorio.
2. Haga clic en **Añadir certificado SSL**.
3. Indique las propiedades del certificado:
 - Nombre del certificado. Esto le ayudará a identificar este certificado en el repositorio.
 - Nivel de cifrado. Escoja el nivel de cifrado de su certificado SSL. Le recomendamos que escoja un valor superior a 1024 bits.
 - Indique su ubicación y el nombre de la organización. Los valores introducidos no deben exceder los 64 símbolos permitidos.

- Indique el nombre del servidor para el que desea adquirir el certificado SSL. Por ejemplo: your-domain.com
 - Introduzca su dirección de email.
4. Compruebe que la información indicada es correcta, ya que será usada para generar su llave privada.
 5. Haga clic en **Solicitar**. Su llave privada y la petición del certificado serán generados y guardados en el repositorio.
 6. En la lista de certificados, haga clic en el nombre del certificado deseado. Aparecerá una página que mostrará las propiedades del certificado.
 7. Busque la **sección CSR** en la página y copie el texto que empieza por la línea **-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----** y que acaba con la línea **-----END CERTIFICATE REQUEST-----** al portapapeles.
 8. Visite el sitio web de la autoridad de certificación de la que desea adquirir el certificado SSL y siga los enlaces presentes en el sitio para iniciar el procedimiento de compra del certificado. Cuando se le pida que indique un texto CSR, copie los datos del portapapeles al formulario online y haga clic en **Continuar**. La autoridad de certificación creará un certificado SSL de acuerdo con la información indicada.
 9. Cuando reciba el certificado SSL, guárdelo en su red o máquina local.
 10. Vuelva al repositorio de Certificados SSL (**Herramientas y utilidades > Certificados SSL**).
 11. Haga clic en el botón **Examinar** que encontrará en el medio de la página y navegue hasta la ubicación donde ha guardado el certificado. Selecciónelo y haga clic en **Enviar Archivo**. Esto hará que se cargue el certificado en el repositorio.
 12. Seleccione la casilla correspondiente al certificado que acaba de añadir y haga clic en el icono  **Proteger el Panel**.

➤ ***En caso de que necesite generar un certificado autofirmado, siga este procedimiento:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Certificados SSL** (en el grupo **Recursos**). Se le mostrará la lista de los certificados SSL presentes en su repositorio.
2. Haga clic en **Añadir certificado SSL**.
3. Indique las propiedades del certificado:
 - Nombre del certificado. Esto le ayudará a identificar este certificado en el repositorio.
 - Nivel de cifrado. Escoja el nivel de cifrado de su certificado SSL. Le recomendamos que escoja un valor superior a 1024 bits.
 - Indique su ubicación y el nombre de la organización. Los valores introducidos no deben exceder los 64 símbolos permitidos.

- Indique el nombre del servidor para el que desea adquirir el certificado SSL. Por ejemplo: your-domain.com
 - Introduzca su dirección de email.
4. Haga clic en el botón **Autofirmado**. Se generará su certificado y se almacenará en el repositorio.

Personalización de su Parallels Panel

En esta sección:

Cambio del skin y del idioma del interfaz (Hosting Linux)	87
Establecimiento de un logo personalizado	89
Instalación y eliminación de idiomas del interfaz	89
Ocultación y visualización de grupos de botones	91
Adición y eliminación de botones personalizados.....	92

Cambio del skin y del idioma del interfaz (Hosting Linux)

➤ **Para cambiar el idioma y el skin del interfaz de su panel de control, haga lo siguiente:**

1. Vaya a **Configuración > Preferencias del interfaz** (en el grupo **Cuenta del administrador**).
2. Especifique lo siguiente:
 - a **Idioma del interfaz del administrador**. Seleccione el idioma para su panel de control.
 - b **Skin del interfaz del administrador**. Seleccione el skin para su panel de control.
3. Haga clic **ACEPTAR**.

Tenga en cuenta que en esta pantalla del panel de control, también se presentan los siguientes ajustes, que puede que desee revisar (le recomendamos dejar los valores por defecto para la mayoría de usuarios):

- a **Longitud de la etiqueta del botón**. Le recomendamos indicar un límite aquí para evitar tener etiquetas demasiado largas y que se solapen en el panel de control. Cualquier etiqueta que supere el límite definido se acortará y acabará con (...).
- b **No permitir que los usuarios trabajen con el panel de control hasta que las pantallas del interfaz estén completamente cargadas**. Déjelo seleccionado para evitar errores que pueden producirse cuando los usuarios intenten interactuar con el panel de control antes de que este esté listo.
- c **Plantilla de personalización del interfaz por defecto**. Una vez haya personalizado el panel de control y haya guardado los ajustes en una plantilla tal y como se describe en Usando Plantillas de Personalización del Interfaz, podrá seleccionar su plantilla aquí.
- d **Definición de página de inicio**. Una vez haya personalizado la Página de inicio y guardado los ajustes en una plantilla, aquí podrá seleccionar su plantillas.
- e **Plantilla de personalización del interfaz del administrador**. Una vez haya personalizado el panel de control y haya guardado los ajustes en una plantilla tal y como se describe en Usando Plantillas de Personalización del Interfaz, podrá seleccionar su plantilla aquí.
- f **Permitir múltiples sesiones debajo del acceso del administrador**. Por defecto, Parallels Panel permite sesiones simultáneas para varios usuarios conectados al panel de control que usen la misma combinación de nombre de usuario y contraseña. Esto puede serle útil para delegar funciones de gestión a otros usuarios o en caso que cierre el navegador accidentalmente sin salir de la sesión. Puede desactivar esta habilidad en caso que no la necesite.
- g **Nombre completo del host**.

- h Intervalo de reinicio de Apache** (sólo disponible para alojamiento Linux). Cualquier cambio realizado en los ajustes de la cuenta de alojamiento desde el panel de control, sólo tendrá efecto cuando se reinicie el servidor Web. Por defecto, el servidor Web está configurado para que se reinicie no más de una vez cada 15 minutos. Este valor es óptimo para la mayoría de los casos y le recomendamos dejarlo como ajuste por defecto. Tenga en cuenta que cuando no haya cambios en los ajustes de la cuenta de alojamiento, el servidor Web no se verá forzado a reiniciarse.
- i Periodo de conservación de estadísticas de tráfico y Web.** Por defecto, las estadísticas se guardan durante tres meses. Puede que desee indicar otro periodo distinto.
- j Elementos que las utilidades estadísticas deberían contabilizar cuando se calcule el uso del espacio de disco y de ancho de banda.**
- k No permitir a los usuarios crear subzonas DNS en superzonas DNS de otros usuarios.** Esta opción impide a los usuarios crear nuevos subdominios y alias de dominio en las zonas DNS que pertenezcan a otros usuarios. Le recomendamos seleccionar esta casilla, ya que sino los usuarios podrán crear subdominios en dominios propiedad de otros usuarios y configurar cuentas correo y sitios web que podrían ser usadas para realizar spam o phishing o robo de identidad.

Establecimiento de un logo personalizado

Puede reemplazar el banner del logo predeterminado de Parallels Panel presente en la parte superior por su propio logo. Este será visible para sus clientes cuando estos inicien sesión en sus paneles de control. También puede hacer que su logo sea un enlace clicable.

Debería usar un formato de archivo GIF, JPEG o PNG para su logo, preferiblemente que no sea más pesado de 100 kilobytes para que así el tiempo de descarga sea menor. Le recomendamos usar una imagen de 50 píxeles.

➤ *Para definir su logo:*

1. Vaya a **Configuración > Personalización del Panel de Control** (en el grupo **Apariencia del panel de control**).
2. Indique la ruta al archivo o haga clic en **Examinar** para localizarlo. Haga clic en **Abrir**.
3. Para hacer que un logo sea un hipervínculo clicable que redireccione los usuarios a su sitio web corporativo introduzca la URL en la casilla **Introducir nueva URL para logo**.
4. Para cambiar el texto que aparece en la barra de nombre del navegador (sólo en alojamiento Windows), deselectione la casilla **Usar defecto** e indique el nombre de su empresa o cualquier otro texto en el campo **Texto de barra de nombre** de Parallels Panel.
5. Haga clic en **ACEPTAR** para enviar la información.

Cuando desee restablecer el logo predeterminado de Parallels Panel, haga clic en el botón **Logo predeterminado**.

Instalación y eliminación de idiomas del interfaz

En el sitio de Parallels puede descargar nuevos paquetes de idioma e instalarlos en el Panel. El número de idiomas que puede utilizar depende de la llave de licencia adquirida. Cuando intente instalar mas idiomas de los permitidos, recibirá un aviso del Panel.

➤ *Para ver los idiomas de interfaz instalados en el Panel:*

1. Vaya a **Configuración > Idiomas** (en el grupo **Apariencia del panel de control**). Se muestra la siguiente información:
 - El icono de estado de idioma muestra el estado actual del paquete de idioma:
 - ▶ paquete de idioma accesible para los usuarios, ✘ no accesible, ! el paquete de idioma no está disponible para los usuarios porque se ha excedido el límite de número de paquetes de idioma soportado por su licencia actual.

Nota: puede hacer que un idioma no esté disponible para los usuarios del panel de control. Para ello, haga clic en un icono . Para hacer que un idioma esté disponible para los usuarios, haga clic en un icono .

- **Código de idioma** contiene el código de idioma de cuatro letras;
- **Idioma** muestra el nombre del idioma;
- **País** muestra los países donde este idioma es nativo;
- **Usado** muestra el número de usuarios de panel de control de todos los niveles que usan este idioma en su interfaz.

➤ ***Para seleccionar un nuevo idioma por defecto para el panel de control:***

1. Vaya a **Configuración > Idiomas** (en el grupo **Apariencia del panel de control**).
2. Seleccione la casilla correspondiente al idioma que desea establecer como defecto y haga clic en **Hacer predeterminado**.

➤ ***Para instalar un paquete de idiomas nuevo que usted haya descargado del sitio web de Parallels (en Linux, Unix y MacOS):***

1. Vaya a **Configuración > Idiomas** (en el grupo **Apariencia del panel de control**).
2. Haga clic en el botón **Añadir idioma**.
3. Introduzca la ruta al archivo de paquete de idioma o use el botón **Examinar** para localizarlo.

Si usa un sistema basado en RPM, use los archivos de paquete de idioma con la extensión de nombre de archivo `.rpm`.

Si usa un sistema basado en DEB, use los archivos de paquete de idioma con la extensión de nombre de archivo `.deb`.

Si usa un sistema basado en FreeBSD, use los archivos de paquete de idioma con la extensión de nombre de archivo `.tgz` o `.tbz`.

Si usa un sistema basado en MacOS, use los archivos de paquete de idioma con la extensión de nombre de archivo `.sh`.

4. Haga clic en **ACEPTAR** para instalar el idioma en el sistema.

Nota: Si está usando un servidor de hosting basado en Windows, debería cargar el archivo de instalación al servidor y ejecutarlo. Para eliminar un paquete de idioma de un servidor de hosting basado en Windows, use el asistente de adición y eliminación de programas del sistema operativo.

➤ ***Para eliminar un paquete de idioma del Panel (en Linux, Unix y MacOS):***

1. Vaya a **Configuración > Idiomas** (en el grupo **Apariencia del panel de control**).
2. Seleccione la casilla apropiada y haga clic en **Eliminar**. En la siguiente página, confirme la operación de eliminación.

Si el paquete de idioma que ha instalado está siendo usado por otros usuarios, su idioma de interfaz será cambiado automáticamente al paquete de idioma por defecto. El idioma predeterminado del paquete de distribución de Parallels Panel (en-US) no puede ser eliminado.

Ocultación y visualización de grupos de botones

Puede ocultar fácilmente los grupos de botones predefinidos del Panel. En este caso los usuarios no verán los controles para los que tienen autorización ni las prestaciones que no soportan (servicios no instalados).

➤ **Para ocultar grupos de botones:**

1. Vaya a **Configuración > Administración del interfaz** (en el grupo **Apariencia del panel de control**) > pestaña **Visibilidad de controles del interfaz**.
2. Seleccione las casillas para ocultar los siguientes grupos de botones:
 - Botones relacionados con los servicios prestados por la tienda online MyPlesk.com. Si está revendiendo servicios de registro de dominio y certificados SSL, marque las casillas **Ocultar botones de registro de dominio**, **Ocultar botones para compra de certificado** y **Ocultar botones para servicios complementarios**. Se eliminarán todos los botones relacionados con MyPlesk.com del panel de control para todos los niveles de usuario.
 - Controles de devolución de correo. Si desea prohibir a sus usuarios el uso de sus propias políticas de devolución de correo para emails dirigidos a destinatarios de correo inexistentes en sus dominios, seleccione la casilla **Ocultar controles para el rechazo de mensajes a direcciones de correo inexistentes**.
 - Fuentes de noticias que aparecen en las páginas del sitio web predeterminado.
 - Vínculos promocionales de Parallels Virtuozzo Containers en el Panel.
3. Haga clic **ACEPTAR**.

➤ **Para hacer que grupos de botones ocultos sean visibles en el interfaz:**

1. Vaya a **Configuración > Administración del interfaz** (en el grupo **Apariencia del panel de control**) > pestaña **Visibilidad de controles del interfaz**.
2. Deseleccione las casillas correspondientes para que los grupos de botones ocultos sean visibles de nuevo en el interfaz y haga clic en **Aceptar**.

Adición y eliminación de botones personalizados

Usted puede añadir botones de hipervínculo personalizados al Panel y hacer que estos sean visibles para sus revendedores y clientes. Los vínculos pueden redireccionar a recursos web como por ejemplo su sitio corporativo o a una aplicación web que puede procesar peticiones online y aceptar información adicional acerca de los usuarios que hagan clic en estos vínculos.

Usted puede especificar la información de los usuarios que debería aceptarse:

- ID de la suscripción.
- Nombre de dominio principal asociado con una suscripción.
- Nombre de usuario y contraseña de la cuenta FTP.
- ID de cuenta, nombre, email y nombre de empresa del cliente.

Usted puede incorporar los botones en las siguientes ubicaciones del Panel de Administración del Servidor y el Panel de Control, y decidir quién debería poder verlos:

- En la página **Inicio** del Panel de Administración del Servidor, donde sólo podrá verlo usted y los usuarios que hayan iniciado sesión con cuentas de administrador adicionales. Si opta por esta opción, seleccione la opción **Página principal del administrador** en las propiedades del botón.
- En la página **Inicio** del Panel de Administración del Servidor, donde sólo podrá verlo sus revendedores. Si opta por esta opción, seleccione **página principal del revendedor** en las propiedades del botón.
- En la pestaña **Inicio** del Panel de Control, donde sólo podrá verlo los clientes de servicios de hosting y aquellos de sus usuarios que hayan accedido al Panel de Control. Si opta por esta opción, seleccione la opción **Página principal del cliente** en las propiedades del botón.
- En la pestaña **Sitios web y dominios** del Panel de Control, donde sólo podrá verlo los clientes de servicios de hosting y aquellos de sus usuarios que hayan accedido al Panel de Control. Si opta por esta opción, seleccione la opción **Sitios web y dominios de la suscripción** en las propiedades del botón.
- En la página **Inicio** del Panel de Administración del Servidor y el Panel de Control, donde podrá verlo usted, todos los revendedores y clientes. Si opta por esta opción, seleccione **Acceso común** en las propiedades del botón.

➤ **Para añadir un botón de hipervínculo al Panel de Administración del Servidor o al Panel de Control:**

1. Vaya a **Configuración > Botones personalizados** (en el grupo **Aspecto del panel de control**) y haga clic en **Añadir vínculo a servicio**.
2. Especifique las siguientes propiedades del botón:
 - Introduzca el texto a mostrar en la casilla **Etiqueta del botón**.
 - Seleccione la ubicación de este botón.

- Indique la prioridad del botón. Sus botones personalizados se organizarán en el Panel de acuerdo con la prioridad definida por usted: cuanto más bajo sea el número, más alta será la prioridad. Los botones se sitúan en orden de izquierda a derecha.
 - Para usar una imagen como fondo de botón, introduzca la ruta a su ubicación o haga clic en **Examinar** para buscar el archivo. Si desea incorporar un botón al panel de control, le recomendamos usar una imagen GIF o JPEG de 16x16 píxeles; si que esté en el marco principal o en el escritorio debe ser una imagen GIF o JPEG de 32x32 píxeles.
 - En la casilla **URL**, introduzca el hipervínculo que desea adjuntar al botón.
 - Usando las casillas, especifique si desea que la información del cliente y otros datos se transfieran dentro de la URL. Estos datos pueden usarse para procesar aplicaciones web externas.
 - En el campo **Texto tooltip** introduzca la recomendación que desea que se muestre cuando usted pase el ratón por encima del botón.
 - Seleccione la casilla **Abrir URL en Parallels Panel** si desea que la URL de destino se abra en el marco principal del Panel o, de lo contrario, deje esta casilla deseleccionada para que la URL se abra en otra ventana o pestaña del navegador.
 - Si desea ser el único que pueda ver este botón, seleccione la casilla **Sólo mostrármelo a mí**.
3. Haga clic en **Finalizar** para completar la creación.

➤ ***Para eliminar un botón de hipervínculo del Panel:***

1. Vaya a **Configuración > Botones personalizados** (en el grupo **Apariencia del Panel de Control**).
2. Marque la casilla correspondiente al botón que desea eliminar y haga clic en **Eliminar**.

Configuración de las preferencias de la sesión

Usted puede editar el tiempo de inactividad permitido para todas las sesiones en Parallels Panel.

➤ ***Para ajustar los parámetros de seguridad de la sesión:***

1. Vaya a **Configuración** > **Tiempo de inactividad de la sesión** (en el grupo **Seguridad**).
2. Indique el **Tiempo de inactividad de sesión** en minutos en el campo apropiado. En caso de que un usuario exceda el tiempo de inactividad de la sesión indicado en **Tiempo de Inactividad de la Sesión**, el panel de control dará por terminada la sesión.
3. Haga clic **ACEPTAR**.

➤ ***Para permitir cambios de IP durante una sesión de cliente (disponible sólo en alojamiento Windows):***

1. Vaya a **Configuración** > **Tiempo de Inactividad de la sesión** (en el grupo **Seguridad**).
2. Seleccione la casilla **Permitir cambios en IPs durante la sesión**. Esta opción permite a los clientes con direcciones IP dinámicas y conexión a Internet poco estable, trabajar con Parallels Panel, aunque aumenta los riesgos de seguridad.
3. Haga clic **ACEPTAR**.

➤ ***Para dejar todos los parámetros con los valores por defecto:***

1. Vaya a **Configuración** > **Tiempo de Inactividad de la sesión** (en el grupo **Seguridad**) y haga clic en **Valor predeterminado**. El tiempo de inactividad de la sesión se fijará a 30 minutos.
2. Haga clic **ACEPTAR**.

Registro de las acciones realizadas por sus clientes en el Panel

Puede realizar el seguimiento de las acciones realizadas por varios usuarios en el sistema. Todas las acciones se registrarán en un archivo de registro, que podrá descargar para revisión siempre que así lo desee. Puede seguir los siguientes eventos del sistema (acciones):

- Cambio de la Información del Administrador
- Servicio de sistema reiniciado, iniciado o detenido
- Dirección IP añadida, eliminada o modificada
- Ajustes de inicio de sesión (periodo de inactividad permitido para todas las sesiones de usuario en el panel de control) modificados
- Cuenta de Cliente creada, eliminada, información personal o de sistema cambiada
- Estado de la cuenta de cliente cambiado (suspendida/activada)
- Preferencias de interfaz del cliente modificadas
- Inventario IP del cliente modificado
- Se han añadido o eliminado aplicaciones web al inventario de un cliente
- Límite de espacio de disco excedido para una cuenta de cliente
- Límite de uso de tráfico excedido para una cuenta de cliente
- Límite de espacio de disco excedido para un sitio web
- Límite de uso de tráfico excedido para un sitio web
- Sitio web creado, eliminado, ajustes modificados
- Propietario de sitio web modificado
- Estado de sitio web modificado (suspendido/activado)
- Zona DNS actualizada para un sitio web
- Subdominio creado, eliminado, ajustes modificados
- Alias de dominio creado, eliminado, ajustes modificados
- Zona DNS del alias de dominio cambiada
- Asignaciones de recursos modificadas para una cuenta de cliente
- Permisos de cliente cambiados para operaciones
- Asignaciones de recursos modificadas para un sitio web
- Usuarios conectados y desconectados del Panel
- Cuentas de correo creadas, eliminadas, modificadas
- Listas de correo creadas, eliminadas o ajustes cambiados
- Hosting de sitio web configurado, eliminado, modificado
- Cuentas de hosting de redirección web creadas, eliminadas, reconfiguradas
- Aplicación Web instalada, reconfigurada, desinstalada
- Paquete de aplicación Web instalado, desinstalado, actualizado
- Llave de licencia expirada o actualizada

- Servidor de base de datos creado, eliminado, actualizado
- Base de datos creada o eliminada
- Cuenta de usuario de base de datos creada, eliminada, actualizada
- GUID del cliente actualizado
- GUID del dominio actualizado
- Componente de Parallels Panel actualizado o añadido

En esta sección:

Configuración del registro de acciones	96
Descarga del registro de acciones	96
Vaciado del registro de acciones	97

Configuración del registro de acciones

➤ *Si desea configurar el registro de acciones:*

1. Vaya a **Configuración > Registro de Acciones** (en el grupo **Registros y Notificaciones**).
2. En el grupo **Acciones Registradas**, seleccione las opciones que desee a través de las casillas correspondientes.
3. En el campo **Guardar registros en la base de datos** indique las opciones de vaciado de registros de acciones: diariamente, semanalmente o mensualmente o de acuerdo con el número indicado de registros guardados en la base de datos.
4. Para mantener todos los registros, seleccione la opción **No eliminar registros**.
5. Para aplicar los cambios, haga clic en **Aceptar**.

Descarga del registro de acciones

➤ *Si desea descargar el registro de acción a su máquina:*

1. Vaya a **Configuración > Registro de Acciones** (en el grupo **Registros y Notificaciones**).
2. En la sección **Archivos de registro**, seleccione el periodo de tiempo usando las casillas desplegadas, y haga clic en **Descargar**.
Se abrirá una ventana de diálogo, pidiéndole que seleccione la ubicación donde desea guardar el archivo de registro a descargar.
3. Seleccione la ubicación y haga clic en **Guardar**.

Vaciado del registro de acciones

➤ *Para vaciar el registro de acciones:*

1. Vaya a **Configuración > Registro de acciones** (en el grupo **Registros y notificaciones**).
2. En la sección **Archivos de registro**, haga clic en el botón **Vaciar registro**.

Configuración del servidor

Una vez haya instalado y configurado el software Parallels Panel en su servidor, deberá configurar los servicios requeridos para su funcionamiento. Para configurar su servidor de hosting, realice los pasos que se detallan en este capítulo.

En este capítulo:

Configuración del inventario IP del servidor	99
Visualización y selección de los componentes de software usados en el servidor	104
Configuración de servicios DNS	104
Configuración del Panel para que se ejecute detrás de un router con NAT	110
Configuración del Panel para que se ejecute detrás de un firewall	112
Configuración del rango de puertos para el modo FTP Pasivo (Hosting Windows)	118
Configuración de los servicios de correo	119
Configuración de SiteBuilder	137
Configuración de escenarios de adquisición de clientes	138
Personalización de la demo de inicio de SiteBuilder	142
Configuración de Parallels Panel para hosting de bases de datos	143
Configuración de la conexión a sistemas de gestión de base de datos externos (Hosting Windows)	148
Habilitación de soporte para Adobe ColdFusion (Hosting Linux)	150
Activación de la integración con Servicios Google para sitios web	151
Habilitación de la integración con servicios UNITY Mobile para sitios móviles ..	156
Habilitación de soporte para aplicaciones Miva E-commerce (Hosting Linux) ...	157
Habilitación de soporte para aplicaciones Miva E-commerce (Hosting Windows)	158
Realización de paquetes de aplicaciones	158
Configuración de ASP.NET (Hosting Windows)	161
Configuración del inventario de aplicaciones IIS (Hosting Windows)	163
Configuración de estadísticas	165
Configuración del sistema de notificaciones por email	165
Establecimiento de la fecha y la hora del sistema	169
Habilitación de registros "piped" para reducir el riesgo de interrupción de servicio web en el servidor web (Hosting Linux)	170
Ampliación de las capacidades de Parallels Plesk Panel con módulos y complementos (Hosting Linux)	171
Hosting de múltiples sitios SSL en una única dirección IP (Hosting Linux)	173
Protección de sitios con un único certificado SSL (Hosting Windows)	173
Restricción de uso de opciones de hosting potencialmente inseguras	175
Creación de un centro de asistencia técnica	179

Configuración del inventario IP del servidor

Esta sección detalla los conceptos básicos de direcciones IP y describe de qué forma estas direcciones se asignan en el Panel para finalidades de hosting web.

Esta sección contiene las siguientes subsecciones:

- Acerca de direcciones IP: IPv4 e IPv6.
- Requisitos para operar en IPv6.
- Asignación a revendedores y clientes de hosting: Procedimiento en Parallels Panel.
- Procedimiento de realización de operaciones en el inventario IP del servidor.

Acerca de direcciones IP: IPv4 e IPv6

Una dirección IP es un número que identifica de forma única cada uno de los dispositivos, como puede ser un ordenador o una red. El uso de direcciones IP permite a los ordenadores encontrar otros equipos en una red y comunicarse con ellos.

Existen dos formatos de direcciones IP:

- **Versión IP 4.** Estas direcciones de red de 32 bits presentan el formato `192.168.1.1`. En este momento son usadas por la mayoría de dispositivos de red. El número de direcciones IPv4 es limitado y las últimas partes restantes de direcciones IP libres ya han sido asignadas a proveedores de servicios de Internet.
- **Versión IP 6.** Estas direcciones de red de 128 bits tienen el formato `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`. IPv6 es el estándar nuevo desarrollado para dar respuesta a la limitación de direcciones de red IPv4.

Cuando Parallels Panel se despliega en redes que tienen habilitado IPv6, este puede funcionar simultáneamente en direcciones IPv4 e IPv6: los proveedores pueden añadir direcciones IPv4 e IPv6 al inventario IP del servidor, asignarlas a revendedores y crear suscripciones basadas en estas.

Cada una de las suscripciones de hosting puede tener asignada:

- Una dirección IPv4.
- Una dirección IPv6.
- Una dirección IPv4 + una dirección IPv6 (suscripciones dual-stack).

Nota: A cada suscripción que necesite alojar recursos compartidos FTP a los que los usuarios de Internet puedan acceder sin autorizarse con una contraseña (FTP anónimo) se le debe asignar al menos una dirección IPv4 dedicada.

Requisitos para operar en IPv6

A continuación se detallan los requisitos que deben cumplirse para garantizar un correcto funcionamiento de Parallels Panel en redes con IPv6 habilitado.

- El servidor gestionado por el Panel debe tener asignada al menos una dirección IPv4 estática. Esto es imprescindible para las conexiones a los catálogos de aplicaciones y servidores de licencias del Panel.
- Cuando se ejecute en entornos virtuales, es necesario utilizar Parallels Virtuozzo Containers 4.6 o una versión posterior.
- En servidores basados en Linux/Unix, debería utilizar los siguientes sistemas operativos: CentOS 5, OpenSuSE 11.3, Debian 5, Ubuntu 10, FreeBSD 8.1.
- En servidores basados en Microsoft Windows, debería utilizar Windows Server 2008 SP2 con IIS FTP 7.5 o Windows Server 2008 R2.

Asignación a revendedores y clientes de hosting: Procedimiento en Parallels Panel

A continuación se proporciona una descripción general del proceso de asignación de direcciones IP en el Panel:

1. Las direcciones IP se añaden al inventario IP del servidor.

Una vez completada la instalación, el Panel lee todas las direcciones IP asignadas de la configuración del sistema operativo y las añade al inventario IP del servidor. Cuando usted obtenga una dirección IP nueva que desee usar en el servidor, deberá añadirla a través del Panel a dicho inventario, ya que puede que el Panel no reconozca las modificaciones manuales que usted haya realizado en los archivos de configuración de red.

Nota: Si usted ejecuta el Panel en un Parallels Virtuozzo Container (PVC), sólo puede añadir direcciones IP en el nodo hardware de PVC.

Cuando añade direcciones al inventario IP del servidor (en **Herramientas y utilidades > Direcciones IP > Añadir dirección IP**), usted selecciona de qué forma deben asignarse estas direcciones - como *dedicadas* o como *compartidas*:

- Una dirección IP dedicada puede asignarse a un único revendedor. Las direcciones IP dedicadas son imprescindibles para alojar sitios de comercio electrónico con cifrado SSL y sitios que alojen recursos compartidos FTP a los que pueda accederse sin autenticarse con una contraseña.

Nota: La recientemente añadida extensión Server Name Indication (SNI) permite activar la protección SSL para sitios en direcciones IP compartidas. De todas formas, puede que no funcione correctamente para todos los servidores de hosting y navegadores de los usuarios. Para más información, consulte la sección Hosting de múltiples sitios SSL en una única dirección IP (en la página 173).

- Una dirección IP compartida puede literalmente compartirse entre distintas cuentas de revendedor y sitios. Compartir direcciones IP le ayuda a usar menos recursos de dirección IPv4 de forma eficaz, aunque esto no debería ser necesario para direcciones IPv6.
2. Cuando se crean planes de revendedor (en **Planes de servicio > Planes de revendedor > Añadir plan nuevo > Direcciones IP**), usted selecciona las direcciones IP que deberían asignarse a los revendedores:
 - En el caso de direcciones IP compartidas, usted puede seleccionar manualmente las direcciones que deberían asignarse.
 - En el caso de direcciones IP dedicadas, usted sólo puede especificar el número de direcciones que deberían asignarse: cuando usted crea una cuenta de revendedor nueva, el Panel selecciona automáticamente una dirección IP dedicada libre del inventario del servidor y la asigna al revendedor.
 3. Cuando se dan de alta clientes nuevos (en **Clientes > Añadir clientes nuevo**) o se crean suscripciones para sus propias necesidades (en **Suscripciones > Añadir suscripción nueva**), usted puede seleccionar las direcciones IP que deberían asignarse. Todas las direcciones compartidas y dedicadas disponibles en el inventario IP del servidor se detallan en un menú.

Procedimiento de realización de operaciones en el inventario IP del servidor

➤ *Para ver las direcciones IP que tiene a su disposición:*

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Direcciones IP** (en el grupo **Recursos**).

Se enumeran sus direcciones IP y se proporciona la siguiente información adicional:

- **Dirección IP**, **Máscara subred** e **Interfaz** muestran aquellas direcciones IP presentes en cada uno de los interfaces de red.
 - La columna **Revendedores** muestra el número de cuentas de usuario a las que usted asignó una dirección IP determinada. Para ver los usuarios por nombres, haga clic en los números respectivos en la columna **Revendedores**.
 - La columna **Dominios** muestra el número de sitios web alojados en una dirección IP. Para ver los nombres de dominio de estos sitios web, haga clic en el número respectivo en la columna **Dominios**.
2. Para actualizar la lista de direcciones IP así como su estado, haga clic en **Releer IPs**.

Puede que necesite realizar esta operación si ha añadido manualmente direcciones IP al interfaz de red en el sistema operativo del servidor o cuando opere en Parallels Virtuozzo Containers.

➤ *Para añadir una dirección IP nueva al servidor:*

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Direcciones IP** (en el grupo **Recursos**) y haga clic en **Añadir Dirección IP**.
2. En el menú **Interfaz**, seleccione el interfaz de red para la IP nueva. En este menú se muestran todas las tarjetas de red instaladas en su servidor.
3. Introduzca la dirección IP y máscara subred en la casilla correspondiente. Por ejemplo, `123.123.123.123/16` o `2002:7b7b:7b7b::1/64`.
4. Seleccione el tipo de la dirección IP nueva, compartida o dedicada.
5. En la casilla desplegable, seleccione el certificado SSL predeterminado a usar para la dirección IP nueva. Puede seleccionar uno de los siguientes certificados:
 - **Certificado Predeterminado** - el certificado incluido en el paquete de la distribución de Parallels Panel. De todas formas, los navegadores web no reconocen este certificado, ya que no está firmado por una Autoridad de Certificación (aparecerá un mensaje de aviso). El certificado predeterminado se usa para proporcionar acceso al Panel a través del protocolo https (<https://server-name-or-IP-address:8443/>).
 - **Otros certificados** - los certificados (autofirmados o firmados por una Autoridad de Certificación) añadidos al repositorio de certificados SSL. Si desea más información acerca de la adición de certificados, consulte la **Guía del usuario del Panel de Control**, concretamente la sección **Protección de sitios con cifrado SSL**.
6. Si su servidor está ejecutando un sistema operativo Windows, seleccione la casilla **FTP sobre SSL** si desea permitir el uso de una conexión FTP segura (FTP sobre SSL) para el dominio en una dirección IP dedicada.

Nota: Para habilitar conexiones FTP seguras, el servidor FTP instalado en su servidor Parallels Panel debe soportar FTP sobre SSL. Por ejemplo, los servidores Gene6, Serv-U FTP e IIS FTP 7.x soportan FTP sobre SSL.

7. Haga clic en **ACEPTAR**.

➤ ***Para eliminar una dirección IP del servidor:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Direcciones IP** (en el grupo **Recursos**).
2. Seleccione la casilla pertinente y haga clic en **Eliminar**, confirme la eliminación y haga clic en **Aceptar**.

➤ ***Para asignar una dirección IP a un revendedor:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Direcciones IP** (en el grupo **Recursos**) y haga clic en el número correspondiente en la columna **Revendedores**. A continuación, haga clic en **Asignar**.
2. Seleccione la cuenta deseada y haga clic en **ACEPTAR**.

➤ **Para revocar una dirección IP de un revendedor:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Direcciones IP** (en el grupo **Recursos**) y haga clic en el número correspondiente en la columna **Revendedores**.
2. Seleccione la casilla correspondiente y haga clic en **Eliminar**.
3. Confirme la eliminación y haga clic en **ACEPTAR**.

Como los usuarios pueden ir a un recurso web en su servidor introduciendo una dirección IP y en dicha dirección pueden existir numerosos sitios web alojados, el Panel debe saber qué sitios debe mostrar en estos casos. El Panel asigna automáticamente el primer sitio web creado en una dirección IP como el sitio web predeterminado; de todas formas, usted puede seleccionar cualquier otro sitio web como predeterminado.

➤ **Para asignar un sitio web predeterminado (dominio predeterminado) para una dirección IP:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Direcciones IP** (en el grupo **Recursos**) y haga clic en la dirección IP deseada.
2. En el menú del **sitio predeterminado**, seleccione el sitio deseado y haga clic en **ACEPTAR**.

➤ **Para cambiar el tipo de asignación de una dirección IP (compartida, dedicada) o asignar otro certificado SSL a una dirección IP:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Direcciones IP** (en el grupo **Recursos**) y haga clic en la dirección IP deseada.
2. Seleccione el tipo de asignación de la dirección IP así como el certificado SSL requerido y haga clic en **ACEPTAR**.

Visualización y selección de los componentes de software usados en el servidor

Parallels Panel soporta una gran variedad de componentes de software de terceros, desde anti virus hasta servidores de webmail. Si utiliza hosting basado en Windows, puede seleccionar los componentes que deberían usarse en su servidor.

➤ ***Si desea ver la lista de componentes disponibles y seleccionar aquellos que deben ser usados por Parallels Panel:***

1. Vaya a **Configuración > Componentes del servidor** (en el grupo **General**).

Se mostrarán todos los componentes instalados. Si utiliza hosting basado en Windows, puede ver el estado actual de los componentes y seleccionar cuáles deberían usarse. El estado actual de un componente se marca con un icono:

-  significa que el Panel está usando este componente y que el componente funciona.
-  significa que el Panel no está usando este componente (generalmente porque una llave de licencia ha expirado o está ausente), pero que el componente funciona.
-  significa que el Panel no está usando este componente porque el componente está detenido.
-  significa que el Panel no está usando este componente pero que el componente está instalado en el sistema y que está disponible.

2. Haga clic en el nombre del componente (por ejemplo, **Servidor de Correo**) y seleccione el componente que desee de la lista de componentes disponibles soportados por Parallels Panel.

3. Haga clic **ACEPTAR**. Parallels Panel iniciará el componente seleccionado.

Algunos componentes (por ejemplo, Merak Mail Server) pueden configurarse haciendo clic en su nombre dentro de la tabla **Versión del Componente**. Los ajustes de los componentes individuales varían en función del componente. Una vez configurado el componente, haga clic en **Aceptar**.

Si desea actualizar la lista de componentes disponibles, haga clic en **Actualizar**.

Configuración de servicios DNS

SuParallels Panel trabaja en colaboración con un servidor DNS, que le permite ejecutar el servicio DNS en la misma máquina donde aloja sitios web.

La instalación de zonas DNS para dominios recién añadidos se realiza de forma automatizada: Cuando añade un nuevo nombre de dominio en el panel de control, automáticamente se genera un archivo de zona en concordancia con la plantilla de zona DNS del servidor y se registra en la base de datos del servidor de nombres, haciendo que este actúe como servidor DNS primario (maestro) para la zona.

Puede:

- Añadir o eliminar registros de recurso a la plantilla.
- Invalidar la configuración automática de zona con ajustes personalizados para cada dominio.
- Seleccionar otro servidor DNS (por ejemplo, en servidores Windows, cambiar al servidor DNS de Microsoft desde el servidor DNS BIND).
- Desactivar el servicio de nombres de dominio en esta máquina en caso que el proveedor o cualquier otra organización ejecute el servicio DNS para sus sitios.

➤ ***Si desea ver los registros predeterminados en la plantilla DNS a nivel de servidor:***

Vaya a **Configuración > Configuración de plantilla DNS** (en el grupo **General**). Se mostrarán todas las plantillas de registro de recurso. Las plantillas <ip> y <domain> se reemplazan automáticamente en la zona generada por las direcciones IP y los nombres de dominio reales.

➤ ***Para añadir un registro de recurso nuevo a la plantilla DNS a nivel de servidor:***

1. Vaya a **Configuración > Configuración de plantilla DNS** (en el grupo **General**).
2. Haga clic en **Añadir Registro DNS**.
3. Seleccione el tipo de registro de recurso e indique las propiedades de registro deseadas.

Tenga en cuenta que puede usar las plantillas <ip> y <domain> que serán reemplazadas en la zona generada por las direcciones IP y los nombres de dominio reales. Puede usar un símbolo comodín (*) para indicar cualquier parte del nombre de dominio e indicar el valor exacto deseado.

4. Haga clic en **ACEPTAR**.

➤ ***Para eliminar un registro de recurso de una plantilla DNS a nivel de servidor:***

1. Vaya a **Configuración > Configuración de plantilla DNS** (en el grupo **General**).
2. Seleccione la casilla correspondiente a la plantilla de registro que desea eliminar y haga clic en **Eliminar**.
3. Confirme la eliminación y haga clic en **ACEPTAR**.

El Panel actualiza el nombre de la zona, el nombre del host, la dirección de email del administrador y el número de serie de forma automática. Asimismo, escribe los valores predeterminados para los demás parámetros del registro Start of Authority a los archivos de zona que mantiene. Si no está satisfecho con los valores predeterminados, puede cambiarlos usando el panel de control.

➤ **Para cambiar las opciones del registro Start of Authority (SOA) en la plantilla DNS a nivel de servidor:**

1. Vaya a **Configuración > Configuración de plantilla DNS** (en el grupo **General**).
2. Haga clic en **Plantilla de Registros SOA**.
3. Indique los valores deseados:
 - **TTL**. Es el período de tiempo durante el que los demás servidores DNS deberían guardar el registro en una caché. El Panel define el valor predeterminado de un día.
 - **Actualizar**. Se trata de la frecuencia con la que los servidores de nombres secundarios consultan al servidor de nombres primario para ver si ha habido algún cambio en el archivo de la zona del dominio. El Panel define el valor predeterminado de tres horas.
 - **Volver a Intentar**. Esto es el tiempo que un servidor secundario se espera hasta volver a intentar una transferencia de zona fallida. Este tiempo suele ser menor al intervalo de actualización. El Panel define el valor predeterminado de una hora.
 - **Expirar**. Esto es el tiempo antes de que un servidor secundario deje de responder a las búsquedas, después de haber expirado el intervalo de actualización donde la zona no ha sido actualizada. El Panel define el valor predeterminado de una semana.
 - **Mínimo**. Esto es el tiempo en que un servidor secundario debería copiar en caché una respuesta negativa. El Panel define el valor predeterminado de tres horas.
4. Haga clic en **ACEPTAR**. Los parámetros nuevos del registro SOA se aplicarán a los dominios nuevos.

El uso del formato de número de serie recomendado por IETF y RIPE es obligatorio para muchos dominios registrados en algunas zonas DNS de alto nivel, mayoritariamente europeas. Si su dominio está registrado en una de estas zonas y su registrador no acepta su número de serie SOA, el uso del formato de número de serie recomendado por IETF y RIPE debería solucionar esta incidencia.

Los servidores Parallels Panel usan la sintaxis UNIX-timestamp para configurar zonas DNS. UNIX timestamp es el número de segundos desde el 1 de enero del 1970 (Unix Epoch). El timestamp 32 bits finalizará el 8 de julio del 2038.

RIPE recomienda usar el formato YYYYMMDDNN, donde YYYY es el año (cuatro dígitos), MM es el mes (dos dígitos), DD es el día del mes (dos dígitos) y nn es la versión por día (dos dígitos). El formato YYYYMMDDNN no finalizará hasta el año 4294.

➤ **Si desea cambiar el formato del número de serie de Start of Authority (SOA) a YYYYMMDDNN para la plantilla DNS a nivel de servidor:**

1. Vaya a **Configuración > Configuración de plantilla DNS** (en el grupo **General**).
2. Haga clic en **Plantilla de Registros SOA**.
3. Seleccione la casilla **Usar el formato de número de serie recomendado por IETF y RIPE**.

Nota: Vea el número de serie SOA de ejemplo generado con el formato seleccionado. Si el número resultante es menor al número actual de la zona, la modificación puede provocar un mal funcionamiento temporal del DNS para este dominio. Durante un tiempo, las actualizaciones de zona pueden ser no visibles para los usuarios de Internet.

4. Haga clic en **ACEPTAR**.

➤ **Si desea restaurar el formato del número de serie Start of Authority (SOA) predeterminado (UNIX timestamp) para una plantilla DNS a nivel de servidor:**

1. Vaya a **Configuración > Configuración de plantilla DNS** (en el grupo **General**).
2. Haga clic en **Plantilla de Registros SOA**.
3. Deseleccione la casilla **Usar el formato de número de serie recomendado por IETF y RIPE**.

Nota: Vea el número de serie SOA de ejemplo generado con el formato seleccionado. Si el número resultante es menor al número actual de la zona, la modificación puede provocar un mal funcionamiento temporal del DNS para este dominio. Durante un tiempo, las actualizaciones de zona pueden ser no visibles para los usuarios de Internet.

4. Haga clic en **ACEPTAR**.

Por defecto, la transferencia de zonas DNS sólo se permite para los servidores de nombres designados por registros NS presentes en cada zona. Si el registrador de su nombre de dominio requiere que usted permita la transferencia para todas las zonas que usted sirve:

1. Vaya a **Configuración > Configuración de plantilla DNS** (en el grupo **General**).
2. Haga clic en **Plantilla de Restricciones de Transferencia**. Aparecerá una pantalla que mostrará todos los hosts a los que se permite transferir zonas DNS.
3. Haga clic en **Añadir dirección nueva**.
4. Indique la IP o dirección de red del registrador y haga clic en **ACEPTAR**.

➤ ***Si está usando servidores DNS de terceros y no están siendo ejecutados en su servidor DNS, desactive el servidor DNS de su panel de control.***

1. Vaya a **Configuración > Configuración de plantilla DNS** (en el grupo **General**).
2. Haga clic en **Apagar**.

➤ ***Para restaurar la configuración original de la plantilla DNS a nivel de servidor:***

1. Vaya a **Configuración > Configuración de plantilla DNS** (en el grupo **General**).
2. Haga clic en **Restaurar valores predeterminados**.

Puede indicar si su servidor DNS debería proporcionar el servicio de consultas recursivas.

Si permite este servicio, su servidor DNS, cuando se le realicen consultas, realizará todos los procedimientos de búsqueda requeridos para buscar la dirección IP de destino para el solicitante. Cuando este servicio no está habilitado, su servidor DNS realiza un número de consultas mínimo, simplemente para encontrar un servidor que sepa dónde reside el recurso solicitado y para redirigir al solicitante a dicho servidor. Así, el servicio recursivo consume muchos recursos del servidor y hace que este sea susceptible a ataques de denegación de servicio, especialmente cuando el servidor está configurado para servir consultas recursivas de clientes externos a su red.

Una vez instalado Parallels Panel, el servidor pre integrado del DNS entregará predeterminado consultas únicamente desde su propio servidor y desde otros servidores ubicados en su red. Se trata de la opción óptima. Si ha realizado una actualización desde una versión anterior de Parallels Panel, su servidor DNS entregará predeterminado consultas recursivas desde cualquier host.

➤ ***Si desea cambiar las opciones para el servicio recursivo de nombres de dominio:***

1. Vaya a **Configuración > Configuración de plantilla DNS** (en el grupo **General**) > **Recursión DNS**.
2. Seleccione la opción deseada:
 - Para permitir consultas recursivas desde todos los hosts, seleccione **Permitir todas las peticiones**.
 - Para permitir consultar recursivas desde su propio servidor y hosts de su red, seleccione **Permitir sólo para peticiones locales**.
 - Para permitir consultas recursivas únicamente desde su propio servidor, seleccione **Denegar**.
3. Haga clic en **ACEPTAR**.

Por defecto, los usuarios pueden crear alias de dominio y subdominios nuevos en las zonas DNS de otros usuarios. Esto significa que pueden configurar sitios web y cuentas de email que pueden usarse para spamming, fishing o robo de identidad.

➤ ***Para evitar que los usuarios configuren dominios y alias de dominio en las zonas DNS de otros usuarios:***

1. Vaya a **Ajustes > Restringir Creación de Subzonas** (en el grupo **General**).
2. Seleccione la casilla **No permitir a los usuarios la creación de subzonas DNS en super zonas DNS de otros usuarios**.
3. Haga clic en **ACEPTAR**.

➤ ***Si necesita asignar un nombre de host nuevo a su servidor:***

1. Vaya a **Configuración > Configuración del servidor** (en el grupo **General**).
2. En la casilla **Nombre de host completo**, indique el nombre de host nuevo y haga clic en **ACEPTAR**.

Configuración del Panel para que se ejecute detrás de un router con NAT

Cada vez que configura un sitio web nuevo en el Panel, el nombre de dominio usado por su sitio web se asocia con la dirección IP del servidor gestionado por el Panel en la zona DNS de este dominio. Si está ejecutando el Panel detrás de un dispositivo de enrutamiento con NAT (traducción de direcciones de red), esta dirección IP será una dirección de red interna como 192.168.1.10. Como las direcciones IP 192.168.x.x son reservadas por la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) para el uso por parte de redes privadas, los usuarios de Internet no podrán acceder a este sitio web. Para resolver esta incidencia, deberá asociar este nombre de dominio con la dirección IP del dispositivo de enrutamiento en la zona DNS de este dominio.

Si está usando el Panel como parte de un paquete de alojamiento adquirido a través de su proveedor de alojamiento (en vez de tenerlo en su propio servidor), seguramente su proveedor de alojamiento ya habrá configurado el router y la plantilla de zona DNS usada para la creación de sus sitios web. De ser así, puede ir directamente a Haciendo posible el acceso a su sitio web cuando el Panel se ejecuta detrás de un router con NAT para averiguar cómo hacer que los usuarios de Internet puedan acceder a sus sitios web.

➤ ***Para comprobar si el proveedor de alojamiento realizó las modificaciones de la plantilla de zona DNS correctamente:***

1. Vaya a **Configuración > Configuración de plantilla DNS** (en el grupo DNS).
2. Busque todos los registros de recurso de tipo A. Por defecto, estos registros tienen el siguiente aspecto:
 - <domain>. A <ip>
 - mail.<domain>. A <ip>
 - ns.<domain>. A <ip>
 - webmail.<domain>. A <ip>

Si ve la dirección IP real en vez de <ip>, esto significa que su proveedor de alojamiento ha modificado la plantilla de zona DNS usada para la creación de sus sitios web. Escriba esta dirección IP y vaya a Haciendo posible el acceso a su sitio web cuando el Panel se ejecuta detrás de un router con NAT para averiguar cómo hacer que los usuarios de Internet puedan acceder a sus sitios web.

De todas formas, si ve los registros tal y como aparecen en el ejemplo mostrado anteriormente (con <ip> en vez de la dirección IP real), esto significa que el Panel que se le entregó a usted como parte de su paquete de alojamiento no está ejecutándose detrás de un router con NAT o que tiene que modificar la plantilla de zona DNS manualmente.

➤ **Para modificar la plantilla de zona DNS usada para la creación de sus sitios web:**

1. Vaya a **Configuración > Configuración de plantilla DNS** (en el grupo **DNS**).
2. Busque todos los registros de recurso de tipo A. Estos registros tienen un aspecto similar a:
 - <domain>. A <ip>
 - mail.<domain>. A <ip>
 - ns.<domain>. A <ip>
 - webmail.<domain>. A <ip>
3. Edite todos los registros de tipo A:
 - a. Haga clic en los enlaces correspondientes en la columna **Host**.
 - b. En el cuadro de entrada **Indicar dirección IP**, elimine las plantillas <ip> e indique la dirección IP pública que le ha asignado su proveedor de alojamiento. Si ha olvidado la dirección IP pública que se le ha asignado, contacte con su proveedor de alojamiento.
4. Haga clic **ACEPTAR**.

Si está ejecutando su propio servidor Parallels Panel detrás de un router con NAT, deberá configurar el dispositivo de enrutamiento manualmente y modificar la plantilla de zona DNS usada para la creación de sus sitios web.

➤ **Si está ejecutando su propio servidor con el Panel detrás de un router con NAT:**

1. Configure su dispositivo de enrutamiento para garantizar una traducción correcta de la dirección. Si desea más información, consulte la documentación de su dispositivo de enrutamiento.
2. Acceda al Panel y vaya a **Configuración > Configuración de plantilla DNS** (en el grupo **DNS**).
3. Busque todos los registros de recurso de tipo A. Estos registros tienen un aspecto similar a:
 - <domain>. A <ip>
 - mail.<domain>. A <ip>
 - ns.<domain>. A <ip>
 - webmail.<domain>. A <ip>
4. Edite todos los registros de tipo A:
 - a. Haga clic en los enlaces correspondientes en la columna **Host**.

- b. En el cuadro de entrada **Indicar dirección IP**, elimine las plantillas `<ip>` e indique la dirección IP pública del dispositivo de enrutamiento.
- c. Haga clic **ACEPTAR**.
- d. Vaya a Haciendo posible el acceso a su sitio web cuando el Panel se ejecuta detrás de un router con NAT para averiguar cómo hacer que los usuarios de Internet puedan acceder a sus sitios web.

Configuración del Panel para que se ejecute detrás de un firewall

Esta sección proporciona información acerca de la configuración del firewall integrado en su Panel para que así pueda conceder acceso al Panel y a sus servicios.

A continuación se muestra una lista de los puertos y protocolos usados por los servicios de Parallels Panel.

<u>Nombre del servicio</u>	<u>Puertos usados por servicio</u>
Interfaz administrativo del Panel	TCP 8443, 8880
Samba (compartición de archivo en redes Windows)	UDP 137, UDP 138, TCP 139, TCP 445
Servicio VPN	UDP 1194
Servidor web	TCP 80, TCP 443
Servidor FTP	TCP 21
Servidor SSH (shell seguro)	TCP 22
Servidor SMTP (envío de correo)	TCP 25, TCP 465
Servidor POP3 (recuperación de correo)	TCP 110, TCP 995
Servidor IMAP (recuperación de correo)	TCP 143, TCP 993
Servicio de cambio de contraseña de correo	TCP 106
Servidor MySQL	TCP 3306
Servidor MS SQL	TCP 1433
Servidor PostgreSQL	TCP 5432
Conexiones al servidor de licencias	TCP 5224
Servidor de nombres de dominio	UDP 53, TCP 53

En esta sección:

Uso del firewall integrado en su Panel (Hosting Windows) 113

Uso del firewall integrado en su Panel (Hosting Windows)

Parallels Panel incluye un firewall, que usted puede usar para proteger su servidor de conexiones de red entrante que podrían usarse para comprometer el servidor. El firewall viene con un conjunto de reglas predefinido que permite conexiones a los servicios requeridos para un correcto funcionamiento de un servidor de alojamiento como web, correo y FTP. Por defecto, el firewall viene deshabilitado.

Lea esta sección para saber cómo:

- Activar el firewall
- Ver las conexiones entrantes permitidas
- Permitir y bloquear conexiones entrantes
- Permitir y bloquear comunicaciones ICMP
- Restaurar la configuración predeterminada del firewall
- Desactivar el firewall

En esta sección:

Activación del firewall	114
Visualización de las conexiones entrantes permitidas	115
Aceptación y bloqueo de conexiones entrantes.....	116
Aceptación y bloqueo de comunicaciones ICMP	117
Restauración de la configuración predeterminada del firewall	117
Cancelación de todas las conexiones con el servidor usando el modo de pánico	118
Desactivación del firewall	118

Activación del firewall

➤ **Para activar el firewall:**

1. Vaya a **Configuración > Firewall** (en el grupo **Seguridad**).
2. En **Herramientas**, haga clic en **Activar**.
3. Para activar el firewall para un interfaz de red específico, si dispone de numerosos interfaces de red, en la lista de interfaces haga clic en el nombre del interfaz deseado.

Se abrirá la lista de directivas (reglas) de filtración aplicadas. La columna **S** (estado) muestra el icono  si el cortafuegos bloquea los paquetes que coincidan con la regla y  si el cortafuegos permite que los paquetes que coincidan con la regla pasen sin ningún problema.

Nota: La configuración de un firewall para determinados interfaces de red sólo está disponible para Microsoft Windows Server 2003.

Visualización de las conexiones entrantes permitidas

Por defecto, se bloquean todas aquellas conexiones entrantes que no se hayan permitido de forma explícita.

➤ **Si desea ver las reglas de firewall aplicadas en este momento para las conexiones entrantes:**

1. Vaya a **Configuración > Firewall** (en el grupo **Seguridad**).

2. Haga clic en el interfaz de red que desea.

Se listan todas las reglas definidas en este momento. La columna **S** (estado) muestra el icono  si el cortafuegos bloquea los paquetes que coincidan con la regla y  si el cortafuegos permite que los paquetes que coincidan con la regla pasen sin ningún problema.

Nota: La configuración de un firewall para determinados interfaces de red sólo está disponible para Microsoft Windows Server 2003. Si está usando Microsoft Windows Server 2008, vaya a la pestaña **Reglas del Firewall**.

3. Realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Para ver o modificar las propiedades de una regla, haga clic en el nombre de la regla respectivo. Para guardar los cambios realizados en una regla, haga clic en **ACEPTAR**. Para volver a la pantalla anterior sin guardar ningún cambio, haga clic en **Cancelar** o en **Nivel Superior**.
- Para permitir conexiones a un servicio, haga clic en **Añadir Regla de Firewall**, indique el nombre de la regla para futuras referencias, indique el puerto y el protocolo para el que deben permitirse las conexiones entrantes. Si desea aplicar la regla de forma inmediata, deje la casilla **Habilitar regla** seleccionada. Haga clic **ACEPTAR**.
- Para permitir las conexiones a un servicio que anteriormente no estaba disponible, haga clic en el icono  respectivo en la columna **S**.
- Para bloquear las conexiones a un servicio de forma temporal, haga clic en el icono  respectivo en la columna **S**.
- Para bloquear las conexiones a un servicio de forma permanente, seleccione la casilla correspondiente a la regla que permite las conexiones a un servicio respectivo y haga clic en **Eliminar**. La eliminación de una regla hace que se bloqueen las conexiones indicadas en dicha regla.

Aceptación y bloqueo de conexiones entrantes

Por defecto, se bloquean todas aquellas conexiones entrantes que no se hayan permitido de forma explícita.

➤ **Si desea permitir las conexiones entrantes a un servicio:**

1. Vaya a **Configuración > Firewall** (en el grupo **Seguridad**).
2. Haga clic en el interfaz de red que desea.

Nota: La configuración de un firewall para determinados interfaces de red sólo está disponible para Microsoft Windows Server 2003. Si está usando Microsoft Windows Server 2008, vaya a la pestaña **Reglas del Firewall**.

3. Haga clic en **Añadir Regla del Firewall** e indique las siguientes propiedades:
 - Nombre de la regla para usos futuros
 - Puerto o rango de puertos y el protocolo para el que deben permitirse las conexiones entrantes
4. Si desea aplicar la regla de forma inmediata, deje la casilla **Habilitar regla seleccionada**.
5. Haga clic **ACEPTAR**.

➤ **Si desea bloquear conexiones entrantes antes permitidas a un servicio:**

1. Vaya a **Configuración > Firewall** (en el grupo **Seguridad**).
2. Haga clic en el interfaz de red que desea.

Nota: La configuración de un firewall para determinados interfaces de red sólo está disponible para Microsoft Windows Server 2003. Si está usando Microsoft Windows Server 2008, vaya a la pestaña **Reglas del Firewall**.

3. Seleccione la casilla correspondiente a la regla que permite conexiones al servicio y haga clic en **Eliminar**.

La eliminación de una regla hace se bloqueen las conexiones indicadas en dicha regla.

Aceptación y bloqueo de comunicaciones ICMP

Las comunicaciones ICMP se usan para resolver incidencias de red. Por defecto se permiten todas las comunicaciones ICMP. Si desea más información acerca de los mensajes ICMP, vaya a:

<http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/xpehelp/html/xeconconfiguringicmpsettingsinwindowsfirewall.asp>

➤ **Si necesita bloquear o permitir comunicaciones ICMP, siga los siguientes pasos:**

1. Vaya a **Configuración > Firewall** (en el grupo **Seguridad**) > **Protocolo ICMP**.
Se le mostrará la lista de reglas predefinidas para las comunicaciones ICMP. La columna **S** (estado) muestra el icono  si el cortafuegos bloquea los paquetes que coincidan con la regla y  si el cortafuegos permite que los paquetes que coincidan con la regla pasen sin ningún problema.
2. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
 - Si desea permitir peticiones ICMP para un tipo determinado, haga clic en el icono respectivo  en la columna **S**.
 - Si desea bloquear las peticiones ICMP para un tipo determinado, haga clic en el icono  respectivo en la columna **S**.
 - Si desea bloquear todas las peticiones ICMP, haga clic en **Modo Pánico**.
 - Si desea restaurar los ajustes por defecto para las peticiones ICMP, haga clic en **Por Defecto**.

Restauración de la configuración predeterminada del firewall

➤ **Si desea restaurar la configuración inicial:**

1. Vaya a **Configuración > Firewall** (en el grupo **Seguridad**).
2. Haga clic en el interfaz de red que desea.

Nota: La configuración de un firewall para determinados interfaces de red sólo está disponible para Microsoft Windows Server 2003. Si está usando Microsoft Windows Server 2008, vaya a la pestaña **Reglas del Firewall**.

3. En **Herramientas**, haga clic en **Restaurar plantilla (o por defecto)**.

Cancelación de todas las conexiones con el servidor usando el modo de pánico

En el caso de que su servidor experimente alguna vulnerabilidad, puede hacer que el servidor no esté disponible en Internet y mantenerlo así hasta que haya solucionado las vulnerabilidades y los sitios web puedan restaurarse desde archivos de copia de seguridad.

➤ ***Si desea cancelar todas las conexiones al servidor:***

1. Vaya a **Configuración > Firewall** (en el grupo **Seguridad**).
2. Haga clic en **Modo de pánico**.

Nota: La configuración de un firewall para determinados interfaces de red sólo está disponible para Microsoft Windows Server 2003. Si está usando Microsoft Windows Server 2008, vaya a la pestaña **Reglas del Firewall**.

Desactivación del firewall

➤ ***Para desactivar el firewall:***

1. Vaya a **Configuración > Firewall** (en el grupo **Seguridad**).
2. En **Herramientas**, haga clic en **Desactivar**.

Configuración del rango de puertos para el modo FTP Pasivo (Hosting Windows)

➤ ***Para establecer un puerto o rango de puertos específico para la conexión al servidor a través de FTP en modo pasivo:***

1. Vaya a **Configuración > Configuración FTP** (en el grupo **General**).
2. En el campo **Puerto o rango para conexiones pasivas en modo FTP** Indique el puerto deseado o el rango de puertos y haga clic en **ACEPTAR**.

Configuración de los servicios de correo

El Panel funciona junto con un software de servidor de correo, que proporciona servicios de mensajería a buzones y listas de correo. Una vez instalado el servidor de correo, este se configura automáticamente y ya puede empezar a usarse. De todas formas, le recomendamos que revise la configuración predeterminada para garantizar que esta satisface sus necesidades.

Por defecto, en plataformas del Panel para Linux se instala el servidor de correo Postfix y MailEnable en el caso de plataformas Parallels Panel para Windows. Puede instalar otro software de servidor de correo, siempre que su Panel lo soporte y entonces configurar el Panel para que use este software.

Si desea utilizar un servidor de correo que se ejecuta en otra máquina o desea impedir a sus usuarios el uso de servicios de correo, usted puede eliminar del Panel todos los controles relacionados con la gestión de servicios de correo electrónico y la adición de nuevas cuentas de correo. De hecho, esta opción no desactiva automáticamente el servidor de correo gestionado por el Panel, sino que sólo elimina los siguientes elementos del Panel de control al que acceden los clientes de servicios y hosting y sus usuarios:

- Pestaña **Correo**.
- Pestaña **Inicio** > grupo **Correo**.
- Pestaña **Usuarios** > *nombre de usuario* > opción **Crear una dirección de email bajo su cuenta**.

➤ ***Para ocultar en el Panel de Control aquellos elementos del interfaz de usuario relacionados con servicios de correo:***

1. En el Panel de Administración del Servidor, vaya a **Configuración** > **Configuración de servidor de correo** (en el grupo **Correo**).
2. Deseleccione la casilla **Habilitar funciones de gestión de emails en el Panel**.
3. Haga clic **ACEPTAR**.

➤ ***Si desea usar otro software de servidor de correo con su Panel (actualmente sólo se soporta en alojamiento Windows):***

1. Compruebe la lista de servidores de correo soportados en la Guía de instalación de Parallels Panel. Compruebe si se soporta el software de servidor de correo que desea usar.
2. Instale el software siguiendo las indicaciones proporcionadas en la Guía de instalación de Parallels Panel o utilice las instrucciones proporcionadas por el fabricante del servidor de correo.
3. Acceda al Panel y vaya a **Configuración** > **Componentes del servidor**.
4. Haga clic en el vínculo **Servidor de correo**.

El servidor de correo instalado debería aparecer en la lista de servidores de correo disponibles.

5. Seleccione el servidor de correo deseado y haga clic en **ACEPTAR**.

El Panel empezará a usar el servidor de correo nuevo sin tener que reiniciar el servidor. Tenga en cuenta que puede seleccionar otro servidor de correo siempre que lo desee.

➤ **Para ver o configurar las opciones del servicio de correo:**

1. Vaya a **Configuración > Configuración de servidor de correo** (en el grupo **Correo**). En la pestaña **Configuración** se abrirá la pantalla de preferencias de correo a nivel del servidor.
2. Deje seleccionada la casilla **Habilitar funciones de gestión de emails en el Panel** si desea que sus usuarios puedan crear cuentas de correo electrónico a través del Panel de Control y usar los servicios de correo electrónico proporcionados por el servidor de correo gestionado por el Panel. Si está utilizando un servidor de correo externo, deselectione esta casilla.
3. Si desea limitar el tamaño de los mensajes de correo que se enviarán desde su servidor, introduzca el valor deseado en kilobytes en la casilla **Tamaño máximo del mensaje**. De lo contrario, deje este campo en blanco.
4. Si desea proteger cuentas de correo de ataques de hackers no permitiendo a los usuarios utilizar contraseñas sencillas, seleccione el valor requerido en el menú **Seguridad mínima de la contraseña**.

Existen cinco niveles de seguridad:

- **Muy poco segura** - de 0 a 19 puntos.
- **Poco segura** - de 20 a 39 puntos.
- **Media** - de 40 a 59 puntos.
- **Segura** - de 60 a 79 puntos.
- **Muy segura** - de 80 a 100 puntos.

De acuerdo con el algoritmo de cálculo usado por el Panel, la contraseña más segura cumple el siguiente criterio: tiene más de 8 caracteres, contiene una combinación de letras en mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales como **!,@,#,\$,%,&,*?,_~,.**

5. Para proteger su servidor contra retransmisión de correo no autorizado o la inyección de correo no deseado, seleccione la casilla **Permitir envío de mensajes** para permitir a sus clientes enviar mensajes de email a través del puerto 587.

Además, notifique a sus clientes sobre la necesidad de indicar el puerto 587 para conexiones SMTP salientes en los ajustes de sus programas de correo y compruebe que permite conexiones a este puerto en los ajustes de su firewall.

6. Seleccione el modo de retransmisión de correo.

Con la transmisión cerrada, el servidor de correo sólo acepta emails dirigidos a aquellos usuarios que dispongan de buzones de correo en el servidor. Sus clientes no podrán enviar emails a través de su servidor SMTP saliente, por lo que no recomendamos cerrar la transmisión de correo.

Con la transmisión con autorización, sus clientes sólo podrán recibir y enviar emails a través de su servidor de correo. Le recomendamos que deje la opción **requerir autorización** seleccionada y que indique los métodos de autenticación permitidos:

- **Tiempo de bloqueo POP3.** Con la autorización POP3, una vez el usuario se ha autenticado correctamente en el servidor POP, este podrá recibir y enviar emails a través del servidor de correo durante el periodo de tiempo indicado.
- **SMTP.** Con la autorización SMTP, su servidor de correo necesita autorización para enviar emails a direcciones externas.

A tener en cuenta por los usuarios de alojamiento Windows: Si no desea usar restricciones de transmisión para redes de confianza, indique la IP de red y la máscara en el campo **No usar restricciones de transmisión para las siguientes redes:** (por ejemplo, 123.123.123.123/16) y haga clic en el icono . Para eliminar una red de la lista, haga clic en el icono  correspondiente a la red que desea eliminar.

Los servidores de transmisión de las redes de la lista se considerarán no operados potencialmente por spammers, retransmisiones abiertas o proxys abiertos. Un servidor de confianza puede retransmitir spam pero no lo originará ni avanzará datos de cabecera. Las verificaciones de la lista negra del DNS nunca consultarán los hosts en estas redes.

También puede permitir la retransmisión abierta sin autorización, que, predeterminado, no se encuentra visible en el interfaz del usuario. No se recomienda la retransmisión abierta de correo sin autorización, ya que esta permite a los spammers enviar correo no deseado a través de su servidor. Si desea definir la retransmisión abierta, acceda al sistema de archivos del servidor, localice el archivo `root.controls.lock` en su directorio de instalación Parallels Panel (`PRODUCT_ROOT_D/var/root.controls.lock` en Unix y `PRODUCT_DATA_D/var/root.controls.lock` en plataformas Windows) y elimine la línea `/server/mail.php3:relay_open` de este archivo. La opción retransmisión abierta aparecerá en su panel de control.

7. Seleccione el programa antivirus que debe usarse en el servidor.
8. Seleccione las opciones de protección spam que deben usarse en el servidor.

Nota: Si desea configurar sistemas de protección spam como el filtro antispam SpamAssassin o sistemas de protección basados en DomainKeys, las listas blackhole del DNS o Sender Policy Framework (SPF), consulte la sección **Configurando protección antispam** (en la página 123).

9. Si está usando un servidor de correo Qmail, también puede seleccionar el formato de la cuenta de correo.

Si selecciona la opción **Uso de nombres reducidos y completos permitido**, permitirá a los usuarios acceder a sus cuentas de correo indicando únicamente la parte izquierda de la dirección de correo electrónico antes del signo **@** (por ejemplo, `username`) o bien indicando la dirección de email completa (por ejemplo, username@your-domain.com).

Para evitar posibles problemas de autorización para usuarios de correo residentes en distintos dominios pero con nombres de usuario y contraseñas idénticos, es extremadamente recomendable seleccionar la opción **Sólo se permite usar nombres de cuenta completos**.

Una vez haya configurado su servidor de correo para que solamente soporte nombres de cuenta de correo completos, no podrá volver a soportar nombres de cuenta reducidos hasta que compruebe que no existen contraseñas cifradas para buzones de correo y cuentas de usuarios cuya contraseña y nombre de usuario coincidan, aunque estén en distintos dominios.

10.Haga clic en **ACEPTAR** para aplicar los cambios.

En esta sección:

Configuración de la protección antispam	123
Configuración de la protección antivirus (Hosting Linux).....	133
Configuración de la protección antivirus (Hosting Windows).....	135
Selección de software webmail.....	135
Configuración del software de listas de correo Mailman (Hosting Linux)	136
Prohibición de envío de emails masivos para sus clientes (Hosting Linux).....	137

Configuración de la protección antispam

Para proteger a sus usuarios frente al spam puede usar las siguientes herramientas en su panel:

- **Filtro antispam SpamAssassin.** Filtro antispam muy potente con una amplia gama de pruebas locales y de red para identificar firmas spam.
Puede configurar el filtro antispam para que elimine los mensajes sospechosos cuando lleguen al servidor de correo o bien cambiar la línea de asunto y añadir "X-Spam-Flag: YES" y "X-Spam-Status: Cabeceras Yes" para los mensajes. Esto último puede ser útil para aquellos usuarios que prefieran filtrar el correo a través de programas específicos instalados en sus ordenadores.
Para aprender más sobre SpamAssassin, visite <http://www.spamassassin.apache.org>.
Para configurar y activar el filtro SpamAssassin, vaya a la sección Instalando el Filtro Spam SpamAssassin (en la página 125).
- **DomainKeys.** DomainKeys es un sistema de protección spam basado en autenticación del remitente. Cuando un email confirma haberse originado en un dominio determinado, DomainKeys proporciona un mecanismo a través del cual el sistema del destinatario puede determinar de forma fiable si el email recibido procede de una persona o sistema autorizado para enviar email a dicho dominio. Si la verificación del remitente resulta fallida, el sistema del destinatario descartará este tipo de mensajes de correo electrónico. Para configurar el sistema DomainKeys en su servidor, consulte la sección Activando la Protección Spam Basada en DomainKeys (en la página 127).
- **Listas blackhole del DNS.** Este sistema de prevención de spam se basa en búsquedas de DNS realizadas por su servidor de correo en una base de datos , que contiene fuentes de spam conocidas y documentadas así como un listado completo de direcciones IP dinámicas. Cualquier respuesta positiva de esta base de datos debería provocar que su servidor de correo devuelva un error '550' o de rechazo de la conexión solicitada.
Para configurar su servidor de correo para que trabaje con bases de datos DNSBL, vaya a la sección Activando Protección Spam Basada en Listas Blackhole del DNS (en la página 129).
- **Sender Policy Framework** (sólo disponible para hosting Linux). Este sistema de prevención de spam también está basado en consultas al DNS. Diseñado para reducir la cantidad de spam enviado desde direcciones de email manipuladas. Con SPF, el propietario de un dominio de Internet puede especificar las direcciones de máquinas que pueden enviar correo para usuarios de su dominio. Los destinatarios que implementen SPF tratan como sospechoso cualquier correo que diga proceder de dicho dominio pero que no proceda de ubicaciones autorizadas por el dominio.
Si desea saber más sobre SPF, visite <http://www.openspf.org/howworks.html>.
Para activar la filtración basada en SPF, vaya a la sección Definiendo Soporte para Sender Policy Framework System (en la página 131).
- **Listas blancas y listas negras del servidor.** Las listas blancas y negras son facilidades estándar de servidor de correo. Puede usar la lista negra para indicar dominios de los cuales no podemos aceptar emails, mientras que la lista blanca sirve para indicar las direcciones IP de aquellas máquinas o redes de las cuales aceptamos emails.

Para configurar listas blancas y listas negras del servidor vaya a la sección Configurando Listas Blancas y Negras a Nivel de Servidor (en la página 129).

- **Greylisting**(disponible sólo para alojamiento Linux). Greylisting es un sistema de protección spam que funciona de la siguiente forma: Para cada uno de los emails recibidos en el servidor, se registra la dirección de email del remitente y del destinatario en una base de datos. Cuando un mensaje llega por primera vez, las direcciones del remitente y del destinatario aún no están presentes en la base de datos, por lo que temporalmente el servidor rechaza el mensaje con un código de error SMTP. Si el email es legítimo y el servidor remitente está configurado correctamente, este intentará enviar el email de nuevo y el mensaje será aceptado. Si el mensaje ha sido enviado por un spammer, no se volverá a intentar el envío del email: generalmente, los spammers envían correo de forma masiva a miles de destinatarios y no se preocupan en reenviarlos.

El sistema de protección greylisting también tiene en consideración las listas blancas y negras de remitentes de correos a nivel de usuario y servidor: un email procedente de un remitente presente en una lista blanca siempre será aceptado sin pasar la verificación greylisting, mientras los correos procedentes de remitentes incluidos en una lista negra siempre serán rechazados.

Cuando tenga instalados en el servidor los componentes de soporte para greylisting, greylisting se activará de forma automática en todos los dominios. Puede activar o desactivar la protección greylisting para todos los dominios a la vez (en **Configuración > Configuración del filtro antispam**) o para suscripciones individuales (en **Panel de Control > pestaña Correo > Cambiar configuración**).

En esta sección:

Configuración del filtro antispam SpamAssassin.....	125
Configuración de protección antispam basada en DomainKeys.....	127
Activación de la protección antispam basada en listas de blackholes del DNS ..	129
Configuración de listas blancas y negras a nivel de servidor	129
Configuración del soporte para Sender Policy Framework System	131
Configuración de protección antispam basada en Greylisting	132

Configuración del filtro antispam SpamAssassin

➤ **Para activar el filtro antispam SpamAssassin:**

1. Vaya a **Configuración > Configuración del filtro antispam**(en el grupo **Correo**).
2. Para activar la filtración de spam a nivel de servidor basándose en los ajustes que usted defina, seleccione la casilla **Activar filtración spam SpamAssassin a nivel de servidor**.
3. Para que sus usuarios puedan establecer sus propias preferencias para el filtro antispam para cada uno de los buzones, seleccione la casilla **Aplicar ajustes individuales al filtro spam**.
4. Si desea ajustar la cantidad de recursos de sistema que debe usar el filtro antispam (disponible sólo para alojamiento Linux), indique el valor deseado de 1 a 5 en la casilla **Número máximo de procesos spamd a ejecutar (1-5)** (1 es la carga menor y 5 la carga mayor). Le recomendamos usar el valor predeterminado.
5. Si desea ajustar la sensibilidad del filtro antispam, indique el valor deseado en la casilla **Número de opciones que un mensaje debe cumplir para ser considerado spam**.

SpamAssassin realiza un gran número de pruebas en los contenidos y la línea de asunto de cada mensaje. Como resultado, cada mensaje obtiene un número de puntos. Cuanto más elevado sea el número, más probable será que el mensaje sea spam. Por ejemplo, un mensaje que contenga el texto "COMPRE VIAGRA A BUEN PRECIO!!" en la línea de asunto y cuerpo del mensaje tiene una puntuación de 8.3 puntos. Por defecto, la sensibilidad del filtro se establece de tal forma que todos los mensajes que obtienen una puntuación de 7 o más puntos, se clasifican como spam.

- Cuando sus usuarios reciban muchos correos spam con el ajuste actual, puede hacer que el filtro sea más sensible definiendo un valor menor en el campo **La puntuación que un mensaje debe obtener para ser considerado spam**; por ejemplo, 6.
 - Cuando sus usuarios dejen de recibir emails porque el filtro antispam cree que son correos no deseados, intente reducir la sensibilidad del filtro definiendo un valor superior en el campo **La puntuación que un mensaje debe obtener para ser considerado spam**.
6. Para reducir la carga en su servidor Windows, puede seleccionar la casilla **No filtrar si el tamaño del correo excede el tamaño indicado** e indicar el tamaño máximo del mensaje que el filtro antispam analizará. El límite de tamaño de correo recomendado es de 150 - 250 Kbites, que es lo que se considera normal para emails en formato HTML con imágenes. Si el tamaño del mensaje excede los 500 K bites, este será considerado crítico tanto para el filtro antispam como para la sobrecarga del servidor. Este tamaño se considera normal para mensajes que contengan archivos adjuntos.

7. Para garantizar que el filtro antispam de su servidor Windows comprueba todos los mensajes (a veces puede no hacerlo si la cantidad de correo entrante es muy elevada), limite el número de emails que pueden analizarse de forma simultánea en el campo **Número de hilos que el filtro antispam puede crear**.
8. Indique cómo marcar los mensajes reconocidos como spam.

A nivel de servidor no puede establecer que el filtro antispam elimine el correo no deseado de forma automática: sólo puede hacerlo a nivel de cada buzón de correo. Así que, en cuanto a la directiva a nivel de servidor, sólo puede hacer que los correos no deseados se marquen como spam: Las cabeceras "X-Spam-Flag: YES" y "X-Spam-Status: Yes" se añaden predeterminado a la fuente del mensaje y, si lo desea, el filtro antispam también puede incluir una cadena de texto al principio de la línea Asunto. Para incluir una combinación deseada de símbolos o palabras en el asunto del mensaje, introdúzcalo en la casilla **Añadir el siguiente texto al principio del asunto de cada mensaje reconocido como spam**. Si no desea que el filtro antispam modifique el asunto del mensaje, deje esta casilla en blanco. Si desea incluir la puntuación del mensaje en la línea de asunto, introduzca *SCORE* en esta casilla.
9. Si usa Parallels Panel para Windows, defina las características de idioma que siempre debe analizar el filtro, indicando los idiomas de confianza.
 - Seleccione los elementos requeridos dentro de las casillas **Idiomas de confianza y Escenarios de confianza** y haga clic en **Añadir >>**.
 - Las letras escritas en los idiomas indicados y con los juegos de caracteres definidos no se marcarán como spam.
10. Si no desea que sus usuarios reciban emails de determinados dominios o remitentes individuales, haga clic en la pestaña **Lista Negra** y añada las entradas pertinentes a la lista negra del filtro antispam:
 - Para añadir entradas a la lista negra, haga clic en **Añadir Direcciones**. Separe las direcciones con una coma, un espacio en blanco o dos puntos. Puede usar un asterisco (*) como sustituto para un número de letras, y un símbolo de interrogación (?) para reemplazar una única letra. Por ejemplo: address@spammers.net, user?@spammers.net, *@spammers.net. Si indica *@spammers.net bloqueará todo el dominio de correo spammers.net. Si usa un servidor basado en Windows, especifique también qué debe hacerse con los mensajes procedentes de las direcciones especificadas. Si desea guardar las entradas añadidas por usted, haga clic en **ACEPTAR**.
 - Para eliminar entradas de la lista negra, en la pestaña **Lista Negra**, seleccione las entradas y haga clic en **Eliminar**. Confirme la eliminación y haga clic en **ACEPTAR**.
11. Si desea asegurarse de que usted y sus usuarios no perderán ningún email de determinados remitentes, haga clic en la pestaña **Lista Blanca** y añada las direcciones de email o dominios a la lista blanca del filtro antispam:

- Para añadir entradas a la lista blanca, haga clic en **Añadir Direcciones**. Si dispone de una lista de entradas guardadas en un archivo, haga clic en **Examinar** para indicarlo y haga clic en **ACEPTAR**. De no ser así, seleccione la opción **Desde Lista** e introduzca las direcciones de email en la casilla **Direcciones de Email**. Sitúe una dirección por línea, o bien todas en una línea pero separadas por comas, dos puntos o espacio en blanco. Puede usar un asterisco (*) como sustituto para un número de letras, y un símbolo de interrogación (?) para reemplazar una única letra. Por ejemplo: address@mycompany.com, user?@mycompany.com, *@mycompany.com. Si indica *@mycompany.com, se añadirán a la lista blanca todas las direcciones de email del dominio de correo mycompany.com. Para guardar las entradas añadidas, haga clic en **ACEPTAR**, confirme la adición y haga clic de nuevo en **ACEPTAR**.
- Para eliminar entradas de la lista blanca, en la pestaña **Lista Blanca**, seleccione las entradas y haga clic en **Eliminar**. Confirme la eliminación y haga clic en **ACEPTAR**.

12. Una vez finalizada la configuración del filtro antispam, haga clic en **ACEPTAR**.

Ahora todos los correos entrantes se filtrarán en el servidor. Por defecto, el filtro antispam no elimina el correo spam, sólo añade "X-Spam-Flag: YES" y "X-Spam-Status: Cabeceras Yes" al mensaje y cadena de texto "*****SPAM*****" al principio de la línea de Asunto de cada uno de los mensajes reconocidos como spam.

Si ha activado la opción **Aplicar ajustes individuales al filtro spam**, sus usuarios podrán ajustar su filtro para que elimine automáticamente los correos spam. También podrán crear sus listas blancas y listas negras y entrenar el filtro antispam de cada uno de sus buzones de correo.

Si desea editar los parámetros de configuración del filtro antispam para un buzón de correo determinado, consulte la **Guía del usuario del panel de control**, concretamente la sección **Configuración de protección antispam**.

Configuración de protección antispam basada en DomainKeys

➤ **Para activar la protección spam basada en DomainKeys:**

1. Vaya a **Configuración > Ajustes del Servidor de Correo** (en el grupo **Correo**).
2. En el grupo **DomainKeys protección spam**, seleccione las siguientes opciones:
 - **Permitir firmar correo saliente**. Si selecciona esta opción, usted y sus clientes podrán activar el soporte para la firma de email DomainKeys de forma individualizada para cada suscripción a través del Panel de Control (**Panel de Control > pestaña Correo > Cambiar configuración**). Esto no activa la firma de mensajes de email salientes de forma automática.
 - **Comprobar correo entrante**. Si selecciona esta opción configurará el sistema DomainKeys para comprobar todos los mensajes de correo dirigidos a los usuarios de correo de todos los dominios alojados en el servidor.
3. Haga clic **ACEPTAR**.

Ahora su servidor de correo comprobará todos los mensajes de email entrantes para garantizar que proceden de los remitentes afirmados. Todos los mensajes, enviados desde dominios que usen DomainKeys para firmar emails, cuya verificación resulte fallida, serán descartados. Todos los mensajes, enviados desde dominio que no participen en el programa DomainKeys y que no firmen el email, serán aceptados sin verificación.

➤ ***Para activar la firma de mensajes de email salientes para todos los dominios de una suscripción:***

1. Vaya a **Panel de control > pestaña Correo > Cambiar configuración.**
2. Seleccione la casilla **Usar sistema de protección spam DomainKeys para firmar mensajes de email salientes.**
3. Haga clic **ACEPTAR.**

Ahora, pasará lo siguiente con los dominios seleccionados:

- Se generan las llaves privadas y se sitúan en la base de datos del servidor.
- Se generan las llaves públicas y se sitúan en los registros de recurso TXT creados en las zonas DNS del dominio.
- La política del remitente anunciada en los registros de recurso TXT del DNS está definida en "todos los emails enviados desde este dominio deben estar firmados criptográficamente; si alguien recibe un email procedente de este dominio, que no esté firmado, entonces este email debe descartarse."
- Los mensajes de email salientes se firman digitalmente: se añade la cabecera "DomainKeys-Signature" que contiene una firma basada en una llave privada a las cabeceras del mensaje.

Activación de la protección antispam basada en listas de blackholes del DNS

Puede usar suscripciones gratuitas o de pago de listas de blackholes con su servidor. Visite <http://spamlinks.net/filter-dnsbl-lists.htm> y elija el servidor DNSBL que desea usar.

➤ ***Si desea activar la protección spam basada en DNSBL:***

1. Vaya a **Configuración > Ajustes del Servidor de Correo** (en el grupo **Correo**).
2. Seleccione la casilla **Activar la protección spam basada en listas de blackholes del DNS**.
3. En la casilla de entrada de zonas **Zonas DNS para servicio DNSBL**, indique el nombre del servidor en el que su servidor de correo debe realizar la búsqueda, por ejemplo: `sbl.spamhaus.org`.
4. Haga clic **ACEPTAR**.

Ahora los mensajes de email procedentes de spammers conocidos se rechazarán con el código de error 550 (conexión rechazada).

Configuración de listas blancas y negras a nivel de servidor

➤ ***Para bloquear correos de dominios específicos:***

1. Vaya a **Configuración > Configuración del servidor de correo** (en el grupo **Correo**).
2. Haga clic en la pestaña **Lista negra**.
3. Haga clic en **Añadir dominio**.
4. Indique el nombre del dominio del que no desea recibir correo. Por ejemplo, 'evilspammers.net'.
5. Haga clic **ACEPTAR**.
6. Repita los pasos de 3 a 5 para añadir tantos dominios como desee.

➤ ***Para admitir la recepción de correo de dominios o redes específicas:***

1. Vaya a **Configuración > Configuración del servidor de correo**(en el grupo **Correo**).
2. Haga clic en la pestaña **Lista blanca**.
3. Haga clic en **Añadir red**.
4. Indique una dirección IP o rango de direcciones IP de las que siempre se aceptará el correo.

5. Haga clic **ACEPTAR**.
6. Repita los pasos de 3 a 5 para añadir tantas direcciones como desee.

Configuración del soporte para Sender Policy Framework System

- **Para configurar el soporte para Sender Policy Framework en su servidor basado en Linux:**
1. Vaya a **Configuración > Ajustes del Servidor de Correo** (en el grupo **Correo**). En la pestaña **Preferencias** se abrirá una pantalla de preferencias de correo del servidor.
 2. Seleccione la casilla **Activar protección spam SPF** e indique cómo administrar el correo:
 - Para aceptar todos los mensajes de correo entrantes sin importar los resultados de la verificación SPF, seleccione la opción **Crear únicamente cabeceras SPF Recibidas, nunca bloquear** en la casilla desplegable **Modo de comprobación SPF**. Recomendamos utilizar esta opción.
 - Para aceptar todos los mensajes de correo entrantes sin importar los resultados de la verificación SPF, incluso si SPF no pudo realizar la comprobación debido a problemas de búsqueda del DNS, seleccione la opción **En caso de problemas de búsqueda de DNS, generar errores temporales** en la casilla desplegable **Modo de comprobación SPF**.
 - Si desea rechazar los mensajes de remitentes no autorizados a usar el dominio en cuestión, seleccione la opción **Rechazar correo si SPF resuelve a fail** en la casilla desplegable **Modo de comprobación SPF**.
 - Para rechazar los mensajes que tienen más probabilidad de proceder de remitentes no autorizados a usar el dominio en cuestión, seleccione la opción **Rechazar correo si SPF resuelve a softfail** en la casilla desplegable **Modo de comprobación SPF**.
 - Para rechazar los mensajes de remitentes que no pueden ser identificados por el sistema SPF como autorizado o no autorizado debido a que el dominio no dispone de registros SPF publicados, seleccione la opción **Rechazar correo si SPF resuelve a neutral** en la casilla desplegable **Modo de comprobación SPF**.
 - Para rechazar los mensajes que no han pasado la comprobación SPF por cualquier razón (por ejemplo, cuando el dominio del remitente no implementa SPF y la comprobación SPF devuelve el estado "desconocido"), seleccione la opción **Rechazar correo si SPF no resuelve a pass** en la casilla desplegable **Modo de comprobación SPF**.
 3. Para indicar reglas adicionales que sean aplicadas por el filtro antispam antes de que el servidor de correo realice el análisis SPF, indique las reglas deseadas en la casilla **reglas SPF locales**.

Le recomendamos añadir una regla para la comprobación de mensajes contra la base de datos abierta de remitentes de confianza, por ejemplo 'include:spf.trusted-forwarder.org'. Si desea más información sobre las reglas SPF, visite <http://tools.ietf.org/html/rfc4408>.
 4. Para indicar las reglas que se aplican a los dominios que no publican registros SPF, indique las reglas en la casilla **Reglas guess de SPF**.

Por ejemplo: `v=spf1 +a/24 +mx/24 +ptr ?all`

5. Para indicar un aviso de error arbitrario para que se devuelva al SMTP remitente cuando se rechace un mensaje, indíquelo en la casilla **Texto de explicación SPF**.

Si no se indica ningún valor, se usará el texto predeterminado como notificación.

6. Para finalizar la instalación haga clic en **ACEPTAR**.

Configuración de protección antispam basada en Greylisting

Cuando tenga instalados en el servidor los componentes de soporte para greylisting, la protección greylisting se activará de forma automática en todos los dominios. De esta forma, no se requiere ninguna acción adicional. Si no desea usar la protección greylisting, puede desactivarla.

➤ ***Para desactivar la protección greylisting para todos los dominios:***

1. Vaya a **Configuración > Configuración del filtro antispam**(en el grupo **Correo**).
2. Deseleccione la casilla **Activar protección spam greylisting a nivel de servidor**.
3. Haga clic **ACEPTAR**.

➤ ***Para activar la protección greylisting para todos los dominios:***

1. Vaya a **Configuración > Configuración del filtro antispam**(en el grupo **Correo**).
2. Seleccione la casilla **Activar protección spam greylisting a nivel de servidor**.
3. Haga clic **ACEPTAR**.

➤ ***Para desactivar la protección greylisting para todos los dominios en una suscripción:***

1. Vaya a **Panel de Control > pestaña Correo > Cambiar configuración**.
2. Deseleccione la casilla **Activar protección spam greylisting para todas las cuentas de correo de este dominio**.
3. Haga clic **ACEPTAR**.

➤ ***Para desactivar la protección greylisting para todos los dominios en una suscripción:***

1. Vaya a **Panel de Control > pestaña Correo > Cambiar configuración**.
2. Seleccione la casilla **Activar protección spam greylisting para todas las cuentas de correo de este dominio**.
3. Haga clic **ACEPTAR**.

Configuración de la protección antivirus (Hosting Linux)

Para ofrecer protección antivirus a sus usuarios de correo, puede usar las soluciones Parallels Premium Antivirus or Kaspersky Antivirus. Ambas soluciones pueden escanear el tráfico de correo del servidor en tiempo real, aunque Kaspersky Antivirus es el único que permite el ajuste de determinados tipos de archivo de adjuntos.

Ambos programas requieren una llave de licencia adicional con renovación anual. Consulte los precios vigentes a su proveedor o visite el sitio web de Parallels.

➤ **Para instalar Parallels Premium Antivirus o Kaspersky Antivirus:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Actualizaciones**.
2. Haga clic en su versión de Parallels Panel.
3. En la lista de componentes, seleccione **Parallels Premium Antivirus o Kaspersky Antivirus**.
4. Haga clic en **Instalar**
Una vez completada la instalación, obtenga e instale una llave de licencia para el programa antivirus seleccionado, tal y como se describe a continuación.
5. Vaya a **Configuración > Administración de licencias** (en el grupo **General**).
6. Haga clic en **Solicitar llave nueva** . Se abrirá la página de la tienda online de Parallels enumerando todos los añadidos disponibles en otra ventana del navegador.
7. En esta página, seleccione la casilla que aparece al lado de **Parallels Premium Antivirus o Kaspersky Antivirus** y haga clic en **AÑADIR AL CARRO**.
8. Como los complementos de Parallels Panel se añaden a las llaves de licencia existentes, deberá especificar el número de la licencia donde desea añadir esta prestación y hacer clic en **Enviar**.
9. En los pasos siguientes indique la divisa, el número de llaves de licencia, detalles de contacto, dirección de facturación y método de pago y envíe el formulario. Una vez se haya procesado el pedido se le enviará una notificación por email.
10. Una vez haya recibido la notificación por email, vuelva a la pantalla **Gestión de Licencia (Configuración > Gestión de Licencias)** y haga clic en **Recuperar Llaves** para recuperar la llave de licencia solicitada. El Administrador de Licencias del Panel recuperará la llave de licencia actualizada desde el servidor de licencias de Parallels y la instalará en su panel de control. 
11. Vaya a **Configuración > Configuración de protección antivirus** (en el grupo **Correo**).

12. En Preferencias del antivirus, seleccione el antivirus y haga clic en ACEPTAR.

Si ha instalado Parallels Premium Antivirus, puede activar la protección antivirus únicamente por buzón de correo y siempre que haya configurado los buzones de correo. Por defecto, las definiciones de virus se recuperan cada 5 horas y este ajuste no puede cambiarse a través del panel de control.

Si ha instalado Kaspersky Antivirus, vaya a **Herramientas y utilidades > Kaspersky Antivirus** para configurarlo.

Configuración de la protección antivirus (Hosting Windows)

Para proteger a sus usuarios frente a virus y otros softwares peligrosos que se propagan por email, pueden activar el servicio antivirus que viene con su Parallels Panel.

➤ **Para configurar y activar el antivirus para los buzones de correo de todos los usuarios:**

1. Vaya a **Configuración > Configuración de protección antivirus**(en el grupo **Correo**).
2. Seleccione el modo de escaneo que desea.
3. Para que los usuarios puedan modificar los ajustes de escaneo del correo entrante u saliente, seleccione las casillas respectivas.
4. Haga clic en **ACEPTAR**.

Ahora el antivirus está activado. El antivirus escaneará el correo y eliminará todos los mensajes infectados.

Selección de software webmail

En el servidor usted puede instalar distintos paquetes de software webmail y seleccionar cuáles de ellos deberían estar disponibles para sus usuarios. Otra opción es redireccionar sus usuarios a un servicio externo de webmail. Para ello, registre una dirección de servicio externo de webmail con el Panel añadiendo un registro correspondiente.

Todos los paquetes de webmail instalados y los servicios externos de webmail registrados se detallan en la configuración de correo de los planes de hosting y suscripciones (en la pestaña **Correo**). Allí puede seleccionar el webmail a aprovisionar para los usuarios.

➤ **Para registrar un servicio externo de webmail:**

1. Vaya a **Configuración > Webmail** (en el grupo **Correo**).
2. Haga clic en **Registrar webmail**.
3. Especifique lo siguiente:
 - a. **Nombre del servicio webmail**.
 - b. **URL del servicio webmail**. Especifique una dirección que empiece con `http://` o `https://`.

- c. Deje seleccionada la casilla **Disponible** para que el servicio webmail registrado esté disponible para seleccionarse en la configuración del plan de hosting.
4. Haga clic **ACEPTAR**.

- **Para cambiar las propiedades de un registro de webmail externo:**
 1. Vaya a **Configuración > Webmail** (en el grupo **Correo**).
 2. Haga clic en el vínculo apropiado en la columna **Nombre**.
 3. Realice los cambios deseados y haga clic en **ACEPTAR**.

- **Para que un servicio webmail no esté disponible para incluirlo en los planes de hosting:**
 1. Vaya a **Configuración > Webmail** (en el grupo **Correo**).
 2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para que un servicio no esté temporalmente disponible sin eliminarlo, seleccione la casilla correspondiente y haga clic en **Desactivar**.

Esto es válido para paquetes de software webmail instalados y para vínculos a servicios externos de webmail.
 - Para eliminar un registro de servicio de forma permanente, seleccione la casilla correspondiente y haga clic en **Eliminar**.

Con este método sólo puede eliminar vínculos a servicios externos de webmail. Los paquetes de software instalados sólo pueden eliminarse a través del Instalador de Productos Parallels (**Herramientas y utilidades > Actualizaciones**).

Configuración del software de listas de correo Mailman (Hosting Linux)

Si desea que sus clientes puedan ejecutar sus propias listas de correo o boletines de noticias, será necesario que instale el paquete GNU Mailman en su servidor (podría haberlo instalado durante la instalación de Parallels Panel) y que configure la cuenta de administrador de la lista de correo para que así funcione correctamente.

- **Para configurar la cuenta del administrador de la lista de correo desde su panel de control:**
 1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Configuración de servidor de listas de correo** (en el grupo **Recursos**).
 2. Indique el nombre de usuario y la contraseña que usará para administrar las listas de correo y sus ajustes.
 3. Haga clic **ACEPTAR**.

Una vez haya configurado la cuenta de administrador de Mailman, podrá configurar el software de lista de correo o cambiar las credenciales administrativas en la siguiente URL: <http://lists.yourservername.tld/mailman/admin/mailman>

Nota: Una vez haya configurado la cuenta de administrador de Mailman, el icono **Configurar Servidor de Listas de Correo** ya no aparecerá en el Panel.

Prohibición de envío de emails masivos para sus clientes (Hosting Linux)

➤ **Para evitar que sus usuarios envíen emails masivos, haga lo siguiente:**

1. Cree un archivo llamado `maxrcpt` en el directorio `$QMAIL_ROOT_D/qmail/control/`
donde `$QMAIL_ROOT_D` es la ubicación definida en el archivo `/etc/psa/psa.conf` file.
2. Indique el número de destinatarios permitido en este archivo y guárdelo.

Tenga en cuenta que este número también afectará al envío de mensajes a los suscriptores de grupos de correo o lista de correo. Es decir, si define el valor en 100, sólo 100 suscriptores recibirán el mensaje enviado a la lista o grupo de correo.

Cuando ya no necesite restringir el número de destinatarios, elimine el archivo `maxrcpt`.

Configuración de SiteBuilder

El componente SiteBuilder se instala por omisión con su Parallels Panel. Aún así, para poder utilizarlo, deberá instalar una llave de licencia para el Panel (en la página 78) que le permite crear varios sitios web SiteBuilder.

Una vez instalada esta licencia, vaya al **Panel de Administración del Servidor > Planes de servicio > Planes de hosting**, haga clic en el nombre del plan donde desea que SiteBuilder esté disponible y defina el parámetro **Sitios publicados con SiteBuilder** al número deseado (al menos 1, ya que 0 significa que no está disponible).

Cuando aprovisiona una suscripción basada en este plan de servicio, los clientes que accedan a sus Paneles de Control verán los botones **Iniciar SiteBuilder** en su página **Inicio** y en su página **Sitios web y dominios**.

Lo único que requiere configuración para SiteBuilder es el modo de prueba. Usted sólo debe configurarlo si desea utilizarlo. Si desea más información acerca de la configuración del modo de prueba, consulte la sección **Configuración de escenarios de adquisición de clientes** (en la página 138).

Configuración de escenarios de adquisición de clientes

Esta sección describe cómo crear un escenario para ampliar la cartera de clientes de hosting con sitios de prueba SiteBuilder.

En este escenario, los clientes potenciales que visiten su sitio y los clientes existentes pueden crear sitios web con toda la funcionalidad disponible en la aplicación incluida SiteBuilder. De todas formas, para publicar los sitios web creados, se ofrecerá a los clientes potenciales suscribirse a un servicio de hosting y a los clientes existentes se les ofrecerá actualizar a otro plan de hosting o contratar un complemento de plan.

Este escenario sólo funcionará si ha instalado Parallels Panel con el componente Administrador de clientes y negocio.

Si desea más información acerca del uso de este escenario, consulte el documento **Proceso de configuración de un escenario de adquisición de clientes**, disponible en <http://www.parallels.com/eu/products/plesk/documentation/>.

➤ **Para habilitar el modo de prueba de SiteBuilder:**

1. Vaya a **Configuración > Configuración del escenario de adquisición de clientes**.
2. Especifique la **Vigencia de los sitios web de prueba**. Esto es el tiempo que debería transcurrir antes de que estos sitios de prueba no adquiridos por los clientes fueran eliminados del servidor.
3. Si desea ampliar su cartera de clientes publicitando el hosting con SiteBuilder y proporcionándoles una demo de SiteBuilder, seleccione la casilla **Habilitar acceso público a modo de prueba** Allí encontrará la opción **URL de acceso al modo de pruebas**. Este vínculo abrirá SiteBuilder en modo de pruebas. Publique este vínculo en su sitio web para publicitar hosting con SiteBuilder y ampliar su cartera de clientes.
4. Para mostrar una notificación adicional informando de que SiteBuilder funciona en modo de prueba, seleccione la casilla **Mostrar notificación de modo de prueba en el editor de SiteBuilder**. Las notificaciones de modo de prueba en el editor de SiteBuilder pueden personalizarse.
5. Haga clic en **ACEPTAR**.

En esta sección:

Personalización de las notificaciones del modo de prueba de SiteBuilder..... 139

Personalización de las notificaciones del modo de prueba de SiteBuilder

Usted puede personalizar las notificaciones que se muestran a sus clientes a través de SiteBuilder en modo de prueba. Por ejemplo, puede añadir vínculos a su tienda online. Por omisión, SiteBuilder en modo de prueba usa mensajes del archivo `tbbMessagesDefault.lng` del idioma utilizado.

➤ **Para personalizar las notificaciones que se muestran a sus clientes por parte de SiteBuilder en modo de prueba:**

1. Vaya al directorio

`/usr/local/sb/resources/locale/<locale_name>` en sistemas operativos Linux o al directorio

`C:\Parallels\Plesk\sbs\resources\locale\<locale_name>` en sistemas operativos Windows.

`<locale_name>` es el nombre del idioma para el que edita las notificaciones. Por ejemplo, el nombre del idioma predeterminado inglés es `en_US`.

2. Copie `tbbMessagesDefault.lng` y cámbiele el nombre a `tbbMessagesCustom.lng`.

Cuando existe el archivo `tbbMessagesCustom.lng`, SiteBuilder usa este archivo en vez de usar `tbbMessagesDefault.lng`.

3. Edite los mensajes en el archivo `tbbMessagesCustom.lng`.

La tabla que se muestra a continuación enumera los mensajes que usted puede editar.

Palabra clave del mensaje en idioma	Descripción del mensaje
<code>startUpsellLimitExceedingTitle</code>	El nombre de la ventana de diálogo que se muestra en la página inicial de SiteBuilder a cualquier cliente que haya excedido el límite de sitios web publicados con SiteBuilder.
<code>startUpsellLimitExceedingBody</code>	El cuerpo de la ventana de diálogo que se muestra en la página inicial de SiteBuilder a cualquier cliente que haya excedido el límite de sitios web publicados con SiteBuilder.
<code>startUpsellNoSitesTitle</code>	El nombre de la ventana de diálogo que se muestra en la página inicial de SiteBuilder a cualquier cliente cuya suscripción no incluya SiteBuilder.
<code>startUpsellNoSitesBody</code>	El cuerpo de la ventana de diálogo que se muestra en la página inicial de SiteBuilder a cualquier cliente cuya suscripción no incluya SiteBuilder.

editorTopMessageTrialSite	Mensaje de la barra "Llamada a la acción" presente en la parte superior del editor de SiteBuilder que se muestra a un cliente nuevo que crea un sitio de prueba.
editorTopMessageUpsellLimitExceeding	Mensaje de la barra "Llamada a la acción" para un sitio de prueba, presente en la parte superior del editor de SiteBuilder y que se muestra a un cliente que haya excedido el límite de sitios web publicados con SiteBuilder.
editorTopMessageUpsellNoSites	Mensaje de la barra "Llamada a la acción" para un sitio de prueba, presente en la parte superior del editor de SiteBuilder y que se muestra a un cliente cuya suscripción no incluye SiteBuilder.
defaultPersonalName	Nombre predeterminado del cliente que se muestra en la página inicial de SiteBuilder para clientes existentes.
initialMailSubject	Asunto del email de configuración de creación de sitio web que se envía a un cliente nuevo.
initialMailHtml	Cuerpo del email de configuración de creación de sitio web que se envía a un cliente nuevo.
limitsExceededTitle	El nombre de la ventana de diálogo que se muestra cuando se hace clic en el botón Publicar a un cliente que haya excedido el límite de sitios web publicados con SiteBuilder.
limitsExceededMsg	El cuerpo de la ventana de diálogo que se muestra cuando se hace clic en el botón Publicar a un cliente que haya excedido el límite de sitios web publicados con SiteBuilder.
firstSitePublishTitle	El nombre de la ventana de diálogo que se muestra cuando se hace clic en el botón Publicar a un cliente cuya suscripción no incluya SiteBuilder.
firstSitePublishMsg	El cuerpo de la ventana de diálogo que se muestra cuando se hace clic en el botón Publicar a un cliente cuya suscripción no incluya SiteBuilder.
licenseExceededMsg	Mensaje de error que se muestra en la barra Estado cuando se hace clic en el botón Publicar a un cliente cuando se ha alcanzado el número de sitios web SiteBuilder permitidos por la licencia de Parallels Plesk Panel.
trialSiteSignUpPublishTitle	El nombre de la ventana de diálogo que se muestra cuando se hace clic en el botón Publicar a un cliente nuevo que crea un sitio de prueba.
trialSiteSignUpPublishMsg	El cuerpo de la ventana de diálogo que se muestra cuando se hace clic en el botón Publicar a un cliente nuevo que crea un sitio de prueba.
trialFeatureDisabled	Mensaje de error que se muestra en la barra Estado cuando un cliente nuevo intenta verificar la propiedad en la configuración de un sitio de prueba.

En las notificaciones de modo de prueba de SiteBuilder, usted puede utilizar los siguientes marcadores:

- ppServerId - ID único de servidor Parallels Plesk Panel;
- billingSignUpEntryPoint - punto de entrada a Administrador de Negocio para clientes nuevos;
- billingUpSellEntryPoint - punto de entrada a Administrador de Negocio para clientes existentes;
- subscriptionId - ID único de la suscripción de usuario;
- sbSiteUuid - ID único de un sitio web en SiteBuilder;
- sbOneTimeBackUrl - vínculo SiteBuilder que sólo puede utilizarse una vez;
- locale - nombre del idioma;
- trialSiteLifeTime - tiempo que transcurre antes de que los sitios web de prueba que no fueron comprados por los clientes sean eliminados del servidor;
- trialSiteExpireDate - fecha de expiración de los sitios web de prueba;
- trialSiteUrl - vínculo a sitio web de prueba;
- siteOwnerName - nombre del usuario propietario del sitio web;
- siteOwnerCompanyName - nombre de empresa del usuario;
- siteOwnerEmail - email del usuario;
- siteOwnerPhone - teléfono del usuario;
- siteOwnerAddress - dirección del usuario;
- siteOwnerCity - ciudad del usuario;
- siteOwnerCountry - país del usuario;
- queryString - una cadena de consulta adicional pasada a la URL de acceso en modo de prueba;
- helpUrl - vínculo a la documentación de SiteBuilder;
- sbHttpHost - vínculo HTTP al host SiteBuilder.

Cuando se utilicen marcadores en los mensajes, use los siguientes marcadores:

- &placeholder_name& - cuando use un marcador en un hipervínculo;
- @placeholder_name@ - cuando use un marcador en un código JavaScript;
- %placeholder_name% - cuando use un marcador en texto sin formato.

4. En la base de datos de SiteBuilder, elimine la fila `getting_started_demo_config_refresh_time` de la tabla `config_param`. Para ello, en Parallels Plesk Panel, vaya a **Inicio > Herramientas de servidor > Servidor MySQL local >** seleccione la base de datos SiteBuilder y emita la siguiente petición:

```
DELETE FROM config_param WHERE name =
'getting_started_demo_config_refresh_time';
```

Ahora, cuando sus clientes accedan a SiteBuilder, se les mostrará su demo de inicio personalizada.

Configuración de Parallels Panel para hosting de bases de datos

Puede alojar las bases de datos de los usuarios o bien en un único servidor o bien en distintos servidores. Tener las bases de datos en un servidor remoto puede ser de utilidad en instalaciones multi servidor, donde el alojamiento centralizado de la base de datos puede ser preferible para la utilización de copias de seguridad, recursos y alojamiento. De todas formas, si sólo dispone de un servidor Parallels Panel, le recomendamos que guarde en él todas las bases de datos.

➤ ***Para usar servidores de base de datos remotos con su servidor de alojamiento, deberá:***

1. Configurar un servidor de base de datos remoto:
 - a. Instalar MySQL, PostgreSQL o Microsoft SQL.
 - b. Configurar la cuenta del administrador de la base de datos.
 - c. Habilitar el acceso de red para el servidor de la base de datos.
2. Configurar Parallels Panel para que trabaje con su servidor remoto de base de datos.

En esta sección:

Configuración de hosting de bases de datos remotas	144
Administración de servidores de bases de datos	147

Configuración de hosting de bases de datos remotas

Una vez configurado el servidor de base de datos remoto, deberá registrar este servidor de base de datos en el Panel.

➤ **Para registrar un servidor de base de datos con el Panel:**

1. Acceda a Parallels Panel.
2. Vaya a **Herramientas y utilidades > Servidores de Base de Datos** y haga clic en **Añadir Servidor de Base de Datos**.
3. Indique las propiedades del servidor de base de datos:
 - Indique el motor de servidor en el menú **Tipo de servidor de base de datos**.
 - Indique el nombre de máquina o la dirección IP del servidor de base de datos.
 - Indique el número de puerto al que escucha el servidor de base de datos. Esta opción sólo está disponible para MySQL. Por defecto, los servidores MySQL escuchan al puerto 3306. Puede dejar la casilla **Número de puerto** en blanco si desea que su servidor de base de datos MySQL escuche al puerto predeterminado.

Nota: No introduzca el valor 8306 para el puerto del servidor MySQL, ya que este es usado por Parallels Panel para comunicarse con su base de datos interna.

 - Indique el tipo de base de datos que se está ejecutando en el servidor de base de datos.
 - Si desea que este servidor de base de datos sea el servidor por defecto para las bases de datos de los clientes de alojamiento, seleccione la casilla **Usar este servidor como defecto para MySQL** . Si ya dispone de un servidor de base de datos MS SQL, seleccione la casilla **Usar este servidor como defecto para MS SQL** .
 - Indique el nombre de usuario y la contraseña del administrador del servidor de la base de datos.
4. Haga clic **ACEPTAR**.

➤ **Configurar las preferencias de alojamiento de la base de datos afectará a todas las bases de datos creadas a través de Parallels Panel:**

1. Vaya a **Configuración > Preferencias de hosting de bases de datos** (en el grupo **Bases de datos**).

2. Para simplificar el mantenimiento de las bases de datos de los clientes, seleccione la casilla **Añadir el nombre de usuario del usuario y guión bajo al principio de los nombres de base de datos**. Todos los nombres de las bases de datos creadas recientemente tendrán un nombre como nombredeusuario_basededatos. Esto le permite localizar las bases de datos relacionadas con un usuario Parallels Panel determinado. Tenga en cuenta que incluso en el caso de que no seleccione esta casilla, cuando se cree una base de datos nueva, Parallels Panel añadirá un nombre de usuario al nombre de la base de datos y usted podrá editarlo o eliminarlo.
3. También puede configurar Parallels Panel para que añada los nombres de usuario a los nombres de usuario de la base de datos, simplificando así el mantenimiento de las bases de datos de los clientes. Para ello, seleccione la casilla **Añadir el nombre de usuario del usuario y guión bajo al principio de los nombres de usuario de base de datos**. Todos los nombres de los usuarios nuevos de la base de datos creados recientemente tendrán un nombre como nombredeusuario_basededatos. Esto le permitirá localizar usuarios de la base de datos relacionados con un usuario Parallels Panel determinado.
4. Indique si permite la creación de bases de datos en el servidor Parallels Panel. Algunas aplicaciones no soportan bases de datos remotas y sólo puede trabajar con bases de datos alojadas en el mismo servidor. Le recomendamos dejar la opción por defecto **Permitir alojamiento local de bases de datos para estas aplicaciones Web** seleccionada, de lo contrario no podrá usar estas aplicaciones.
5. Haga clic **ACEPTAR**.

Si desea copiar las bases de datos alojadas en un Servidor de Base de Datos MS SQL remoto ya configurado anteriormente, deberá configurar los ajustes de copia de seguridad para dicho Servidor de Base de Datos MS SQL.

➤ ***Para configurar las opciones de copia de seguridad para un servidor de base de datos MS SQL remoto:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Servidores de Base de Datos** y haga clic en el nombre del Servidor de Base de datos MS SQL correspondiente.
2. Indique el directorio temporal para el servidor de base de datos remoto MS SQL en el campo **Directorio de red temporal**.

Este directorio puede encontrarse en cualquier parte de su red y es imprescindible para la realización de copias de seguridad y restauraciones de bases de datos MS SQL. Este directorio debe ser accesible sobre redes tanto por el servidor Parallels Panel como por el servidor MS SQL: tanto el Panel como el usuario que esté ejecutando el Servidor remoto de Base de datos MS SQL debe tener acceso de lectura/escritura en este directorio.

3. Indique el nombre de usuario y la contraseña para acceder al directorio de red temporal.

4. Haga clic **ACEPTAR**.

Administración de servidores de bases de datos

➤ ***Si desea administrar un servidor de base de datos:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Servidores de Base de Datos**.
2. Haga clic en el icono  correspondiente al servidor de base de datos que desea. En una ventana aparte se abrirá un interfaz web de una herramienta de gestión de la base de datos.

➤ ***Si desea cambiar la contraseña del administrador del servidor de la base de datos:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Servidores de Base de Datos**.
2. Haga clic en el nombre del servidor de la base de datos..
3. Haga clic en **Cambiar Contraseña**.
4. Introduzca la nueva contraseña y haga clic en **Aceptar**.

➤ ***Para eliminar un servidor de base de datos del Panel:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Servidores de Base de Datos**.
2. Seleccione la casilla situada a la derecha del nombre del servidor de la base de datos.
3. Haga clic en **Eliminar**.
4. Confirme la operación y haga clic en **ACEPTAR**.

➤ ***Si desea eliminar del registro un servidor de base de datos que tiene bases de datos o está asignado como predeterminado para bases de datos de clientes de hosting del Panel:***

1. Elimine las bases de datos del servidor:
 - a. Vaya a **Herramientas y utilidades > Servidores de Base de Datos**.
 - b. Haga clic en el nombre del servidor de base de datos que desea eliminar del Panel.
 - c. Si desea seleccionar todas las bases de datos, seleccione la casilla situada en la esquina superior izquierda de la lista.
 - d. Haga clic en **Eliminar**.
 - e. Confirme la eliminación y haga clic en **ACEPTAR**.
2. Haga que sea otro el servidor por defecto de la base de datos:
 - a. Haga clic en el acceso directo **Servidores de Base de Datos** situado en la barra de ruta de la parte superior de la pantalla.

- b. Haga clic en el nombre del servidor de la base de datos que desea establecer como defecto. Debe ser del mismo tipo de base de datos (MySQL o MS SQL) que la que está a punto de eliminar.
 - c. Haga clic en Preferencias y Seleccione la casilla **Usar este servidor por defecto para MySQL** . Si ya dispone de un servidor de base de datos MS SQL, seleccione la casilla **Usar este servidor como predeterminado para MS SQL** .
 - d. Haga clic **ACEPTAR**.
3. Vuelva a la lista de servidores de la base de datos (**Herramientas y utilidades > Servidores de Base de Datos**).
 4. Seleccione la casilla correspondiente al servidor de base de datos que desea eliminar.
 5. Haga clic en **Eliminar**.
 6. Confirme la operación y haga clic en **ACEPTAR**.

Importante: Con este procedimiento no puede eliminar bases de datos de aplicaciones Web. Si desea eliminarlos, debe desinstalar las aplicaciones web de los sitios que los usan.

Si desea más información sobre la gestión de bases de datos, consulte la Guía del usuario del panel de control, la sección Despliegue de base de datos.

Configuración de la conexión a sistemas de gestión de base de datos externos (Hosting Windows)

Si desea que sus usuarios accedan a los datos desde un sistema externo de gestión de base de datos, debe usar los controladores de Open Database Connectivity (ODBC). Por ejemplo, puede instalar un controlador de Microsoft Access ODBC, creando una conexión a la base de datos externa Microsoft Access y permitir que las aplicaciones web usen esta base de datos para almacenar sus datos.

En esta sección:

Creación de conexiones nuevas a bases de datos externas (Hosting Windows)	149
Edición de los parámetros de conexiones ODBC existentes (Hosting Windows)	149
Eliminación de conexiones a bases de datos externas (Hosting Windows)	150

Creación de conexiones nuevas a bases de datos externas (Hosting Windows)

Para permitir que las aplicaciones web de sus clientes usen bases de datos externas para almacenar datos, debe crear conexiones a dichas bases de datos instalando los controladores ODBC requeridos.

➤ ***Para instalar un nuevo controlador ODBC, creando una conexión a una base de datos externa:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Fuentes de Datos ODBC**.
2. Haga clic en **Añadir DSN ODBC Nuevo**.
3. Indique el nombre y la descripción de la conexión ODBC en los campos pertinentes.
4. Seleccione el controlador requerido en el campo **Controlador**.
5. Haga clic **ACEPTAR**.
6. Seleccione las opciones deseadas en la pantalla de configuración del controlador. Generalmente debería indicar la ruta a la base de datos, las credenciales del usuario y otras opciones de conexión, siempre en función del controlador seleccionado.
7. Haga clic en **Comprobar** para verificar que la conexión funcionará correctamente con las opciones seleccionadas. Haga clic en **Finalizar** para completar la creación.

Edición de los parámetros de conexiones ODBC existentes (Hosting Windows)

➤ ***Si desea cambiar la configuración de una conexión ODBC existente:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Fuentes de Datos ODBC**.
2. Haga clic en el nombre de la conexión deseada en la lista.
3. Cambie las opciones como desee.
4. Haga clic en **Comprobar** para verificar que la conexión funcionará correctamente con las opciones nuevas. Haga clic en **Finalizar** para guardar los cambios.

Eliminación de conexiones a bases de datos externas (Hosting Windows)

➤ *Para eliminar una conexión ODBC redundante:*

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Fuentes de Datos ODBC**.
2. Seleccione la casilla correspondiente a la conexión que desea eliminar.
3. Haga clic en **Eliminar**, confirme la eliminación y haga clic en **ACEPTAR**.

Habilitación de soporte para Adobe ColdFusion (Hosting Linux)

Si desea soportar scripts de ColdFusion en el servidor, deberá obtener un paquete de distribución de Adobe e instalarlo en el servidor. Parallels Panel soporta las versiones 6, 7 y 8 de Adobe ColdFusion.

➤ *Una vez instalado Adobe ColdFusion en su servidor, haga lo siguiente:*

1. Acceda a Parallels Panel como administrador.
2. Vaya a **Herramientas y utilidades > Actualizaciones**.
3. Haga clic en el enlace correspondiente a la versión de lanzamiento adecuada.
4. Seleccione la casilla correspondiente al elemento **Soporte de ColdFusion para Parallels Panel** y entonces haga clic en **Instalar**. Confirme la instalación cuando así se le pida.
5. Una vez instalados los componentes seleccionados, vaya a **Configuración > Configuración de ColdFusion** (en el grupo **Aplicaciones**).
6. Indique la ruta al directorio de instalación de ColdFusion y haga clic en **ACEPTAR**.

Activación de la integración con Servicios Google para sitios web

Parallels Panel proporciona a las empresas de hosting los medios necesarios para simplificar la integración con los Servicios Google para sitios web.

La participación en el programa de Servicios Google para sitios web ofrece los siguientes beneficios a los proveedores de hosting y a sus clientes:

- Los proveedores pueden recibir comisiones por referencia cuando sus clientes se adhieran al programa Google AdSense o se suscriban a los servicios de pago de Google Site Search.
- Los propietarios de sitios pueden usar las herramientas de Google para mejorar la visibilidad del sitio, añadir funciones de búsqueda de mayor calidad y widgets para la mejora de la fidelización de su cartera de clientes, además de monetizar el tráfico de los sitios web a través de publicidad.

Si desea más información acerca del programa, visite <http://www.google.com/webmasters/provider/overview.html> y <http://www.google.com/webmasters/provider/faq.html>.

➤ ***Para integrar servidores gestionados por Parallels Panel con Servicios Google para sitios web:***

1. Visite http://services.google.com/feedback/webmaster_provider_signup y regístrese para obtener una cuenta Google Apps (Premier Edition), una cuenta Google AdSense y una cuenta Google Affiliate Network.

En el caso de cada uno de los servidores de hosting gestionado por Parallels Panel, deberá crear otra cuenta Google Apps que esté conectada a las cuentas Google AdSense y Google Affiliate Network.

Una vez la aplicación haya sido procesada por Google y se haya aprobado la participación de su empresa en el programa, recibirá las credenciales de acceso por correo electrónico.

2. Genere una llave privada RSA y un certificado autofirmado digital usando la utilidad gratuita OpenSSL. Esta se incluye en su distribución Linux o puede descargarse en <http://www.openssl.org/related/binaries.html> e instalarse en equipos basados en Windows.

- a. Emita el comando `openssl genrsa -out rsaprivatekey.pem 1024`.

Este comando genera una llave privada de 1024 bits y la almacena en el archivo `rsaprivatekey.pem`. La llave privada resultante debería mantenerse en secreto.

- b. Emita el comando `openssl req -new -x509 -key rsaprivatekey.pem -out rsacert.pem`.

Una vez haya respondido a una serie de preguntas, se creará el certificado y se guardará como `rsacert.pem`. Este es el archivo que necesitará para cargar a Google Apps vía el panel de control de Google Apps cuando configure SSO.

3. Inicie sesión a su Panel de control Google Apps como administrador en <http://www.google.com/a/<your-google-apps-domain>>.
4. Seleccione **Herramientas avanzadas** y a continuación **Configurar Single Sign-On (SSO)**.
5. Haga lo siguiente:
 - a. Seleccione la casilla **Habilitar Single Sign-On**.
 - b. En el campo **URL de la página de inicio de sesión**, especifique la URL <https://<servidor-de-su-panel>:8443/plesk/gapps-identity-provider/>.
 - c. En el campo **URL de la página de cierre de sesión**, especifique la URL <https://<servidor-de-su-panel>:8443/>.
 - d. En el campo **Cambiar URL de contraseña**, especifique la URL <https://<servidor-de-su-panel>:8443/>.
 - e. En el campo **Certificado de verificación**, cargue su certificado.
 - f. Haga clic en **Guardar Cambios**.
6. Acceda a su Parallels Panel como administrador.
7. Haga clic en el vínculo **Configuración** en el panel de navegación a continuación haga clic en **Configuración de servicios Google para sitios web**.
8. Especifique los siguientes parámetros de configuración:
 - **Nombre de dominio Google Apps**.
 - **Nombre de usuario del administrador de dominio de Google Apps**.
 - **Contraseña del administrador de dominio de Google Apps**.
 - **ID de Google Affiliate Network**.
 - **Archivo de llave privada**. Si creó un archivo de llave privada en otro equipo que no sea el de su servidor de hosting, use este campo para cargar el archivo de llave al servidor.
 - **Email de cuenta de desarrollador de API de Google AdSense**.
 - **Contraseña de cuenta de desarrollador de API de Google AdSense**.
9. Haga clic **ACEPTAR**.

Ahora Parallels Panel está conectado a su cuenta de dominio Google Apps y usted puede crear cuentas de usuario en el Panel y asociarlas con cuentas de usuario Google Apps. Estas operaciones se describen en la siguiente sección.

Si desea más información acerca del uso de los Servicios Google para sus propios sitios web, consulte la sección **Uso de servicios Google para sitios web** de la guía del usuario del panel de control.

En esta sección:

Concesión de acceso a los Servicios Google para sitios web a los usuarios del Panel..... 154

Concesión de acceso a los Servicios Google para sitios web a los usuarios del Panel

Una vez haya creado una cuenta de usuario nueva en Parallels Panel, deberá asociar dicha cuenta con una cuenta de usuario Google Apps.

➤ **Para crear una cuenta de usuario Google Apps y asociarla con una cuenta de usuario en Parallels Panel:**

- Para la cuenta de administrador de Parallels Panel, ejecute la utilidad de línea de comandos `admin` con la opción `--create-gapps-account`.

La ruta a la utilidad es `/usr/local/psa/bin/admin` en sistemas Linux y `C:\Program Files\Parallels\Plesk\bin\admin.exe` en sistemas Windows.

- Para una cuenta de revendedor de Parallels Panel, ejecute la utilidad de línea de comandos `reseller` con la opción `--create-gapps-account <reseller's-username-in-the-panel>`.

La ruta a la utilidad es `/usr/local/psa/bin/reseller` en sistemas Linux y `C:\Program Files\Parallels\Plesk\bin\reseller.exe` en sistemas Windows.

- Para una cuenta de cliente de Parallels Panel, ejecute la utilidad de línea de comandos `reseller` con la opción `--create-gapps-account <customer's-username-in-the-panel>`.

La ruta a la utilidad es `/usr/local/psa/bin/client` en sistemas Linux y `C:\Program Files\Parallels\Plesk\bin\client.exe` en sistemas Windows.

Ahora la cuenta de usuario en el Panel está asociada a la cuenta de usuario Google Apps que acabamos de crear y en el Panel de Control del usuario aparecen los siguientes elementos:

- Los vínculos a **Servicios Google para sitios web** en la página **Principal** y en la pestaña **Sitios web y dominios**.
- La página de Servicios Google para sitios web accesible a través de los vínculos mencionados anteriormente.

Esta página permite a los usuarios añadir a los sitios web motores de búsqueda personalizados, crear una cuenta Google AdSense nueva y proporciona vínculos a herramientas para webmasters y recursos sumamente útiles en el sitio web de Google. Cuando los usuarios de Parallels Panel hacen clic en estos vínculos, se les redirecciona a sus cuentas Google, donde inician sesión de forma totalmente automática.

➤ **Para asociar una cuenta de usuario en Parallels Panel con una cuenta de usuario Google Apps ya existente:**

- Para la cuenta de administrador de Parallels Panel, ejecute la utilidad de línea de comandos `admin` con las opciones `--link-gapps-account -gapps-login <google-apps-account-username> -gapps-passwd <google-apps-account-password>`.

La ruta a la utilidad es `/usr/local/psa/bin/admin` en sistemas Linux y `C:\Program Files\Parallels\Plesk\bin\admin.exe` en sistemas Windows.
- Para la cuenta de un revendedor de Parallels Panel, ejecute la utilidad de línea de comandos `reseller` con las opciones `--link-gapps-account <reseller's-username-in-the-panel> -gapps-login <google-apps-account-username> -gapps-passwd <google-apps-account-password>`.

La ruta a la utilidad es `/usr/local/psa/bin/reseller` en sistemas Linux y `C:\Program Files\Parallels\Plesk\bin\reseller.exe` en sistemas Windows.
- Para una cuenta de cliente de Parallels Panel, ejecute la utilidad de línea de comandos `client` con las opciones `--link-gapps-account <customer's-username-in-the-panel> -gapps-login <google-apps-account's-username> -gapps-passwd <google-apps-account's-password>`.

La ruta a la utilidad es `/usr/local/psa/bin/client` en sistemas Linux y `C:\Program Files\Parallels\Plesk\bin\client.exe` en sistemas Windows.

Si necesita eliminar una cuenta de usuario del Panel, en primer lugar deberá eliminar la cuenta Google Apps asociada con este usuario y eliminar la cuenta de usuario del Panel.

➤ **Para eliminar una cuenta Google Apps asociada con un usuario:**

- Para la cuenta de administrador de Parallels Panel, ejecute la utilidad de línea de comandos `admin` con la opción `--remove-gapps-account`.

La ruta a la utilidad es `/usr/local/psa/bin/admin` en sistemas Linux y `C:\Program Files\Parallels\Plesk\bin\admin.exe` en sistemas Windows.
- Para una cuenta de revendedor de Parallels Panel, ejecute la utilidad de línea de comandos `reseller` con la opción `--remove-gapps-account <reseller's-username-in-the-panel>`.

La ruta a la utilidad es `/usr/local/psa/bin/reseller` en sistemas Linux y `C:\Program Files\Parallels\Plesk\bin\reseller.exe` en sistemas Windows.
- Para una cuenta de cliente de Parallels Panel, ejecute la utilidad de línea de comandos `reseller` con la opción `--remove-gapps-account <customer's-username-in-the-panel>`.

La ruta a la utilidad es `/usr/local/psa/bin/client` en sistemas Linux y `C:\Program Files\Parallels\Plesk\bin\client.exe` en sistemas Windows.

Habilitación de la integración con servicios UNITY Mobile para sitios móviles

Parallels Panel ofrece integración con el servicio online UNITY Mobile, que permite a los propietarios de un sitio web crear y administrar copias de sus sitios optimizadas para su visualización en dispositivos móviles.

UNITY Mobile aloja las copias optimizadas del sitio en sus servidores. Todas las cuotas de suscripción y cargos para los servicios UNITY Mobile son cubiertos por una llave de licencia adicional para Parallels Panel, que usted puede adquirir en la Tienda Online de Parallels.

Cómo funciona:

1. Un usuario crea un sitio web con el nombre de dominio `example.com` y hace clic en el vínculo **Crear sitio móvil** en el Panel de Control.
2. Se pide al usuario que especifique un nombre de dominio para acceder a la copia del sitio móvil. El usuario especifica `mobile.example.com`.
3. El Panel se conecta a los servidores de hosting de UNITY Mobile y crea una cuenta con UNITY Mobile para el nombre de dominio `mobile.example.com`.
4. El navegador del usuario abre el sitio web de UNITY Mobile, donde el usuario inicia sesión automáticamente a su cuenta y se le pide que importe su sitio web desde el servidor gestionado por el Panel.
5. Una vez importado el sitio y optimizado para la visualización en dispositivos móviles, puede accederse a este a través de la dirección `mobile.example.com`. El servidor DNS del Panel mantiene un registro CNAME que apunta al sitio en un servidor de UNITY Mobile.

Ahora el usuario puede realizar las siguientes operaciones en el sitio móvil usando los vínculos presentes en el Panel de Control:

- Abrir el editor de sitios.
- Eliminar el sitio móvil.

➤ ***Si desea aprovisionar este servicio a sus clientes, haga lo siguiente:***

1. Compre una llave de licencia adicional en la tienda online de Parallels (<https://shop.marketplace.parallels.com>) e instálela en Parallels Panel.
 - a. Vaya al Panel de Administración del Servidor > **Herramientas y utilidades** > **Administración de licencias** > pestaña **Llaves de licencia adicionales**.
 - b. Haga clic en **Cargar llave**.
 - c. Localice el archivo y selecciónelo haciendo clic en **ACEPTAR**.

2. Cuando cree un plan de revendedor o un plan de hosting (en la página 53), vaya a la pestaña **Recursos** y en la casilla **Sitios móviles**, especifique el número de sitios que pueden crearse y alojarse con el servicio UNITY Mobile.

Si desea más información acerca de los servicios UNITY Mobile, visite su sitio web en <http://www.unitymobile.com>.

Si desea obtener instrucciones acerca de la administración de sitios móviles a través del Panel de Control, consulte la Guía del Usuario del Panel de Control, específicamente la sección Creación de sitios móviles.

Habilitación de soporte para aplicaciones Miva E-commerce (Hosting Linux)

Para permitir a sus clientes el uso de soluciones de Miva, deberá instalar el paquete Miva Empresa que acompaña a la distribución de Parallels Panel en el servidor (si no lo instaló durante la instalación de Parallels Panel) y entonces habilitar el soporte para aplicaciones Miva en los planes de hosting.

Las aplicaciones de tienda online Miva Fasttrack y Miva Merchant se incluyen en Parallels Panel como aplicaciones Web estándar, que usted o sus clientes pueden instalar a través del panel de control.

Para descubrir las soluciones Miva, consulte http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web_host_resources.htm

➤ **Para instalar el paquete Miva Empresa:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Actualizaciones**.
2. Haga clic en el vínculo correspondiente a su versión de Parallels Panel. Por ejemplo, **Parallels Panel 10.0**.
3. Localice el elemento **Soporte para Miva Empresa** y seleccione la casilla a la izquierda.
4. Haga clic en **Instalar Ahora** el entorno de servidor Miva Empresa ya está instalado.

Habilitación de soporte para aplicaciones Miva E-commerce (Hosting Windows)

Si desea permitir a sus clientes usar las soluciones ecommerce de Miva, debe instalar el paquete Miva Empresa en su servidor y activar el soporte para aplicaciones Miva en planes de hosting. Tenga en cuenta que los sus clientes deberán obtener una licencia por parte de Miva e indicar el número de serie durante la instalación de las aplicaciones Miva.

➤ ***Para instalar el soporte de las aplicaciones E-commerce de Miva en su servidor:***

1. Descargue e instale el paquete Miva Empresa desde el sitio web de Miva en su servidor. Aquí encontrará las indicaciones de instalación: http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web_host_resources.htm
2. Ejecute el reconfigurador de Parallels Panel y ejecute la tarea **Corregir permisos de disco**.

Una vez haya habilitado el soporte para Miva en los planes de hosting, los clientes pueden instalar y utilizar las aplicaciones Miva requeridas. Puede encontrar las indicaciones de instalación de las aplicaciones Miva en:

http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web_host_resources.htm

Si desea más información de las soluciones de Miva, vaya a <http://smallbusiness.miva.com/>

Realización de paquetes de aplicaciones

Si el acceso al catálogo de aplicaciones se proporciona con su licencia de Parallels Panel, dispondrá de acceso a múltiples aplicaciones prepaquetizadas, que usted puede instalar en sus sitios web e incluirlas en sus ofertas de planes de servicio. Las aplicaciones son paquetizadas por Parallels y sus partners en formato APS, lo que permite instalarlas de forma sumamente fácil en los sitios web con tan sólo unos clics en el ratón.

Las aplicaciones añaden un valor significativo a sus ofertas de servicio: Permiten a los usuarios mejorar sus sitios gracias a la adición de blogs, galerías de fotos, tiendas online y sistemas de gestión de contenido. Los usuarios incluso pueden basar sus sitios web totalmente en una única aplicación, como por ejemplo Wordpress.

Puede consultar una lista de aplicaciones prepaquetizadas en el catálogo de aplicaciones y ampliar la lista de aplicaciones disponibles añadiéndolas:

- Use el vínculo **Ir a la tienda online** en el Panel de Administración del Servidor para adquirir aplicaciones de partners de Parallels.
- Obtenga aplicaciones en formato APS de vendedores de terceros y cárguelas al servidor.

➤ ***Para examinar las aplicaciones disponibles del Catálogo de Aplicaciones:***

1. Una vez haya creado su sitio web usando un plan o una suscripción personalizada que conceda acceso al Catálogo de Aplicaciones, vaya al Panel de Administración del Servidor > **Suscripciones** y haga clic en el vínculo **Panel de Control** correspondiente a su nombre de dominio. En una ventana o pestaña nueva del navegador, se abrirá el Panel de Control.
2. En el Panel de Control, vaya a la pestaña **Aplicaciones** > **Todas las aplicaciones disponibles**.
3. Examine las aplicaciones por categorías o use la función de búsqueda para encontrar la aplicación requerida.

➤ ***Para ver y comprar aplicaciones disponibles en la tienda online de Parallels:***

1. Vaya al panel de administración del servidor > **Herramientas y utilidades** > **Application Vault** > pestaña **Aplicaciones instaladas** > **Ir a la tienda online**.
La tienda online se abrirá en una ventana o pestaña nueva del navegador.
2. Localice la aplicación que desea comprar y haga clic en el vínculo **Añadir al carro**.
3. Seleccione las opciones de licenciamiento, indique su información de contacto y de facturación y confirme la compra.
El código de activación del software y los vínculos para la descarga de la aplicación se le enviarán a su dirección de email.
4. Cuando reciba el mensaje de la tienda online, descargue el paquete de la aplicación a su equipo y guarde el código de activación como archivo de texto: Deberá indicar este código de activación durante o después de la instalación de la aplicación.
5. Para cargar el paquete al servidor, siga los pasos que se detallan a continuación.

➤ ***Para cargar aplicaciones al servidor y añadirlas a la lista de aplicaciones disponibles:***

1. Vaya al Panel de Administración del Servidor > **Herramientas y utilidades** > **Application Vault** > pestaña **Aplicaciones cargadas**.
2. Haga clic en **Cargar aplicación nueva**.
3. Haga clic en **Examinar** para especificar la ubicación del paquete.

4. Deje la casilla **Disponible para los clientes** seleccionada si desea que esta aplicación esté disponible para aquellos usuarios que pueden acceder al catálogo de aplicaciones.

Si en este momento no desea aprovisionar la aplicación para los usuarios pero desea disponer de esta aplicación en el servidor para poderla aprovisionar en un futuro o instalarla en sus sitios, deselectione esta casilla.

5. Haga clic en **Cargar**.

➤ ***Para seleccionar cuáles de las aplicaciones cargadas deberían estar disponibles para los usuarios:***

1. Vaya al Panel de Administración del Servidor > **Herramientas y utilidades > Application Vault > pestaña Aplicaciones cargadas**.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para añadir aplicaciones a la lista de aplicaciones disponibles que se muestra en el Panel de Control, seleccione las casillas correspondientes y haga clic en **Hacer disponible**.
 - Para eliminar aplicaciones de la lista que se muestra en el Panel de Control, seleccione las casillas correspondientes y haga clic en **Hacer no disponible**.

➤ ***Para aprovisionar aplicaciones a revendedores y clientes:***

Cuando cree un plan de revendedor o un plan de hosting (en la página 53), en la pestaña **Permisos**, seleccione la casilla **Acceso al catálogo de aplicaciones**. En el caso de un plan de hosting, también deberá ir a la pestaña **Parámetros de hosting**, seleccionar la casilla **Soporte para PHP** y deselectionar la casilla **PHP safe_mode on**. Si desea seleccionar manualmente las aplicaciones que deberían proporcionarse con un plan, en la pestaña **Aplicaciones**, seleccione la opción **Proporcionar sólo las aplicaciones que yo seleccione**.

➤ ***Para ver informes acerca de las aplicaciones instaladas:***

Vaya al Panel de Administración del Servidor > **Herramientas y utilidades > Application Vault > pestaña Aplicaciones instaladas**.

Si desea más información acerca de la instalación de aplicaciones en sitios web, consulte la Guía del usuario del Panel de Control, concretamente la sección **Instalación de aplicaciones**.

➤ ***Para actualizar aplicaciones instaladas:***

1. Vaya al Panel de Administración del Servidor > **Herramientas y utilidades > Application Vault > pestaña Aplicaciones instaladas**.
2. Haga clic en **Buscar Actualizaciones**. Si existe alguna actualización, aparecerá un enlace **Actualización disponible** al lado del nombre de la aplicación.

3. Haga clic en el enlace Actualización disponible y revise los cambios o prestaciones de la versión nueva.
4. Si desea realizar la actualización a la versión nueva, haga clic en **Actualizar ahora**.

Si usted desarrolla aplicaciones, las publica en el Catálogo de Aplicaciones y las instala en el servidor administrado por Parallels Panel, puede que sea necesario actualizar la caché de aplicaciones del servidor para así poder ver los cambios más recientes realizados en la aplicación.

Una vez instale una aplicación del Catálogo de Aplicaciones en el servidor, se descomprimirán los archivos de la aplicación y se guardarán para un posible futuro uso en un directorio temporal del servidor, la caché de aplicaciones del servidor. Si usted realiza alguna modificación en el código de la aplicación sin aumentar el número de versión de la aplicación y entonces carga la aplicación al Catálogo de Aplicaciones, antes de volver a instalar la aplicación en el servidor deberá ir al Panel de Administración del Servidor > **Herramientas y utilidades** > **Application Vault** > pestaña **Aplicaciones instaladas** y hacer clic en el vínculo **Borrar caché**.

Configuración de ASP.NET (Hosting Windows)

ASP.NET es un juego flexible de herramientas y tecnologías de desarrollo web que permite usar numerosas aplicaciones basadas en el marco ASP.NET. Parallels Panel soporta las versiones 1.1.x y 2.0.x del marco .NET y permite configurar la mayor parte de sus ajustes. La mayoría de los ajustes de configuración de ASP.NET, que generalmente deben ser personalizadas para que las aplicaciones ASP.NET funcionen correctamente, pueden editarse a través de Parallels Panel.

➤ **Para configurar los ajustes ASP.NET a nivel de servidor:**

1. Vaya a **Configuración > Configuración ASP.NET** (en el grupo **Aplicaciones**). Los ajustes de ASP.NET 1.1.x y ASP.NET 2.0.x están situados bajo las correspondientes pestañas.
2. Configure las cadenas de texto que determinan los datos de conexión a la base de datos para la aplicaciones ASP.NET que usan bases de datos. Esta opción sólo está disponible para ASP.NET 2.0.x.

Cuando abra la página de configuración de ASP.NET por primera vez, se le mostrarán los parámetros de conexión de muestra con construcciones comunes. Puede eliminarlos e indicar sus propias cadenas.

- Si desea añadir una cadena, introduzca los datos en los campos **Nombre** y **Parámetros de Conexión** y haga clic en  situado al lado de estos.
 - Si desea eliminar una cadena, haga clic en  situado al lado de esta.
3. En el campo **Ajustes de Error Personalizados**, configure los mensajes de error que devolverán las aplicaciones ASP.NET:

- Para establecer el modo de mensajes de error personalizados, seleccione la opción adecuada en el menú **Personalizar modo de error**:
 - **Activo** - los mensajes de error personalizados están activados.
 - **Inactivo** - los mensajes de error personalizados están desactivados y se muestran errores detallados.
 - **SóloRemoto** - los mensajes de error personalizados sólo se muestran a los clientes remotos y los errores ASP.NET se muestran al host local.
- Para añadir un mensaje de error personalizado (que se aplicará a no ser que se haya seleccionado el modo **Inactivo**), introduzca los valores en los campos **Código de Estado** y **URL de Redireccionamiento** y haga clic en .
 - **Código de Estado** define el código de estado HTTP resultando en el redireccionamiento a la página de error.
 - **URL del Redireccionamiento** define la dirección Web de la página de error que muestra al cliente la información acerca del error.

Debido a posibles conflictos, no puede añadir ningún mensaje de error personalizado con un código de error ya existente, pero sí puede redefinir la URL del código existente.

- Si desea eliminar un mensaje de error personalizado de la lista, haga clic en  situado al lado de este.

4. Configure los ajustes de compilación en el campo **Compilación y Depuración**:

- Para determinar el lenguaje de programación que se usará de forma predeterminada en archivos de compilación dinámicos, seleccione una entrada de la lista **Lenguaje predeterminado de la página**.
- Para activar la compilación de binarios al detalle, deje la casilla **Activar depuración** deseleccionada.
- Para activar la compilación de binarios de depuración, seleccione la casilla **Activar depuración**. En este caso, los fragmentos de código fuente que contengan errores se mostrarán en un mensaje de página de diagnóstico.

Nota: Cuando ejecute aplicaciones en modo de depuración, se producirá una sobrecarga de rendimiento y/o memoria. Le recomendamos usar el modo de depuración cuando analice una aplicación. Asimismo, también le recomendamos desactivarlo antes de desplegar la aplicación en un escenario de producción.

5. Configure los ajustes de codificación para aplicaciones ASP.NET en la sección **Ajustes de Globalización**:

- Para establecer una codificación adoptada para todas las peticiones entrantes, introduzca un valor de codificación en el campo **Codificación para peticiones** (por defecto es utf-8).
- Para establecer una codificación adoptada para todas las respuestas, introduzca un valor de codificación en el campo **Codificación para respuestas** (por defecto es utf-8).
- Para establecer una codificación a usar de forma predeterminada para transferir archivos `.aspx`, `.asmx` y `.asax`, introduzca un valor de codificación en el campo **Codificación de Archivos** (por defecto es Windows-1252).

- Para establecer una cultura a usar de forma predeterminada para procesar peticiones web entrantes, seleccione los elementos deseados en la lista **Cultura**.
 - Para establecer una cultura a usar de forma predeterminada cuando se procesen búsquedas de recursos dependientes de traducción, seleccione los elementos deseados de la lista **Cultura UI**.
6. En el campo **Seguridad de Acceso por Código**, establezca un nivel de seguridad de acceso con código para las aplicaciones ASP.NET.
- El nivel de seguridad CAS es una zona de seguridad a la que se le asigna la ejecución de aplicaciones y que define a qué recursos de servidor tienen acceso las distintas aplicaciones.

Importante: Cuando a un ensamblado se le asigna un nivel demasiado bajo, este no funciona correctamente. Si desea más información acerca de los niveles de permisos, vaya a http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c09618429_010.

7. Defina los parámetros de sesión de cliente en el campo **Ajustes de Sesión**:
- Para establecer el modo de autenticación predeterminado para las aplicaciones, seleccione el elemento apropiado de la lista **Modo de autenticación**. Si está usando cualquier tipo de autenticación IIS, seleccione el modo de autenticación **Windows**.
 - Para establecer el tiempo que una sesión puede estar inactiva antes de cerrarla, indique el número de minutos en el campo **Tiempo de inactividad de la sesión**.
8. Haga clic en **ACEPTAR** para aplicar todos los cambios.

Nota: Parallels Panel soporta configuraciones separadas para distintas versiones del marco .NET (1.1.x y 2.0.x).

Configuración del inventario de aplicaciones IIS (Hosting Windows)

El inventario (o grupo) de aplicaciones IIS sirve sitios web y aplicaciones web alojadas en su servidor. Un inventario dedicado de aplicaciones IIS permite a sus clientes disfrutar de aislamiento entre sitios web. Cada inventario de aplicaciones dedicado se ejecuta de forma independiente, por lo que los errores en un inventario de aplicación perteneciente a un usuario no afectarán a las aplicaciones ejecutándose en otros grupos de aplicaciones dedicados a otros usuarios.

De forma predeterminada, Parallels Panel ofrece un inventario de aplicaciones para todos los usuarios. Aún así, los usuarios pueden utilizar inventarios de aplicaciones dedicados si esta opción es proporcionada por el paquete de hosting.

El inventario de aplicación IIS puede trabajar en los siguientes dos modos:

- Inventario compartido - de forma predeterminada, se utiliza un inventario para todos los usuarios y sitios web.
- Inventario dedicado - se proporciona un inventario para cada cliente. También pueden asignarse inventarios por paquete dentro del inventario del cliente, que aislarán los sitios web en ejecución alojados bajo un determinado paquete de los sitios web de los demás clientes.

➤ ***Para cambiar el modo de ejecución del inventario de aplicación IIS:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades** > **Inventario de Aplicación IIS**.
2. Seleccione la pestaña **Ajustes Globales**.
3. Seleccione el modo deseado y haga clic en **Aceptar**.

➤ ***Para limitar la cantidad de recursos de CPU que un inventario de aplicación IIS puede usar:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades** > **Inventario de Aplicación IIS**.
2. Seleccione la casilla **Activar Monitorización de la CPU** e indique un número (en porcentaje) en el campo **Uso máximo de la CPU (%)**.
3. Haga clic **ACEPTAR**.

➤ ***Para detener todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el inventario de aplicación del servidor:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades** > **Inventario de Aplicación IIS**.
2. Haga clic en **Detener**.

➤ ***Para iniciar todas las aplicaciones de un inventario de aplicación:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades** > **Inventario de Aplicación IIS**.
2. Haga clic en **Iniciar**.

➤ ***Para reiniciar todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el inventario de aplicación:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades** > **Inventario de Aplicación IIS**.
2. Haga clic en **Reciclar**. Esto puede resultar útil en el caso que se sepa que algunas aplicaciones tienen pérdida de memoria o no sean estables después de un periodo largo de ejecución.

Configuración de estadísticas

Una vez realizada la instalación, la utilidad de estadísticas de Parallels Panel se configura para:

- Calcular el tráfico entrante y saliente.
- Contabilizar el espacio de disco ocupado por contenido web, archivos de registro, bases de datos, buzones de correo, aplicaciones web, archivos de listas de correo y archivos de copias de seguridad.
- Mantenga únicamente las estadísticas web y de tráfico recopiladas por los programas Webalizer o AWstats de los últimos tres meses.

➤ **Para revisar o ajustar dichos ajustes:**

1. Vaya a **Configuración > Configuración de estadísticas del servidor** (en el grupo **General**).
2. En el grupo **Preferencias de sistema** indique el plazo durante el cual deben guardarse las estadísticas de uso de ancho de banda de sus clientes.
3. Indique los elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de calcular el uso de ancho de banda y espacio de disco.
4. Haga clic en **ACEPTAR**.

Nota: Además de los ajustes relacionados con las estadísticas, esta pantalla ofrece los medios para renombrar el nombre de host de su servidor así como la opción para permitir o no permitir a los usuarios crear nuevos subdominios y alias de dominio en las zonas DNS pertenecientes a otros usuarios (la casilla **No permitir a los usuarios crear subzonas DNS en zonas súper DNS de otros usuarios**). Le recomendamos seleccionar esta casilla, ya que sino los usuarios podrán crear subdominios en dominios propiedad de otros usuarios y configurar cuentas correo y sitios web que podrían ser usadas para realizar spam o phishing o robo de identidad.

Si desea más indicaciones acerca de cómo ver estadísticas, consulte el capítulo **Viendo Estadísticas** (en la página 182).

Configuración del sistema de notificaciones por email

Cuando se produzca un sobreuso de espacio de disco o de ancho de banda, el Panel le enviará a usted y a sus clientes una notificación por email. Además del sobre uso de recursos, el panel de control puede notificar a los usuarios cuando:

- Se creen cuentas de usuario nuevas.
- Se añadan dominios nuevos.

- Caduquen cuentas de alojamiento (la fecha de expiración se define de forma independiente para cuentas de usuario y sitios web).

➤ **Para ver o modificar los ajustes del sistema de notificaciones:**

1. Vaya a **Configuración > Notificaciones** (en el grupo **Registros y Notificaciones**).
2. Indique el tipo de usuarios del panel de control o usuarios de externos de correo que deben recibir avisos sobre eventos, seleccionando las casillas de la tabla **Notificaciones**.
3. Si desea ver o editar el texto de aviso por defecto, haga clic en el icono respectivo  en la columna **Texto**.
En los avisos puede usar etiquetas que se sustituirán por los datos actuales (vea la tabla que aparece a continuación).
4. Especifique cuando deben enviarse los avisos de expiración de sitio web y cuenta de usuario. Por defecto, estos avisos se envían con 10 días de antelación. Haga clic **ACEPTAR**.

Tabla. Etiquetas usadas en los mensajes de notificación

Tipo de Evento	Etiquetas que pueden usarse para avisos	Información denotada por las etiquetas
Creación de una cuenta de cliente o revendedor	<reseller_contact_name> <user_contact_name>	nombre y apellidos del usuario
	<reseller_login> <user_login>	nombre de usuario para autorizaciones en el Panel
	<password>	contraseña de usuario para la autorización en el Panel
	<reseller_company_name> <user_company_name>	Nombre de la empresa
	<reseller_cr_date> <user_cr_date>	fecha de creación de la cuenta de usuario
	<reseller_phone> <user_phone>	Número de teléfono
	<reseller_fax> <user_fax>	Nº de fax

	<reseller_country> <user_country>	País
	<reseller_state_province> <user_state_province>	estado o provincia
	<reseller_city> <user_city>	Ciudad
	<reseller_postal_ZIP_code> <user_postal_ZIP_code>	código postal
	<reseller_address> <user_address>	Dirección
	<reseller_id> <user_id>	identificador único asignado por el sistema
	<hostname>	nombre de máquina para acceder al Panel
Adición de un sitio web nuevo al servidor	<domain_name>	Nombre del dominio
	<reseller_login> <user_login>	nombre de usuario para autorizaciones en el Panel
	<reseller_contact_name> <user_contact_name>	nombre y apellidos del usuario
	<dom_id>	identificador único asignado por el sistema
	<ip>	dirección IP donde está alojado el sitio web
Avisos de expiración de suscripción	<domain_name>	Nombre de la suscripción
	<reseller_login> <user_login>	nombre de usuario para autorizaciones en el Panel
	<reseller_contact_name> <user_contact_name>	nombre y apellidos del usuario

	<dom_id>	identificador único asignado por el sistema
	<domain_expiration_date>	fecha de expiración de una suscripción
Avisos de sobreuso de recursos	<domain_name>	Nombre de la suscripción
	<reseller_login> <user_login>	nombre de usuario para autorizaciones en el Panel
	<reseller_contact_name> <user_contact_name>	nombre y apellidos del usuario
	<disk_usage>	información sobre el uso de espacio de disco
	<disk_space_limit>	información sobre la cantidad de espacio de disco asignada a la cuenta
	<resource_table>	información sobre todos los límites de recurso excedidos o a punto de hacerlo
	<traffic>	información sobre el uso de ancho de banda
	<traffic_limit>	información sobre el ancho de banda asignado a la cuenta

Nota: Si ha actualizado Parallels Panel desde una versión anterior, todas las plantillas de aviso personalizadas usadas anteriormente seguirán siendo vigentes. Debido a los cambios en la jerarquía de cuentas de usuario y a la adición del esquema de sobre uso de recursos, ahora puede sobre usarse cualquier recurso. Así, para mostrar información sobre todos los recursos sobre usados en plantillas de aviso, le recomendamos usar una única variable `<resource_table>` en lugar de las variables `<disk_usage>`, `<disk_space_limit>`, `<traffic>` y `<traffic_limit>`.

Establecimiento de la fecha y la hora del sistema

Puede definir la fecha y la hora del servidor manualmente a través del interfaz y activar la sincronización con un servidor Network Time Protocol (NTP).

➤ **Para modificar las opciones de fecha y hora del sistema:**

1. Vaya a **Ajustes > Hora de Sistema** (en el grupo **General**).
2. Cambie los ajustes de fecha y hora y seleccione su franja horaria.

Para que estos cambios surjan efecto deberá reiniciar el servidor gestionado por Parallels Panel.

Nota para usuarios de Parallels Panel para Windows: Si no desea que Parallels Panel ajuste el reloj del servidor automáticamente, deseleccione la casilla **Ajustar de forma automática el reloj para guardar cambios hechos de día**.

3. Si desea sincronizar la hora de su servidor con el servidor que está ejecutando Network Time Protocol, seleccione la casilla **Sincronizar hora de sistema** e indique una dirección IP o un nombre de dominio válido. Si desea consultar la lista de servidores NTP disponibles, visite <http://ntp.isc.org/bin/view/Servers/WebSearch?search=open+access&scope=text>
4. Haga clic **ACEPTAR**.

Nota: Si activa la función **Sincronizar hora del sistema**, se sobrescribirá cualquier fecha y hora introducida manualmente en los campos **Fecha y Hora del Sistema**. Compruebe que el nombre del dominio o la dirección IP que ha introducido para la sincronización es un servidor NTP válido. De lo contrario, esta función no se ejecutará correctamente y su servidor seguirá teniendo los ajustes actuales.

Habilitación de registros "piped" para reducir el riesgo de interrupción de servicio web en el servidor web (Hosting Linux)

Si va a alojar más de 300 sitios web en su servidor, debe activar el soporte para registros piped en el servidor Apache Web. Para ello, haga lo siguiente:

1. Acceda al shell del servidor.

2. Emita el siguiente comando:

```
mysql -uadmin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow` -D psa -e "replace into misc (param,val) values ('apache_pipelog', 'true');"
```

3. Recree la configuración de Apache emitiendo el comando
`/usr/local/psa/admin/sbin/websrvnmng -a -v`

Esto le permitirá alojar unos 900 sitios web. Si necesita alojar más de 900 sitios web, deberá recopilar los paquetes de sistema de Apache y otros, tal y como se describe en la base de conocimiento online en <http://kb.parallels.com/en/260>.

Ampliación de las capacidades de Parallels Plesk Panel con módulos y complementos (Hosting Linux)

Usted puede ampliar la funcionalidad de su Panel sin tener que actualizarlo. Simplemente instale componentes funcionales adicionales, disponible como módulos añadidos y desarrollados por Parallels o terceros.

Los módulos pueden instalarse, eliminarse y configurarse fácilmente directamente desde el Panel.

Para obtener complementos desarrollados por partners de Parallels, visite nuestra tienda online en <http://www.parallels.com/store/plesk/partners/>.

Los vínculos a la tienda online también están disponibles desde las siguientes ubicaciones de su Panel de Administración del Servidor:

- **Herramientas y Utilidades > Productos de partners de Parallels.**
- **Módulos > Productos de partners de Parallels.**

➤ **Para instalar un módulo añadido:**

1. Vaya a **Módulos > Administrar módulos**.
2. Haga clic en **Añadir Módulo**.
3. Haga clic en **Examinar** para encontrar el archivo del paquete de módulo añadido deseado en su equipo local o en su red, selecciónelo y haga clic en **ACEPTAR**.

Antes de empezar a usar el módulo añadido, deberá configurarlo. Los pasos de configuración varían en función de cada módulo.

➤ **Para configurar un módulo añadido:**

1. Vaya a **Módulos > Administrar módulos**.
2. En la lista de módulos instalados, haga clic en el nombre del módulo mostrado en forma de vínculo.

Puede que algunos módulos requieran la instalación de una llave de licencia para poder usarlos. Puede examinar los términos de uso en el sitio web del desarrollador del módulo o a través del mismo Panel (**Módulos > Administrar módulos**): cada módulo instalado dispone de una entrada de lista acompañada de un icono, que muestra si se requiere una llave de licencia.

Hay tres tipos de icono que indican lo siguiente:

-  - el módulo no requiere disponer de una llave de licencia.

 - el módulo requiere una llave de licencia y la llave de licencia ya está instalada.

 - el módulo requiere una llave de licencia pero no se instala la llave.

Si un módulo es proporcionado por Parallels y este requiere una llave de licencia adicionales, puede obtenerla en Parallels tal y como se describe en la sección Instalación de llaves de licencia adicionales para complementos del Panel (en la página 80). En los demás casos, deberá obtener la información sobre la instalación de llaves de licencia para módulos a través del desarrollador del módulo.

➤ ***Para eliminar un módulo añadido:***

1. Vaya a **Módulos > Administrar módulos**.
2. Seleccione la casilla correspondiente al módulo que desea eliminar y haga clic en **Eliminar**.
3. Confirme la eliminación y haga clic en **ACEPTAR**.

Hosting de múltiples sitios SSL en una única dirección IP (Hosting Linux)

Parallels Panel para Linux soporta la extensión Server Name Indication (SNI) del protocolo Transport Layer Security, que permite usar certificados SSL auténticos para sitios alojados en direcciones IP compartidas.

SNI ayuda a usar recursos IPv4 de forma eficaz y proporciona los siguientes beneficios:

- Los proveedores pueden ejecutar el número que deseen de sitios SSL con certificados independientes en una única dirección IPv4.
- Los clientes de hosting pueden instalar certificados SSL independientes en cada uno de sus sitios. De esta forma, no es necesario contratar otra suscripción. Cada cliente puede instalar un certificado SSL, incluso en el caso de que en todo el servidor sólo exista una dirección IP compartida.

SNI se habilita cuando el Panel se instala en los siguientes sistemas operativos:

- OpenSuSE Linux 11.3 o posterior.
- Ubuntu Linux 10.4 o posterior.
- Debian Linux 6.0 o posterior.
- RedHat Linux 6.0 o posterior.
- CentOS 5.0 o posterior (sólo con Apache, PHP y OpenSSL proporcionado con el Panel).

El soporte para SSL con SNI en direcciones IP compartidas requiere que los navegadores de los usuarios también soporten SNI. La mayoría de navegadores web modernos, como IE 7, Firefox 2.0, Opera 8.0 y Chrome, lo soportan - a menos que estos se ejecuten en Windows XP. Si desea más información acerca de SNI y el software cliente que lo soporta, visite http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Name_Indication.

Tenga en cuenta que cuando no se soporte SNI, la asignación de un certificado SSL a un sitio alojado en una dirección IP compartida asociará dicho certificado con todos los demás sitios alojados en la misma dirección IP.

Si desea más instrucciones acerca de la asignación de certificados SSL a sitios web, consulte la **Guía del usuario del panel de control**, concretamente la sección **Protección de conexiones a sitios web con SSL**.

Protección de sitios con un único certificado SSL (Hosting Windows)

En instalaciones basadas en Windows, usted puede proteger el acceso a un sitio con SSL para propietarios de sitio sin que estos tengan que comprar su propio certificado SSL. De hecho, los sitios web que usan SSL compartido están usando el certificado de forma compartida con otro dominio. El dominio que comparte el certificado SSL con otros se denomina *dominio SSL maestro*.

Puede seleccionar cualquier sitio web de su propiedad, activar el soporte para SSL en la configuración de hosting web, instalar un certificado SSL válido en este sitio y hacer que actúe como dominio SSL maestro para todos los demás sitios web alojados en el servidor. O puede seleccionar un sitio web que pertenezca a uno de sus usuarios (cuenta de cliente o revendedor), activar el soporte para SSL en la configuración de hosting web, instalar un certificado SSL válido en dicho sitio y hacer que este actúe como dominio SSL maestro para todos los sitios web de este usuario.

Una vez asignado el dominio SSL Master, usted o sus clientes deberán añadir enlaces de SSL compartido para cada sitio web que requiera acceso seguro.

➤ ***Para configurar el dominio SSL maestro y activar SSL compartido en su servidor:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > SSL compartido** (en el grupo **Recursos**).
2. Seleccione la casilla **Activar SSL compartido** .
3. Seleccione el sitio web requerido en el menú **Nombre de dominio**. En la lista sólo se mostrarán los sitios web alojados en su servidor y que tengan SSL activado.
4. Haga clic en **ACEPTAR**.

Si desea más información acerca de la adición de vínculos SSL compartido para sitios web, consulte la **Guía del usuario del panel de control**, concretamente la sección **Uso de certificados SSL compartidos con otro sitio web**.

➤ ***Para deshabilitar SSL compartido en su servidor:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > SSL compartido** (en el grupo **Recursos**).
2. Deseleccione la casilla **Activar SSL compartido** .
3. Haga clic en **ACEPTAR**.

Restricción de uso de opciones de hosting potencialmente inseguras

Esta sección describe la forma de evitar que los usuarios active opciones de hosting potencialmente inseguras y ejecuten scripts vía cron (programador de tareas) shell.

En esta sección:

Opciones de scripting.....	176
Ejecución de scripts vía el programador de tareas cron (hosting Linux).	178

Opciones de scripting

Para aislar sitios en entornos de hosting compartido, puede aplicar una directiva de seguridad a nivel de servidor. La directiva implica la ejecución de scripts PHP a través de gestores FastCGI y prohíbe a los usuarios del Panel habilitar prestaciones y opciones de hosting potencialmente inseguras.

Puede establecer la directiva para prohibir a los usuarios del Panel realizar cambios en las siguientes opciones de hosting:

- Soporte para PHP
- Tipo de controlador PHP (Módulo Apache, ISAPI, FastCGI, CGI)
- Modo seguro PHP
- Soporte para Python
- Soporte para Perl
- Soporte para FastCGI
- Soporte para Miva
- Soporte para SSI
- Soporte para SSL
- Acceso a la consola del servidor a través de SSH o Escritorio Remoto
- Soporte para ASP
- Soporte para ASP.NET (sólo aplicable a servidores basados en Windows)
- Soporte para ColdFusion
- Permisos adicionales de escritura/modificación (sólo aplicable a servidores basados en Windows)
- Grupo de aplicaciones IIS dedicado (sólo aplicable a servidores basados en Windows)

➤ **Para establecer y aplicar la directiva:**

1. Modifique el archivo `site_isolation_settings.ini` presente en el directorio `/usr/local/psa/admin/conf/` en sistemas Linux y `%plesk_dir%\admin\conf\` en sistemas Windows, donde `%plesk_dir%` es una variable de entorno para el directorio de instalación de Parallels Panel en sistemas Windows.

El archivo contiene las siguientes entradas predefinidas:

```
;php = any
;php_handler_type = fastcgi
;python = off
;perl = off
;fastcgi = any
;miva = off
;ssi = any
;ssl = on
;shell = /usr/local/psa/bin/chrootsh
;asp = any
;php_safe_mode = on
```

```
;coldfusion = off
```

Habilitado significa que una opción debería estar activada, **deshabilitado** significa desactivado y **cualquiera** significa que una opción no está restringida.

Puede descomentar las líneas correspondientes eliminando los puntos y comas (;) y usar los valores predefinidos o usar parámetros personalizados para la directiva. Los parámetros de configuración de la directiva pueden tener los siguientes valores:

php = on | off | any

```
php_handler_type = (Unix: module | Windows: isapi) | fastcgi |
cgi | any
python = on | off | any
perl = on | off | any
fastcgi = on | off | any
miva = on | off | any
ssi = on | off | any
ssl = on | off | any
shell = (Unix: <string> Windows: on | off) | any
asp = on | off | any
asp_dot_net = on | off | any
php_safe_mode = on | off | any
coldfusion = on | off | any
write_modify = on | off | any
iis_app_pool = on | off | any
```

2. Para garantizar que los parámetros de configuración de su directiva se aplican a todas las cuentas y suscripciones de servicio de hosting nuevas, establezca los siguientes parámetros cuando cree planes de servicio:

- En las propiedades de los planes de revendedor, haga clic en la pestaña **Permisos**, deseccione la casilla **Establecimiento de opciones de script web de hosting potencialmente inseguras que invaliden la directiva del proveedor**.
- En las propiedades de los planes de hosting, haga clic en la pestaña **Permisos** y deseccione la casilla **Administración de configuración de hosting**. Si decide permitir a sus usuarios la administración de parámetros de hosting, deseccione la casilla **Establecimiento de opciones de script web de hosting potencialmente inseguras que invaliden la directiva del proveedor**. Como alternativa, puede aplicar la directiva e invalidar cualquier permiso permitido previamente para la administración de parámetros de configuración de hosting haciendo clic en la pestaña **Parámetros de hosting** y a continuación haciendo clic en el vínculo **aplicar configuración segura** predefinido.

Si se ha concedido el permiso **Administración de configuración de hosting** pero no se ha otorgado el permiso **Establecimiento de opciones de script web de hosting potencialmente inseguras que invaliden la directiva del proveedor**, los usuarios sólo podrán cambiar las opciones de hosting que no estén restringidas por la directiva de seguridad a nivel de servidor. Si se conceden ambos permisos, los usuarios podrán cambiar todas las opciones de hosting disponibles, sin importar la directiva de seguridad. Cuando un usuario del Panel, a quien se le ha permitido invalidar la directiva de seguridad, cambia a través del panel de control una opción restringida por la directiva, el Panel le advierte acerca de esto y solicita una confirmación para realizar la operación.

Si desea que un usuario en concreto pueda invalidar la directiva, vaya a **Suscripciones > nombre de la suscripción > Personalizar > pestaña Permisos** y seleccione la opción **Establecimiento de opciones de script web de hosting potencialmente inseguras que invaliden la directiva del proveedor**.

Si desea que todos los usuarios suscritos a un plan de servicio puedan invalidar la directiva, vaya a **Planes de servicio > nombre del plan > pestaña Permisos** o **Planes de servicio > Planes de revendedor > nombre del plan > pestaña Permisos** y seleccione la opción **Establecimiento de opciones de script web de hosting potencialmente inseguras que invaliden la directiva del proveedor**.

Ejecución de scripts vía el programador de tareas cron (hosting Linux).

En versiones anteriores de Plesk, los usuarios que tenían el permiso para programar tareas con cron pero que no podían acceder al shell del servidor, aún seguían pudiendo ejecutar scripts en el shell bajo el que se estaba ejecutando el cron. Esto les permitía acceder a los datos que podían usarse potencialmente para comprometer el servidor. A partir de Parallels Panel 10.1, la ejecución de tareas cron se limita automáticamente al entorno shell chrooted. Esta es la configuración predeterminada que se aplica en instalaciones limpias de Panel 10.1 y en aquellos casos en que los datos se migraron desde otras plataformas o versiones anteriores de Plesk. Si ha actualizado a Parallels Panel 10.1 desde una versión anterior (incluyendo la 10.0), el shell chrooted no se selecciona automáticamente para no interrumpir la ejecución de cualquier tarea programada que puedan estar ejecutando sus clientes.

Si confía en sus clientes tanto como para permitirles la ejecución de scripts en un entorno no-chrooted, puede seleccionar el shell requerido emitiendo el siguiente comando en la consola:

```
# /usr/local/psa/admin/bin/server_pref -u -crontab-secure-shell  
"/bin/sh"
```

Si desea revertir este parámetro de configuración y establecer de nuevo el shell predeterminado usado por el sistema, emita el siguiente comando en la consola:

```
# /usr/local/psa/admin/bin/server_pref -u -crontab-secure-shell ""
```

Creación de un centro de asistencia técnica

Para que sus clientes puedan enviar informes de problemas a través del Panel de Control, puede hacer lo siguiente:

1. Crear una suscripción para alojar el sitio web de su empresa.
2. Instalar la aplicación osTicket 1.6 o posterior en su sitio a través del Catálogo de Aplicaciones. De entre todas las soluciones gratuitas disponibles, osTicket se considera la mejor por su facilidad de uso y sus prestaciones. Si desea más información acerca de osTicket, visite su sitio web en <http://osticket.com>.

➤ ***Para crear una suscripción para alojar su propio sitio web:***

1. En el Panel de Administración del Servidor, haga clic en el vínculo **Suscripciones** en el panel de navegación, debajo del grupo **Servicios de hosting**.
2. Haga clic en **Añadir suscripción nueva**.
3. Introduzca el nombre de dominio del sitio de su empresa, por ejemplo `provider-example.com`.
4. Seleccione una dirección IP.
5. Introduzca el nombre de usuario y contraseña que utilizará para conectarse al espacio web a través de FTP y administrar archivos.
6. En el menú **Plan de servicio**, seleccione **Ilimitado** para que su sitio pueda consumir cantidades ilimitadas de recursos.
7. Haga clic **ACEPTAR**.

La próxima vez que acceda al Panel de Administración del Servidor, en el panel de navegación aparecerá el vínculo **Instalar Help Desk**. Puede utilizarlo para instalar osTicket en su sitio web.

➤ ***Si desea empezar la instalación de forma inmediata, sin cerrar sesión y a continuación iniciarla de nuevo:***

1. Haga clic en el vínculo **Panel de control** que aparece al lado del nombre de dominio de su sitio. En una ventana o pestaña nueva del navegador, se abrirá el Panel de Control.
2. En la pestaña **Inicio**, haga clic en el vínculo **osTicket** en el grupo **Aplicaciones**.
3. Haga clic en **Instalar**

4. Lea los términos y condiciones del contrato de licencia, confirme que los acepta y haga clic en **Siguiente**.
5. Para ver todos los parámetros de configuración de la aplicación, haga clic en el vínculo **Mostrar todas las opciones** y especifique lo siguiente:
 - Ruta al directorio de instalación en el servidor.
 - Acceso administrativo a la aplicación. Deje la opción **Conceder acceso administrativo al usuario existente** seleccionada y seleccione **Admin** en el menú si desea utilizar las credenciales de la cuenta FTP de su sitio para administrar el Help Desk.
 - Email del administrador Especifique la dirección de email del administrador del Help Desk.
 - Nombre del sitio web. Por ejemplo, portal de servicio de atención al cliente de Nombre de la Empresa.
 - Email predeterminado del sistema. Especifique la dirección de email que promocionará en su sitio como forma de contactar con sus ingenieros de soporte. Por ejemplo, support@example.com.
 - Contraseña del administrador de la base de datos.
6. Haga clic en **Instalar**.

Una vez finalizada la instalación, podrá utilizar el vínculo **Help Desk** del panel de navegación del Panel de Administración del Servidor para configurar el Help Desk y procesar tickets enviados por sus clientes y los clientes de sus revendedores.

Los clientes podrán enviar tickets haciendo clic en el vínculo **Help Desk** en sus Paneles de Control, en el grupo **Botones personalizados**.

Administración del sistema

En este capítulo:

Visualización de estadísticas.....	182
Administración de los servicios del sistema.....	185
Monitorización de la cola de mensajes del servidor de correo y resolución de problemas de congestión de correo (Hosting Linux).....	187
Programación de tareas.....	188
Delegación de privilegios administrativos a ingenieros de soporte técnico (Hosting Windows).....	193
Copia y restauración de datos.....	197
Acceso al servidor a través de Escritorio Remoto (Hosting Windows).....	206
Monitorización de las conexiones al panel de control y a los servicios FTP.....	208

Visualización de estadísticas

➤ **Para ver la información sobre el uso de los recursos del servidor:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Información del servidor**.

Se mostrará la siguiente información:

- Información del procesador.
- Versión y número de build de Parallels Panel.
- Sistema operativo y versión del kernel.
- Número de la llave de licencia de Parallels Panel.
- Tiempo de funcionamiento del servidor.
- Promedios de carga del procesador durante el último minuto, los últimos 5 minutos y los últimos 15 minutos.
- Cantidad de RAM instalada y usada.
- Cantidad de espacio swap usado.
- Uso de disco duro por particiones y directorios.
- El almacenamiento conectado (montado) y los dispositivos de almacenamiento de red.
- Número de dominios alojados: **activo** muestra los dominios que están online; **problema** muestra los dominios que han excedido las asignaciones de espacio de disco y de ancho de banda pero que aún están online; **pasivo** muestra los dominios que están fuera de servicio debido a que han sido suspendidos por usted o por su revendedor.

2. Haga clic en **Actualizar** para actualizar las estadísticas del servidor.

➤ **Para ver un informe acerca del uso de recursos por parte de sus revendedores, clientes y sitios web:**

1. Vaya a **Herramientas y Utilidades > Informe resumido**.

2. Para ver un resumen del uso de ancho de banda por meses, haga clic en **Ver historial de tráfico**.

Operaciones en informes:

- Si desea ver más detalles, seleccione la opción **Informe Completo** del menú desplegable.
- Para ajustar la cantidad de información que se muestra en un informe, edite la plantilla de un informe existente o cree una nueva. Para editar una plantilla, haga clic en **Propiedades** y modifique la plantilla de informe.

Para crear una plantilla nueva, vaya a **Presentaciones de informe > Crear presentación de informe** y especifique cuánta información desea en cada una de las secciones del informe: seleccione **Ninguna** si no desea ninguna información, seleccione **Resumen** si desea una vista general o seleccione **Completa** si desea un informe detallado. Seleccione la casilla **Usar como informe por defecto** y haga clic en **ACEPTAR**.

Para eliminar una presentación de informe personalizada, seleccione la casilla correspondiente al nombre de la presentación y haga clic en **Eliminar**.

- Para imprimir el informe haga clic en **Imprimir**. En una ventana independiente del navegador, aparecerá un informe. Para imprimir el informe seleccione la opción **Archivo > Imprimir** del menú del navegador.
- Para enviar el informe por email introduzca la dirección de email del destinatario en la casilla situada a la derecha del grupo Informes y haga clic en **Enviar por Email**. Si usted es el destinatario, no será necesario indicar ninguna dirección de email: el sistema asume de forma predeterminada que usted es el destinatario del informe e indicará la dirección de email registrada con la cuenta de su Panel.
- Para que los informes se generen y se envíen de forma automática diariamente, semanalmente o mensualmente, haga clic en **Programación de Entrega** y siga las indicaciones que se detallan en la sección Automatizando la generación y la entrega de informes por email (en la página 184).

➤ **Para ver un informe acerca del uso de tráfico por parte de usuarios y sitios:**

1. Haga clic en **Herramientas y utilidades**.

2. Realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Para ver informes acerca de la cantidad de tráfico usado por los revendedores, haga clic en **Uso de tráfico por revendedores** (en el grupo **Recursos**).
- Para ver informes acerca de la cantidad de tráfico usado por todos los revendedores y clientes, haga clic en **Uso de tráfico por usuarios** (en el grupo **Recursos**).
- Para ver informes acerca de la cantidad de tráfico usado por los dominios (sitios web), haga clic en **Uso de tráfico por dominios**(en el grupo **Recursos**).

En esta sección:

Automatización de la generación y entrega de informes por email	184
Visualización de estadísticas de protección antispam y antivirus.....	184

Automatización de la generación y entrega de informes por email

➤ **Para programar la entrega de un informe de forma periódica:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Informe resumido > Programación de entrega.**
2. Haga clic en **Añadir Programación de Entrega de Informe.**
3. Para enviar informes a su dirección de email registrada con el sistema, seleccione el valor **administrador del servidor** en el menú **Entregar a**. Para enviar informes a otra dirección de email, seleccione la opción **la dirección de email que especifique** e introduzca la dirección de email.
4. En el menú **Frecuencia de entrega**, seleccione cada cuándo debería enviarse el informe: cada día, cada semana o cada mes.
5. Haga clic **ACEPTAR**.

Visualización de estadísticas de protección antispam y antivirus

➤ **Si desea ver la información acerca de los virus detectados y eliminados por Kaspersky Antivirus:**

1. Vaya a **Configuración > Configuración del servidor de correo** (en el grupo **Correo**) > pestaña **Estadísticas** y haga clic en **Estadísticas de Virus**.
2. Seleccione el periodo cuyas estadísticas desea ver.

Si desea ver información más detallada acerca de virus o direcciones de email de remitentes, haga clic en la pestaña correspondiente.

➤ **Si desea ver la información acerca de los mensajes de spam detectados y filtrados por Spamassassin:**

1. Vaya a **Configuración > Configuración del servidor de correo** (en el grupo **Correo**) > pestaña **Estadísticas** y haga clic en **Estadísticas de Spam**.
2. Seleccione el periodo cuyas estadísticas de spam desea ver.

Si desea ver información más detalladas acerca de los remitentes de los mensajes spam, haga clic en la pestaña **Remitentes**.

Administración de los servicios del sistema

Puede monitorizar, iniciar, detener, reiniciar y desactivar numerosos servicios y cambiar el tipo de inicio desde el panel (en servidores basados en Windows).

Si usa un servidor basado en Linux, puede usar herramientas adicionales de monitorización de sistema que reinician automáticamente aquellos servicios que no responden y analizan el sistema de archivos de su servidor para comprobar la existencia de scripts y programas potencialmente dañinos. Esta funcionalidad se describe detalladamente en la sección Usando la Herramienta de Monitorización del Sistema (Hosting Linux).

➤ **Para ver el estado de un servicio del sistema:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administración de servicios**.
2. Haga clic en **Mostrar Todo** para ver todos los servicios de los grupos de servicio. Si desea ocultar todos los servicios, haga clic en **Ocultar Todo**. El estado actual de un servicio o grupo de servicios se indicará con los siguientes iconos:
 -  significa que el servicio o todos los servicios de un grupo están en ejecución,
 -  significa que el servicio o todos los servicios de un grupo están detenidos,
 -  significa que numerosos servicios de un grupo están en ejecución y algunos están detenidos,
 -  significa que el servicio no está instalado o que sus capacidades de administración no están soportadas por la llave de licencia.
 - En el campo **Tipo de Inicio** puede ver si el servicio se inicia automáticamente o debe iniciarse manualmente.

➤ **Para iniciar un servicio:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administración de servicios**.
2. Haga clic en el icono  correspondiente al servicio que desea iniciar.

➤ **Para reiniciar un servicio:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administración de servicios**.
2. Haga clic en el icono  correspondiente al servicio que desea iniciar.

➤ **Para detener un servicio:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administración de servicios**.
2. Haga clic en el icono  correspondiente al servicio que desea detener.

➤ **Para definir el tipo de inicio de un servicio (en servidores basados en Windows):**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administración de servicios**.
2. En la lista, seleccione la casilla correspondiente al servicio que desea.
3. Seleccione el tipo de arranque deseado:
 - Haga clic en  **Manual** para iniciar los servicios seleccionados de forma manual una vez haya iniciado el Panel.
 - Haga clic en  **Auto** para iniciar los servicios seleccionados de forma automática cuando se inicie el Panel.

➤ **Para desactivar un servicio:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administración de servicios**.
2. En la lista, seleccione la casilla correspondiente al servicio que desea.
3. Haga clic en  **Desactivar**.

➤ **Para realizar cambios a un grupo de servicios:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administración de servicios**.
2. Dentro de la lista seleccione las casillas correspondientes a los servicios que desea.
3. Haga clic en el botón que corresponda a la acción que desea realizar en los servicios seleccionados:
 - Haga clic en  **Iniciar** para iniciar los servicios seleccionados.
 - Haga clic en  **Detener** para detener los servicios seleccionados.
 - Haga clic en  **Reiniciar** para reiniciar los servicios seleccionados.
 - Haga clic en  **Desactivar** para desactivar los servicios seleccionados.
 - Haga clic en  **Manual** para iniciar los servicios seleccionados de forma manual una vez haya iniciado el Panel.
 - Haga clic en  **Auto** para iniciar los servicios seleccionados de forma automática cuando se inicie el Panel.

Monitorización de la cola de mensajes del servidor de correo y resolución de problemas de congestión de correo (Hosting Linux)

Si sus clientes se quejan de que no pueden enviar correo a través de su servidor de correo, esto puede significar que su servidor de correo está sobrecargado y no puede asumir la cantidad de mensajes recibidos. Esto puede suceder cuando alguien envía spam a través de su servidor de correo o si el daemon qmail-send que se encarga de enviar correo está caído.

Para volver a tener su servidor de correo en un estado operativo, elimine los mensajes no deseados de la cola de mensajes del servidor de correo.

Para ver los mensajes de la cola de mensajes y eliminarlos:

1. Vaya a **Configuración > Configuración del servidor de correo** (en el grupo **Correo**) > pestaña **Cola de Correo**.

Se mostrará la siguiente información:

- Número total de mensajes no entregados. Antes de entregarse los mensajes, estos se añaden a la cola principal. Entonces, el servidor de correo los pre procesa para saber si deben entregarse a una cuenta de email local del mismo servidor o a la dirección de email remota de un destinatario. Una vez pre procesados, los mensajes dirigidos a destinatarios de correo local se disponen en la cola local, mientras los mensajes dirigidos a destinatarios remotos se sitúan en una cola remota. Una vez entregados, los mensajes se eliminan de las colas.
 - Propiedades de mensaje: asunto, remitente, destinatario, tipo de cola (local, remota, no pre procesada), fecha de envío del mensaje, tiempo transcurrido desde que se puso el mensaje en la cola y tamaño del mensaje.
2. Si desea encontrar un mensaje con un asunto determinado, seleccione la cola en la casilla desplegable **Colas**, indique la combinación de símbolos deseada en la casilla **Asunto** y haga clic en **Buscar**. Los mensajes que coincidan con su criterio de búsqueda aparecerán listados en la parte inferior de la pantalla. Para restaurar el filtro, haga clic en **Mostrar Todo**.
 3. Para encontrar un mensaje de un remitente específico, haga clic en el enlace **Mostrar Avanzado**, indique la dirección de email del remitente en la casilla **Remitente** y haga clic en **Buscar**. Los mensajes que coincidan con su criterio de búsqueda aparecerán listados en la parte inferior de la pantalla. Para restaurar el filtro, haga clic en **Mostrar Todo**.
 4. Si desea encontrar un mensaje dirigido a un destinatario determinado, haga clic en el enlace **Mostrar Avanzado**, introduzca la dirección de email del remitente en la casilla **Destinatarios** y haga clic en **Buscar**. Los mensajes que coincidan con su criterio de búsqueda aparecerán listados en la parte inferior de la pantalla. Para restaurar el filtro, haga clic en **Mostrar Todo**.

5. Para encontrar un mensaje por fecha, antigüedad o tamaño, haga clic en el enlace **Mostrar Avanzado**, introduzca los valores deseados en las casillas **Fecha**, **Antigüedad** o **Tamaño** y haga clic en **Buscar**. Los mensajes que coincidan con su criterio de búsqueda aparecerán listados en la parte inferior de la pantalla. Para restaurar el filtro, haga clic en **Mostrar Todo**.
6. Si desea eliminar un mensaje de la cola, seleccione la casilla correspondiente y haga clic en **Eliminar**. Para eliminar todos los mensajes de la cola, seleccione la casilla situada en la esquina superior derecha de la lista de mensajes y haga clic en **Eliminar**.

Programación de tareas

Si necesita ejecutar scripts en su servidor en una hora concreta, use la facilidad de programación de tareas para que el sistema los ejecute automáticamente.

En esta sección:

Programación de tareas en servidores basados en Linux	189
Programación de tareas en servidores basados en Windows.....	191

Programación de tareas en servidores basados en Linux

Si necesita ejecutar scripts en su servidor en una hora concreta, use la facilidad de programación de tareas para que el sistema los ejecute automáticamente.

Importante: Para prohibir a los usuarios del panel de control la programación de tareas en nombre del usuario "root", cree un archivo vacío denominado `root.crontab.lock` en la ubicación `/parallels_panel_installation_directory/var/`.

Durante la instalación de Parallels Panel, se crean las siguientes tareas de forma automática:

- `autoreport.php` – ofrece informes diarios, semanales y mensuales sobre clientes y dominios (tres tareas independientes)
- `backupmng` – inicia la copia programada de dominios cada 30 minutos
- `statistics` – genera estadísticas sobre los límites impuestos en dominios, como tráfico, uso de disco y demás
- `mysqldump.sh` - crea una copia de seguridad de tres bases de datos MySQL: bases de datos `psadump`, MySQL y Horde

Como todas estas tareas están relacionadas con las estadísticas, bases de datos e informes del dominio, es recomendable que no las modifique ni las elimine.

➤ *Para programar una tarea:*

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Tareas programadas**.
2. Seleccione la cuenta de usuario de sistema en nombre de la cual se ejecutará la tarea.
3. Haga clic en **Programar tarea nueva**.
4. Indique cuándo ejecutar su comando:
 - **Minuto** - indique un valor entre 0 y 59
 - **Hora** - indique un valor entre 0 y 23
 - **Día del Mes** - indique un valor entre 1 y 31
 - **Mes** - indique un valor entre 1 y 12 o seleccione el mes en la casilla desplegable
 - **Día de la semana** - indique un valor entre 0 y 6 (0 para Domingo) o seleccione el día de la semana en la casilla desplegable

Puede programar la hora en la que debe llevarse a cabo la copia de seguridad usando el formato de entrada `crontab` de UNIX. En este formato puede

- introducir numerosos valores separados por comas. Dos números separados por un guión significan un rango inclusivo. Por ejemplo, para ejecutar una tarea el día 4, 5, 6 y 20 de un mes, indique `4-6,20`.
- inserte un asterisco para indicar todos los valores permitidos para este campo. Por ejemplo, para ejecutar una tarea de forma diaria, indique `*` en la casilla **Día del Mes**.

Para programar una tarea para que se ejecute cada periodo Nth, indique la combinación */N, donde N es el valor legal para este campo (minuto, hora, día, mes). Por ejemplo, */15 en el campo **Minuto** programará la tarea para que se inicie cada 15 minutos.

Puede introducir los nombres de meses y días de la semana abreviados, es decir, las tres primeras letras: Aug, Jul, Mon, Sat, etc. De todas formas, los nombres abreviados no pueden separarse por comando ni usarse junto con números.

5. Indique el comando a ejecutar. Indíquelo en la casilla **Comando.**

Por ejemplo, si desea ejecutar la copia de seguridad a una hora determinada y que se le envíe por email el archivo de la copia de seguridad, indique el siguiente comando en la casilla de entrada **Comando**:

```
/usr/local/psa/admin/sbin/backupmng
```

6. Haga clic **ACEPTAR.**

➤ ***Para suspender la ejecución de una tarea programada de forma temporal:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Tareas programadas**.
2. Seleccione la cuenta del usuario de sistema en cuyo nombre se ejecutará la tarea.
3. Seleccione la tarea que desea suspender y haga clic en el nombre del comando.
4. Deseleccione la casilla **Activado** y haga clic en **ACEPTAR**.

➤ ***Para reanudar la ejecución de una tarea programada:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Tareas programadas**.
2. Seleccione la cuenta del usuario de sistema en cuyo nombre se ejecutará la tarea.
3. Seleccione la tarea que desea reanudar y haga clic en el nombre del comando.
4. Seleccione la casilla **Activado** y haga clic en **ACEPTAR**.

➤ ***Para cancelar una tarea:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Tareas programadas**.
2. Seleccione la cuenta del usuario de sistema en cuyo nombre se ejecutará la tarea.
3. Seleccione una casilla a la izquierda de la tarea que desea cancelar.
4. Haga clic en **Eliminar**.
5. Confirme la eliminación y haga clic en **ACEPTAR**.

Programación de tareas en servidores basados en Windows

Si necesita ejecutar scripts en su servidor en una hora concreta, use la facilidad de programación de tareas para que el sistema los ejecute automáticamente.

Durante la instalación de Parallels Panel, se crean las siguientes tareas de forma automática:

- Actualizar la base de datos de Parallels Premium Antivirus – actualiza la base de datos del antivirus.
- Cálculo estadístico - genera estadísticas sobre el uso de recursos, como por ejemplo el tráfico o el espacio de disco.

Como estas tareas están relacionadas con servicios del sistema operativo, es sumamente recomendable que no las edite ni las elimine.

➤ *Para programar una tarea:*

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Tareas programadas**.
2. Haga clic en **Programar Tarea Nueva**.
3. Si desea que su tarea esté activa de forma inmediata después de su creación, deje la casilla **Activado** seleccionada.
4. En el campo **Descripción** introduzca un nombre para la tarea.
5. En **Notificación del Programador**, indique si desea que el programador le notifique cuando esté ejecutando esta tarea. Hay disponibles las siguientes opciones:
 - **Desactivado** - no notificarle.
 - **Enviar al email predeterminado** - enviar la notificación a su dirección de email predeterminada.
 - **Enviar al email que yo indique** - enviar la notificación a la dirección de email indicada en el campo correspondiente. Una vez seleccionada esta opción, debe introducir el email en el campo situado a la derecha.

Haga clic en **Establecer** para guardar los ajustes de notificación del programador.

6. Indique el comando a ejecutar. Introdúzcalo en la casilla **Ruta al archivo ejecutable** . Si necesita ejecutar el comando con ciertas opciones, introdúzcalas en el campo **Argumentos** .
 - Por ejemplo, si desea ejecutar la tarea de cálculo de estadísticas para contabilizar el espacio de disco y obtener más información de los dominios example.com y example.net domains, deberá indicar la siguiente ruta en la casilla de texto **Ruta a archivo ejecutable**:

`C:\Program Files\Parallels\Parallels Panel\admin\bin\statistics.exe`

y las siguientes opciones en el campo **Argumentos**:

```
--disk-usage --process-domains=example.com, example.net -verbose
```

- Si desea ejecutar su propio script php usando el programador de tareas, será necesario que indique la siguiente ruta en la casilla **Ruta al archivo ejecutable**:

```
C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels  
Panel\Additional\PleskPHP5\php.exe
```

e indique la ubicación del script en el campo **Argumentos**:

```
C:\Inetpub\vhosts\mydomain.tld\httpdocs\myscript.php
```

7. Seleccione la prioridad dentro del campo **Prioridad de la tarea**. La prioridad de las tareas puede ser **Baja**, **Normal** o **Alta**.
8. Indique cuándo ejecutar el comando seleccionando las casillas apropiadas en los campos **Horas**, **Días del Mes**, **Meses** o **Días de la Semana**.
9. Haga clic en **ACEPTAR** para programar la tarea o en **Ejecutar Ahora** para programar la tarea y ejecutarla de inmediato.

➤ ***Para suspender la ejecución de una tarea programada de forma temporal:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Tareas programadas**.
2. Seleccione la tarea que desea suspender y haga clic en el nombre del comando.
3. Deseleccione la casilla **Activado**.

➤ ***Para reanudar la ejecución de la tarea programada:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Tareas programadas**.
2. Escoja una tarea que desee reanudar y haga clic en el nombre del comando.
3. Seleccione la casilla **Activado**.

➤ ***Para cancelar una tarea:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Tareas programadas**.
2. Seleccione una casilla a la izquierda de la tarea que desea cancelar.
3. Haga clic en **Eliminar**.
4. Confirme la eliminación y haga clic en **ACEPTAR**.

Delegación de privilegios administrativos a ingenieros de soporte técnico (Hosting Windows)

Puede crear cuentas de nivel de Administrador para los ingenieros de su soporte técnico, permitiéndoles realizar una gran variedad de tareas administrativas. Todas las acciones realizadas por otras cuentas de administrador de Parallels Panel son sometidas a seguimiento, lo que permite al Administrador de Parallels Panel controlar totalmente las actividades de las demás cuentas de Administrador. Las cuentas de administrador adicionales tienen virtualmente los mismos privilegios que la cuenta actual del administrador del servidor, excepto los siguientes privilegios:

- Ver y gestionar cuentas de Administrador adicionales pertenecientes a otros usuarios.
- Ver y gestionar ajustes de cuenta de administrador.
- Vaciar el registro de acciones.

En esta sección:

Creación de cuentas de administrador adicionales	194
Modificación de cuentas de administrador adicionales.....	195
Suspensión y activación de cuentas de administrador adicionales	195
Eliminación de cuentas de administrador adicionales	196

Creación de cuentas de administrador adicionales

➤ *Para crear una cuenta adicional de Administrador:*

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Cuentas adicionales de administrador.**
2. Haga clic en **Crear cuenta.**
3. indique las propiedades de la cuenta de Administrador:
 - indique el nombre de usuario de la cuenta así como la contraseña y la dirección de email.
 - indique el nombre de usuario de la cuenta adicional de Administrador en el campo **Nombre de Contacto** .
 - Use el campo **Comentarios** para añadir sus propios comentarios acerca de esta cuenta de Administrador así como de su usuario. Esto puede ser útil a la hora de diferenciar entre varias cuentas: por ejemplo, puede crear una cuenta para un ingeniero de soporte técnico que gestione cuentas de usuario y otra para un ingeniero de soporte técnico que trabaje con todas las incidencias relacionadas el correo. Añadiendo comentarios en el campo **Comentarios** , siempre puede estar al tanto de quién hace qué y evitar confusiones.
4. Haga clic en **ACEPTAR** para finalizar la creación de una cuenta adicional de Administrador.

Ahora puede informar a su propietario del nombre de usuario y contraseña de la cuenta.

Modificación de cuentas de administrador adicionales

➤ **Para modificar los ajustes de una cuenta adicional de Administrador:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Cuentas adicionales de administrador**.
2. Dentro de la lista haga clic en el nombre de usuario de la cuenta adicional de Administrador.
3. Indique las nuevas propiedades de la cuenta de Administrador:
 - Indique un nuevo nombre de usuario, contraseña y dirección de email.
 - En el campo **Nombre de contacto** indique el nuevo nombre del usuario de la cuenta de Administrador.
 - Use el campo **Comentarios** para añadir sus propios comentarios acerca de esta cuenta de Administrador así como de su usuario. Esto puede ser útil a la hora de diferenciar entre varias cuentas: por ejemplo, puede crear una cuenta para un ingeniero de soporte técnico que gestione cuentas de cliente y otra para un ingeniero de soporte técnico que trabaje con todas las incidencias relacionadas el correo. Añadiendo comentarios en el campo **Comentarios**, siempre puede estar al tanto de quién hace qué y evitar confusiones.
4. Haga clic en **Aceptar** para actualizar la información de la cuenta adicional de Administrador.

Suspensión y activación de cuentas de administrador adicionales

➤ **Para suspender una cuenta adicional de Administrador:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Cuentas adicionales de administrador**.
2. Dentro de la lista haga clic en el nombre de usuario de la cuenta adicional de Administrador.
3. Deseleccione la casilla **Permitir acceso al panel de control** y haga clic en **OK**.

➤ **Para activar una cuenta adicional de Administrador:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Cuentas adicionales de administrador**.
2. Dentro de la lista haga clic en el nombre de usuario de la cuenta adicional de Administrador.
3. Seleccione la casilla **Permitir acceso al panel de control** y haga clic en **OK**.

Eliminación de cuentas de administrador adicionales

➤ *Para eliminar una cuenta adicional de Administrador:*

1. Vaya a Herramientas y utilidades > Cuentas adicionales de administrador.
2. Seleccione la casilla correspondiente a la cuenta que desea eliminar y haga clic en **Eliminar**.
3. Confirme la eliminación y haga clic en **ACEPTAR**.

Copia y restauración de datos

Las funciones de backup y restauración de datos proporcionadas por su Parallels Panel le permiten realizar las siguientes operaciones:

Realizar una copia de seguridad de todo el servidor. El archivo de backup incluirá la llave de licencia de su Panel, los ajustes y configuración de los servicios de sistema, cuentas, sitios y buzones de correo.

Realizar una copia de seguridad de cuentas de usuario individuales con sitios web. El archivo de backup incluirá todos los parámetros de configuración y datos relacionados con la cuenta de usuario y los sitios del usuario.

Realizar una copia de seguridad de sitios web individuales. El archivo de backup incluirá todos los datos y configuración relacionada con un sitio web.

Programar copias de seguridad.

Restaurar datos desde archivos de copia de seguridad.

Aquellos clientes con permiso para usar las facilidades de copia de seguridad y recuperación, pueden realizar copias de seguridad y restaurar los ajustes de sus cuentas y sitios web a través del panel de control. Sus clientes, revendedores y los clientes de sus revendedores, encontrarán accesos directos a sus repositorios de copia de seguridad en su Panel de Control (pestaña **Sitios web y dominios** > **Administrador de backups**).

Las funciones de backup y restauración son proporcionadas por componentes opcionales del Panel, que no se incluyen en instalaciones típicas. Usted puede instalar estos componentes usando el asistente de actualización e instalación basado en web: En el panel de administración del servidor, vaya a **Herramientas y utilidades** > **Actualizaciones** > **Añadir componentes** y seleccione **Administrador de backups de Plesk** en el grupo **Soluciones de backup del servidor**.

En esta sección:

Configuración de parámetros globales de backup	198
Configuración del panel de control para el uso de un repositorio FTP	199
Realización de backups de todo el servidor.....	200
Realización de backups de cuentas y sitios individuales	201
Programación de backups	201
Restauración de datos usando archivos comprimidos de backup.....	203
Descarga de archivos de backup del servidor	204
Carga de archivos de backup al servidor.....	204
Eliminación de archivos de backup del servidor	204
Registros de backup.....	205

Configuración de parámetros globales de backup

Si usted sirve numerosos sitios web, puede que necesite configurar el proceso de realización de copias de seguridad para que no consuma demasiados recursos de servidor.

➤ **Para reducir la carga del servidor y definir la política de uso de espacio de disco:**

1. Vaya a **Configuración > Configuración de backup**(en el grupo **General**).
2. Indique el número de procesos de copia de seguridad simultáneos en la casilla **Número máximo de procesos de copia de seguridad ejecutándose de forma simultánea**. El valor por defecto es 10. Indique un valor inferior.
3. Seleccione la casilla **Ejecutar procesos programados de copia de seguridad con prioridad baja**.
4. Seleccione la casilla **No comprimir archivos de copia de seguridad** para desactivar la compresión.
5. Haga clic **ACEPTAR**.
6. Para evitar que los procesos de copia de seguridad consuman todo el espacio de disco disponible en el servidor, haga lo siguiente:
 - a Acceda al sistema de archivos del servidor, localice y abra el archivo **<Parallels Panel installation directory>/admin/share/pmmcli/pmmcli-rc** con un editor de texto.
 - b Localice en este archivo la línea `FREE_DISK_SPACE 20` y en lugar de 20, indique la cantidad de espacio de disco libre en megabytes que debe reservarse.
 - c Guarde el archivo.

Configuración del panel de control para el uso de un repositorio FTP

➤ *Si va a usar un servidor FTP para almacenar archivos de copia de seguridad, deberá configurar el panel de control adecuadamente:*

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administrador de backups > Configuración de repositorio FTP personal**.
2. Especifique los siguientes parámetros de configuración:
 - Dirección IP del servidor FTP o nombre de host.
 - Directorio en el servidor donde desea guardar los archivos de copia de seguridad.
 - Nombre de usuario y contraseña para acceder a la cuenta FTP.
3. Haga clic **ACEPTAR**.

Realización de backups de todo el servidor

- *Si desea copiar los ajustes de configuración del servidor y todos los datos de usuario presentes en su máquina de alojamiento:*
1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administrador de backups**.
 2. Haga clic en **Copiar**.
 3. Especifique lo siguiente:
 - Descripción y prefijo del nombre de archivo del backup. No puede indicar un nombre de archivo arbitrario, aunque puede configurar el panel de control para que añada un prefijo determinado a los nombres de los archivos de copia de seguridad. Tenga en cuenta que el panel de control añadirá la fecha y hora de creación del archivo de copia de seguridad (en Hora Universal) a los nombres de los archivos de copia de seguridad.
 - División del archivo de backup. Para crear un backup multivolumen, seleccione la casilla respectiva y especifique el tamaño del volumen en megabytes.
 - Ubicación donde almacenar el archivo de backup. Seleccione el repositorio donde desea guardar el archivo de copia de seguridad.
 - Notificación por email a la finalización del backup. Si desea que se le envíe una notificación una vez finalice el backup, introduzca su dirección de email.
 - Los datos a copiar. Sólo puede copiar los ajustes del servidor o los ajustes del servidor y todos los datos del usuario.
 4. Haga clic en **Copiar**. Se iniciará el proceso de copia de seguridad y se mostrará el progreso en la pestaña **Tareas de Copia de Seguridad Actuales**. Puede usar el botón **Actualizar** para actualizar la información en pantalla.
 5. Una vez finalizado el backup, el archivo de backup se almacenará en el repositorio seleccionado por usted.

Realización de backups de cuentas y sitios individuales

➤ **Si desea realizar una copia de seguridad de una cuenta de usuario con o sin sitios:**

1. Haga clic en **Clientes**.
2. Localice el cliente cuya cuenta desea copiar y haga clic en el vínculo **Panel de Control** correspondiente.
3. Haga clic en la pestaña **Cuenta**.
4. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
5. Para realizar un backup de una cuenta de usuario con sitios, haga clic en **Realizar backup de mi cuenta y sitios web**.
6. Para realizar un backup únicamente de sitios web con contenido, haga clic en **Realizar backup de sitios web**.
7. Haga clic en **Copiar**.
8. Especifique lo siguiente:
 - Descripción y prefijo del nombre de archivo del backup. No puede indicar un nombre de archivo arbitrario, aunque puede configurar el panel de control para que añada un prefijo determinado a los nombres de los archivos de copia de seguridad. Tenga en cuenta que el panel de control añadirá la fecha y hora de creación del archivo de copia de seguridad (en Hora Universal) a los nombres de los archivos de copia de seguridad.
 - División del archivo de backup. Para crear un backup multivolumen, seleccione la casilla respectiva y especifique el tamaño del volumen en megabytes.
 - Ubicación donde almacenar el archivo de backup. Seleccione el repositorio donde desea guardar el archivo de copia de seguridad.
 - Notificación por email a la finalización del backup. Si desea enviar un aviso por email cuando se haya completado la copia de seguridad, indique una dirección de email.
 - Los datos a copiar. Sólo puede copiar los ajustes o los ajustes y todos los datos.
9. Haga clic en **Copiar**. Se iniciará el proceso de copia de seguridad y se mostrará el progreso en la pestaña **Tareas de Copia de Seguridad Actuales**. Puede usar el botón **Actualizar** para actualizar la información en pantalla.

Una vez finalizado el backup, el archivo de backup se almacenará en el repositorio seleccionado por usted.

Programación de backups

➤ **Para programar una copia de seguridad de datos:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administrador de backups**.

2. Haga clic en Ajustes de Copia de Seguridad Programada.

3. Seleccione la casilla Activar esta tarea de copia de seguridad e indique:

- Cuándo y con qué frecuencia debe ejecutarse la copia de seguridad.
- Nombre del archivo de copia de seguridad.
- División del archivo de backup. Para crear un backup multivolumen, seleccione la casilla respectiva y especifique el tamaño del volumen en megabytes. Tenga en cuenta que el tamaño del volumen no puede exceder los 4095 megabytes.
- Ubicación donde almacenar el archivo de backup. Seleccione el repositorio donde desea guardar el archivo de copia de seguridad.
- Número máximo de archivos de copia de seguridad que se guardan en el repositorio. Si desea reciclar los archivos de copia de seguridad, indique un número: Cuando se exceda este límite, se eliminarán los archivos de copia de seguridad más antiguos.
- Notificación por email en caso de errores durante la realización de la copia de seguridad. Si desea enviar un email cuando se produzca algún error durante la realización de la copia de seguridad, indique aquí la dirección de email.
- Los datos a copiar. Sólo puede copiar ajustes o ajustes y datos de usuario.

4. Haga clic ACEPTAR.

Restauración de datos usando archivos comprimidos de backup

Usted puede restaurar datos usando archivos de backup presentes en el repositorio del Panel en el servidor, un repositorio FTP personalizado (en la página 199) y puede cargar un archivo de backup (en la página 204) en un archivo comprimido ZIP (en sistemas Windows) o TAR (en sistemas Linux) y a continuación restaurar datos.

➤ **Para restaurar los datos usando un archivo de backup:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administrador de backups**.
2. Haga clic en el nombre del archivo de backup.
3. Especifique los siguientes parámetros de configuración:
 - **Tipos de datos a restaurar.**
 - **Suspender el sitio web hasta que se complete la tarea de restauración.** Seleccione esta opción si desea evitar posibles conflictos que puedan suceder cuando los usuarios modifiquen el contenido del sitio o su configuración mientras estos están siendo restaurados.
 - **Enviar un aviso por email cuando se haya completado la tarea de restauración.** Si desea que el panel de control le envíe una notificación cuando se haya completado la restauración, indique su dirección de correo electrónico.
 - **Política de resolución de conflictos.** Indique qué desea hacer si se produce algún conflicto durante la restauración.
4. Haga clic en **Restaurar**.

En caso de que se produzca cualquier error durante la restauración de los datos, el asistente le pedirá que seleccione una resolución. Siga las indicaciones que aparecerán en pantalla para salir del asistente.

Nota: El modo de restauración Sobrescribir datos significa que se restaurarán todos los objetos desde los archivos de la backup sin importar si actualmente están presentes en el sistema. El modo Sobrescribir funciona de la siguiente forma:

- Si un objeto o parámetros de configuración del archivo de backup no están presentes en Parallels Panel, estos son creados o configurados en Parallels Panel.
- Si un objeto o ajuste del archivo de backup está presente en Parallels Panel, entonces el objeto o ajuste del archivo de backup reemplaza el objeto o ajuste correspondiente presente en Parallels Panel.
- Si un objeto o parámetros de configuración están presentes en Parallels Panel pero no lo están en el archivo de backup, el objeto o los parámetros de configuración actualmente presentes en Parallels Panel no serán modificados.

Descarga de archivos de backup del servidor

➤ *Si desea descargar un archivo de copia de seguridad de un repositorio de copias de seguridad presente en el panel:*

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administrador de backups**.
2. Haga clic en el icono  correspondiente al archivo backup que desea descargar.
3. Seleccione la ubicación donde desea guardar el archivo de copia de seguridad y haga clic en **Guardar**.

El archivo de backup se descargará del repositorio de backups.

Carga de archivos de backup al servidor

➤ *Si desea cargar un archivo de backup a un repositorio de Backups presente en el Panel:*

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administrador de backups**.
2. Haga clic en **Cargar archivos al repositorio del servidor**.
3. Haga clic en **Examinar** y seleccione el archivo de backup deseado.

Nota: Compruebe que ha seleccionado el formato de archivo de backup apropiado, que variará en función del sistema operativo donde se haya instalado Parallels Panel. En sistemas Linux/Unix deberá cargar archivos comprimidos TAR o ZIP y en Windows archivos ZIP.

4. Haga clic en **ACEPTAR**.

El archivo de backup se cargará al repositorio de backups.

Eliminación de archivos de backup del servidor

➤ *Si desea eliminar un archivo de copia de seguridad del repositorio de copias de seguridad en el Panel:*

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administrador de backups**.
2. Seleccione la casilla correspondiente al archivo de copia de seguridad que desea eliminar.
3. Haga clic en **Eliminar**.
4. Confirme la eliminación y haga clic en **ACEPTAR**.

Registros de backup

Cuando el Panel empieza a realizar un backup, este informa del progreso a un registro. De forma predeterminada, los registros de backup sólo contienen errores generales como pueden ser errores de sintaxis (si no se indican comandos o alguno de ellos es incorrecto), errores de runtime y excepciones no gestionadas, espacio en disco insuficiente para el backup, etc. Usted también puede hacer que el Panel incluya en estos registros información de debugging, información acerca de las distintas fases del backup y mensajes enviados y recibidos de la utilidad de backup.

Usted puede modificar el nivel de detalle incluido en los registros únicamente para backups programados y backups ejecutados desde la línea de comandos. Si desea más información acerca de cómo cambiar el nivel de detalle, consulte la sección **Configuración del nivel de detalle de los backups** de la Guía del Administrador de utilidades de backup y restauración.

Los registros de backup se almacenan en `/usr/local/psa/admin/PMM/sessions` en sistemas Unix/Linux y `%plesk_dir%\admin\PMM\sessions` en sistemas Windows, donde `%plesk_dir%` es una variable de entorno para el directorio de instalación del Panel en sistemas Windows. Cada registro de backup se encuentra en una carpeta distinta que contiene la fecha y hora del backups en su nombre.

Acceso al servidor a través de Escritorio Remoto (Hosting Windows)

La prestación acceso remoto al escritorio (RDP) le permite iniciar sesión en el servidor Parallels Panel de forma remota e interactuar con este usando el interfaz estándar del escritorio de Microsoft Windows.

➤ **Para acceder al servidor a través del interfaz del Escritorio Remoto:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Escritorio Remoto**.
2. En el menú **Resolución de pantalla para la sesión del terminal** configure la resolución de la pantalla.

Nota: Las resoluciones altas son más exigentes para su conexión y disminuyen la velocidad de interacción, además de consumir más ancho de banda.

3. Seleccione el método de conexión en función de su navegador:
 - **Microsoft RDP ActiveX** - recomendado para usarlo junto con el navegador Internet Explorer, ya que puede que no funcione con otros navegadores. Cuando use este método, su navegador instalará el componente requerido ActiveX de forma automática, si los ajustes de seguridad de Internet Explorer así lo permiten. Si su navegador le muestra avisos de seguridad, intente disminuir las medidas de seguridad de forma temporal en las opciones del navegador.
 - **properoJavaRDP** - recomendado para usarlo junto con navegadores Netscape, Mozilla o Firefox, ya que puede que no funcione con Internet Explorer. Sólo se soporta la versión 8.0 o superior de Opera. Este componente requiere tener instalado Java Runtime Environment (JRE) en el sistema. Si no tiene instalado JRE, puede descargarlo en <http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp> (versión 1.4 y superior) e instalarlo antes de usar la prestación de escritorio remoto.

Nota: Para que la prestación RDP funcione correctamente, no es necesario que instale el JDK (Java Development Kit).

Si usa Internet Explorer o Mozilla, abra la consola de Configuración de Servicios del Terminal en Microsoft Windows (**Inicio > Tareas Administrativas**) y deje la opción **Licencia** en estado **Por usuario** dentro de la pantalla **Ajustes del Servidor**.

4. Haga clic **ACEPTAR**. Se abrirá una nueva ventana con un área donde se llevará a cabo la interacción con el escritorio del servidor.
5. Acceda al sistema. Por defecto, el Panel usa el nombre de usuario del FTP/Microsoft FrontPage de la suscripción. Puede proporcionar cualquier nombre de usuario y contraseña válido.
6. Una vez haya accedido al sistema, puede empezar a trabajar como si se tratara de un escritorio estándar de Windows.

➤ **Para finalizar su sesión de Escritorio Remoto:**

- Cierre la ventana del navegador y la sesión de escritorio remoto. Así, se separará su sesión del escritorio pero seguirá ejecutándose en el servidor, por lo que cuando vuelva a iniciar sesión verá el escritorio remoto en el estado en que lo dejó,
o
- Seleccione **Inicio > Cerrar sesión** si desea salir de la sesión de forma permanente (todas las sesiones que se estén ejecutando consumen recursos del servidor).

Monitorización de las conexiones al panel de control y a los servicios FTP

En esta sección:

Monitorización de las conexiones al panel de control	208
Monitorización de las conexiones al servicio FTP.....	209
Monitorización de las conexiones de Terminal Session a su servidor (Hosting Windows)	210

Monitorización de las conexiones al panel de control

➤ *Para saber los usuarios que actualmente están conectados al panel de control:*

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Sesiones Activas**. Se mostrarán todas las sesiones, incluida la suya, así como los siguientes detalles:
 - **Tipo**. El tipo de usuario del panel de control que estableció la sesión:
 -  para administrador de servidor.
 -  para revendedor o cliente.
 -  para propietario de buzón de correo..
 - **Inicio de Sesión**. Nombre de usuario con el que el usuario se ha conectado..
 - **Dirección IP**. Dirección IP desde la que se accede al panel de control..
 - **Hora de acceso**. Fecha y hora en la que el usuario accedió al panel de control.
 - **Tiempo de inactividad**. Tiempo en que el usuario no estaba realizando ninguna acción en el panel de control aún y estando conectado.
2. Para actualizar la lista de sesiones de usuario haga clic en **Actualizar**
3. Para finalizar una sesión de usuario seleccione la casilla respectiva y haga clic en **Eliminar**, luego confirme la eliminación y haga clic en **ACEPTAR**.

Monitorización de las conexiones al servicio FTP

Su Parallels Panel sólo puede mostrar sesiones FTP activas cuando cualquiera de los siguientes programas de servidor FTP esté instalado en el servidor de alojamiento:

- Microsoft FTP 7.0 (Hosting Windows)
- Gene6 FTP Server (Hosting Windows)
- Serv-U FTP Server (Hosting Windows)
- ProFTPd (Hosting Linux/UNIX)

➤ **Para saber quién está conectado a su servidor vía FTP, en qué directorios se encuentran y qué archivos están cargando o descargando del servidor:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Sesiones Activas**.
2. Haga clic en la pestaña **Sesiones FTP**. Se mostrarán todas las sesiones, incluida la suya, así como los siguientes detalles:
 - **Tipo**. El tipo de usuario de panel de control que estableció la sesión:
 -  para usuarios no registrados con el Panel.
 -  para usuarios de FTP anónimo.
 -  para administradores de sitio web.
 -  para usuarios web (propietarios de páginas web personales sin nombres de dominio individuales).
 - **Estado**. Estado actual de la conexión FTP.
 - **Nombre de usuario FTP**. Nombre de usuario usado para acceder a la cuenta FTP.
 - **Nombre de dominio**. Dominio en el que el usuario FTP está conectado.
 - **Ubicación actual**. Directorio donde se encuentra el usuario FTP.
 - **Nombre del Archivo**. El nombre de archivo con el que se opera.
 - **Velocidad**. Velocidad de transferencias en kilo bites.
 - **Progreso, %**. Progreso de la operación de transferencia de archivo en porcentaje.
 - **Dirección IP**. Dirección IP desde la que se accede a la cuenta FTP.
 - **Hora de acceso**. Tiempo transcurrido desde que el usuario se conectó.
 - **Tiempo de inactividad**. Tiempo en que el usuario no estaba realizando ninguna acción en el panel de control aún y estando conectado.
3. Para actualizar la lista de sesiones FTP haga clic en **Actualizar**
4. Para finalizar la sesión marque la casilla respectiva y haga clic en **Eliminar**.

Monitorización de las conexiones de Terminal Session a su servidor (Hosting Windows)

➤ *Para saber qué clientes están conectados al servidor a través de sesiones de Terminal Server:*

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Sesiones Activas**.
2. Haga clic en la pestaña **Sesiones TS**. Se mostrarán todas las sesiones, incluida la suya, así como los siguientes detalles:
 - **S**. El estado de la sesión del terminal:
 -  - para el administrador del servidor.
 -  - el cliente está conectado y ha iniciado sesión, usando un nombre de usuario y contraseña válido.
 -  - el cliente está conectado pero no ha iniciado sesión.
 -  - el cliente está desconectado.
 - **Nombre**. Nombre de esta sesión de terminal.
 - **Usuario**. Nombre del usuario de esta sesión de terminal.

Puede ver estos detalles haciendo clic en el nombre de la sesión dentro de la lista.
3. Para actualizar la lista de sesiones de terminal haga clic en **Actualizar**
4. Para desconectar una sesión de terminal, seleccione la casilla respectiva, haga clic en  **Desconectar**, confirme la desconexión y haga clic en **ACEPTAR**.
5. Para cerrar una sesión terminal, seleccione la casilla respectiva, haga clic en  **Cerrar Sesión**, confirme la desconexión y haga clic en **ACEPTAR**.

Migración de datos de otras plataformas de hosting

Usted puede transferir datos (cuentas de usuario, configuración, sitios web y email) a su instalación de Parallels Panel de otros servidores de hosting gestionados por versiones anteriores de Parallels Panel u otro software de hosting web.

Si desea consultar la lista completa de plataformas de hosting web desde las que se soporta la transferencia de datos, consulte la **guía de migración** en <http://www.parallels.com/products/plesk/documentation/>.

Importante: Antes de transferir los datos de servidores basados en Windows, deberá obtener el instalador del Administrador de migraciones (Migration Agent) de Parallels Panel en el sitio de Parallels en <http://www.parallels.com/download/plesk10/>, instalarlo y ejecutarlo en su servidor de origen - tal y como se describe en la **Guía de migración**. Una vez hecho esto, podrá iniciar la transferencia de datos tal y como se describe en el siguiente procedimiento.

➤ ***Para transferir cuentas de usuario y sitios web con aplicaciones presentes en otros servidores de hosting:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administrador de migraciones**.
2. Para comprobar si existe alguna actualización para los componentes del Administrador de Migraciones, haga clic en **Sincronizar**. Esto es muy recomendable especialmente si está migrando datos de cPanel o Parallels Pro Control Panel para Linux (anteriormente denominado Ensim Pro).
3. Haga clic en **Iniciar migración nueva**.
4. Deje la opción **Transferir datos desde otro servidor** seleccionada e indique las siguientes opciones:
 - El número de puerto y la dirección del servidor de origen (en sistemas Linux/Unix). Indique si la dirección IP o el nombre del host del servidor, desde el que desea realizar la transferencia de datos. Si el host de origen se encuentra en una dirección IPv6, debería especificar el nombre de host del servidor en vez de la dirección IP.
 - El nombre de usuario y contraseña del administrador usado para acceder al servidor de origen.

Nota: Puede usar la opción **Transferir datos ya procesados por el agente de migraciones y presentes en el host local** para importar datos desde un archivo, tal y como se describe en la sección Importación de datos de un archivo (en la página 214). Se trata de otra forma de transferir datos, que puede usarse cuando el servidor fuente esté offline y ya haya recogido los datos de este.

5. Si usa Parallels Panel para Linux, también puede especificar el directorio en el servidor de origen donde debería cargarse el agente de migraciones.
6. Indique la ruta al directorio donde se guardarán los archivos temporales.
7. Indique si desea transferir todos los datos relacionados con las cuentas de usuario y sitios del servidor de origen o sólo determinados elementos.
8. Si sus servidores de destino y origen se basan en Linux, seleccione la opción **Usar transporte rsync** para preservar espacio en disco en los servidores de origen y destino durante la migración.
Esto es sumamente importante en el caso de que no disponga de mucho espacio en disco libre en alguno de estos servidores.
9. Haga clic en **Siguiente >>**. El Administrador de Migraciones se conectará al servidor indicado y recogerá la información relacionada con los objetos de la plataforma de alojamiento fuente.
10. Si está transfiriendo datos de otras plataformas de hosting que no sean Parallels Panel, seleccione la versión del agente de migraciones que debería usarse y haga clic en **Siguiente >>**. Parallels Panel selecciona automáticamente la versión apropiada del agente; de todas formas, si la transferencia de datos resultara fallida, puede seleccionar otra versión del agente de migraciones.
11. Si ha seleccionado transferir únicamente determinados elementos, en este paso deberá seleccionar las casillas correspondientes a las cuentas de usuario y sitios web que desea transferir. Además, es necesario que indique los tipos de datos que desea transferir:
 - Todos los ajustes y contenido.
 - Todos los parámetros de configuración y contenido excepto el correo.
 - Sólo las cuentas de correo con mensajes de email.
12. Haga clic en **Siguiente >>**.
13. Una vez recuperados los datos desde el servidor fuente, indique las direcciones IP nuevas que deben usarse. Si dispone de muchas direcciones IP, ahora puede descargar el archivo de mapeo IP actual, corregirlo en un editor de texto o ejecutar un script personalizado de buscar/reemplazar y a continuación volverlo a cargar al servidor.
En el siguiente ejemplo se muestra la sintaxis del archivo de asignación (mapeo) IP:

10.10.10.10 192.168.1.2

Donde 10.10.10.10 es una dirección IP usada en el servidor de origen y 192.168.1.2 es una dirección IP nueva que debería usarse en el servidor de destino. Entre las dos direcciones IP existe un espacio en blanco. Cuando realice la lista de direcciones, sitúe cada entrada de mapeo en una línea distinta.

- 14.** Haga clic en **Siguiente >>**. El proceso de transferencia de datos debería iniciarse de forma inmediata; de todas formas, si hay algunos de los objetos seleccionados no pueden ser transferidos debido a posibles conflictos de uso de recursos o configuración, se le llevará al siguiente paso y se le pedirá que indique las políticas de resolución de conflictos.
- 15.** Si así se le pide, indique la forma en que deben resolverse los siguientes tipos de conflictos:
- a** Conflictos de coordinación que se producen cuando un elemento a transferir ya existe en el servidor de destino y tiene una fecha de modificación más reciente. Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:
 - Usar la configuración y los datos del servidor fuente. Esto sobrescribirá los datos y configuración actual presentes en el servidor de destino por la configuración y los datos recuperados desde el servidor fuente.
 - Usar la configuración del servidor de destino y los datos del servidor fuente.
 - No transferir elementos que presenten conflictos de coordinación.
 - b** Los conflictos de uso de recursos que se producen cuando un elemento a transferir excedería los límites de uso de recursos definidos en el servidor de destino para este tipo de elementos. Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:
 - Transferir el elemento y permitir el sobre uso de recursos.
 - No transferir el elemento.
 - c** Conflictos de configuración que se producen cuando los ajustes de un elemento a transferir no están permitidos o disponibles en el servidor de destino. Puede:
 - Transferir el elemento y permitir las opciones y ajustes de configuración requeridas .
 - No transferir el elemento.

16. Haga clic en **Siguiente >>**.

17. Una vez completada la transferencia de datos, se mostrará un informe detallado en pantalla. Haga clic en **ACEPTAR** para salir del asistente.

En este capítulo:

Importación de datos de un archivo.....214

Importación de datos de un archivo

Además de poder usar la función Administrador de Migraciones de Parallels Panel para la transferencia de datos online de un servidor a otro, también puede usar las utilidades del Administrador de Migraciones para recoger los datos que desee transferir desde un servidor fuente, guardarlos como archivos comprimidos y entonces importarlos a un servidor de destino.

- Para la recolección de datos en servidores de alojamiento basados en Windows, será necesario que instale y use el programa migration-agent.msi. La instalación del programa agente de migración se describe en la Guía de Migración que encontrará en <http://www.parallels.com/products/plesk/resources/>. Una vez instalado el agente de migración en el servidor fuente, puede proceder con la importación de datos tal y como se describe en la sección Importando Datos Desde Servidores Basados en Windows (en la página 216).
- Para la recolección de datos en servidores basados en Linux/Unix, deberá usar la utilidad de línea de comandos PleskX.pl. Esta utilidad suele encontrarse en `<parallels_panel_installation_directory>/PMM/Agents/PleskX/` en servidores basados en Linux/Unix y en `<parallels_panel_installation_directory>\PMM\Migration\Platforms\UnixShared\PleskX\` en servidores basados en Windows. Este procedimiento se detalla en la sección Importación de datos de servidores basados en Linux/Unix (en la página 215).

En esta sección:

Importación de datos de servidores basados en Linux/Unix	215
Importación de datos de servidores basados en Windows	216

Importación de datos de servidores basados en Linux/Unix

➤ **Si desea transferir sus datos usando la función de importación de datos:**

1. Encuentre las siguientes carpetas en su servidor Parallels Panel y copie todos los archivos de estas carpetas en un único directorio del servidor, desde el que desee transferir los datos.
 - En plataformas Windows deberá copiar todos los archivos de las siguientes carpetas: C:\Program Files\Parallels\Plesk\PMM\Migration\Platforms\UnixShared\PleskX\ y C:\Program Files\Parallels\Plesk\PMM\Migration\Platforms\UnixShared\shared\
 - En plataformas Linux/Unix deberá copiar todos los archivos de las siguientes carpetas:


```
<parallels_panel_installation_directory>/PMM/Agents/PleskX/
y
<parallels_panel_installation_directory>/PMM/Agents/shared.
```
2. En el servidor fuente, ejecute la utilidad `PleskX.pl` con las opciones de línea de comandos apropiadas:
 - Para copiar todos los datos, emita el siguiente comando


```
# PleskX.pl -dump-all
```
 - Para realizar una copia de determinados dominios, ejecute el comando


```
# PleskX.pl -dump-domains=<lista de nombres de dominio separados por coma>
```
 - Para realizar una copia de las cuentas de un usuario específico, emita el comando


```
# PleskX.pl -dump-resellers=<lista de IDs de revendedores separadas por comas y asignadas por el sistema Parallels Panel de origen>
```
 - o


```
# PleskX.pl -dump-clients=<lista de IDs de clientes separadas por comas y asignadas por el sistema Parallels Panel de origen>
```
 - Si desea leer sobre las opciones adicionales de la línea de comando soportadas por la utilidad `PleskX`, emita el comando


```
# PleskX.pl --help
```
3. Una vez creados todos los archivos requeridos, abra el archivo `content-list.xml` para ver los archivos creados. Mueva todos los archivos, incluyendo `dump.xml`, al servidor de destino.

4. En un navegador web, inicie sesión en su Panel de Administración del Servidor como administrador, vaya a **Herramientas y utilidades > Administrador de Migraciones** y haga clic en **Iniciar Migración**.
5. Seleccione la opción **Transferir datos ya procesados por el Agente de Migraciones y presentes en el host local**.
6. En la casilla **Ubicación del archivo de datos de la migración**, indique la ruta al directorio donde guardó los datos en el paso 3.
7. Haga clic en **Siguiente >>**.

Si el archivo XML que contiene la información sobre los objetos de negocio del host fuente se encuentra en el directorio indicado, se iniciará la importación de datos.

Importación de datos de servidores basados en Windows

Si ha intentado transferir los datos online desde servidores basados en Windows y la transferencia resultó fallida, intente importar estos datos. Los datos, si se han recogido correctamente, deberían encontrarse en el servidor de destino, en la carpeta temporal que indicó en Parallels Panel durante el intento anterior.

➤ ***Para completar la transferencia de datos usando la función de importación de datos:***

1. Inicie sesión en su Panel de Administración del Servidor como administrador, vaya a **Herramientas y utilidades > Administrador de Migraciones** y haga clic en **Iniciar Migración**.
2. Seleccione la opción **Transferir datos ya procesados por el Agente de Migraciones y presentes en el host local**.
3. En la casilla **Ubicación del archivo de datos de la migración**, indique la ruta al directorio temporal donde se guardaron los datos durante el intento anterior.

Por ejemplo, `C:\temp`.

4. Haga clic en **Siguiente >>**.

Si el archivo XML que contiene la información sobre los objetos de negocio del host fuente se encuentra en el directorio indicado, se iniciará la importación de datos.

Actualización del Panel

El Panel comprueba cada noche la existencia de nuevas actualizaciones. Si existe alguna actualización disponible, el Panel la descargará e instalará de forma automática. Esta es la opción predeterminada: En **Configuración > Configuración del servidor**, la casilla **Descargar e instalar actualizaciones automáticamente** está seleccionada.

Si existe una nueva versión del Panel, en la parte superior de la pantalla de la página **Inicio**, aparecerá el enlace **Actualizar ahora**.

Si no desea que el Panel descargue e instale las actualizaciones de forma automática, vaya a **Configuración > Configuración del servidor** y deseleccione la casilla **Descargar e instalar actualizaciones automáticamente**. Una vez hecho esto, cuando haya actualizaciones nuevas, en la parte superior de la pantalla de la página **Inicio** aparecerá una alerta y se mostrarán los siguientes enlaces:

- **Ver información detallada sobre la actualización.** Haga clic aquí si desea ver la información acerca de la actualización antes de instalarla.
- **Actualizar ahora o Actualizar.** El enlace **Actualizar ahora** aparece si existen actualizaciones para su versión del producto. Si existe una actualización a una versión más nueva, aparecerá el enlace **Actualizar ahora**. Haga clic en el enlace correspondiente a la operación que desea realizar.

Si decide instalar las actualizaciones, se instalarán todas las actualizaciones y paquetes requeridos del software.

Si actualiza el producto a una versión nueva, se le pedirá que seleccione la versión y los componentes del producto que desea instalar.

En caso de producirse algún error, el panel mostrará un enlace a un archivo de registro que contiene toda la información necesaria para resolver el problema. Si experimenta problemas al actualizar su software, contacte con el departamento de soporte de Parallels y envíeles este archivo de registro.

- **Actualizar más tarde.** Haga clic en este enlace si no desea instalar ninguna actualización en este momento. El texto de la alerta y los enlaces ya no aparecerán en el Panel; estos aparecerán de nuevo la próxima vez que haya alguna actualización nueva disponible.

Además de usar estos enlaces, puede actualizar el Panel de la siguiente forma:

1. En su Panel, vaya a **Herramientas y utilidades > Actualizaciones** (en el grupo **Panel**). Se abrirá una pestaña o ventana nueva del navegador.
2. En esta ventana, seleccione la casilla correspondiente a la actualización (o versión nueva del Panel) que desea instalar y haga clic en **Continuar**.
3. Una vez completada la actualización, haga clic en **ACEPTAR**.

Notas acerca de los procesos de actualización:

Cuando actualice a una nueva versión del panel de control, se le notificará por email acerca del inicio y finalización del proceso. El mensaje de notificación incluirá el registro de eventos y una lista de los paquetes instalados, si es que la actualización se realiza correctamente. De todas formas puede que no reciba ningún mensaje de error si su servidor de correo resulta fallido. En este caso puede comprobar la existencia de errores en el archivo `autoinstaller.log.`, ubicado en el directorio `/tmp` en el disco duro del servidor.

Durante la instalación de los denominados paquetes "base", que afectan a la funcionalidad del núcleo del panel de control, se suspenden todas las operaciones del panel de control.

Si desea instalar una nueva llave de licencia una vez completada la actualización, consulte la sección *Actualizando Su Llave de Licencia* (en la página 81). Si durante la instalación de dicha llave tuviera cualquier problema, no dude en contactar con el equipo de soporte técnico de Parallels. <http://www.parallels.com/contact/>.

En este capítulo:

Modificación de la configuración del actualizador 219

Modificación de la configuración del actualizador

Por defecto, las actualizaciones para Parallels Panel y para su sistema operativo se descargan del servidor oficial de actualizaciones en <http://autoinstall.plesk.com>.

➤ ***Si desea recibir actualizaciones de Parallels Panel desde otra ubicación en la red:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Actualizaciones**. El actualizador se abrirá en una pestaña o ventana nueva del navegador.
2. Si el actualizador inicia la descarga de actualizaciones y en este momento sólo desea cambiar parámetros de configuración, haga clic en **Cancelar**.
3. Haga clic en **Opciones de instalación y origen de actualizaciones** y especifique el origen de los paquetes de actualización:
 - La opción seleccionada por omisión es **Servidor oficial de actualizaciones de Parallels**. Especifique la ubicación donde se almacenarán los archivos de instalación. Por omisión, los archivos de instalación se almacenan en el directorio `/root/parallels`.
 - Si selecciona **Servidor mirror**, especifique la ubicación de archivo `.inf3` en el campo **URL al directorio con el archivo .inf3**. Especifique la ubicación donde se almacenarán los archivos de instalación. Por omisión, los archivos de instalación se almacenan en el directorio `/root/parallels`.
 - Si selecciona **Medio local**, especifique la ubicación de archivo `.inf3` en el campo **Ruta absoluta al archivo .inf3**.
4. Si utiliza un servidor proxy, seleccione la casilla **Conectar usando un proxy** y especifique los siguientes parámetros:
 - Especifique el número de puerto y el nombre de host del proxy en los campos **Dirección del proxy** y **puerto**.
 - Si este proxy requiere autenticación, seleccione la casilla **Requerir autenticación** y especifique el nombre de usuario y la contraseña.
5. Haga clic en **Guardar** para guardar los parámetros de configuración.

Envío de avisos por email a múltiples clientes a la vez

A veces debe informar a sus clientes acerca del mantenimiento del servidor o bien acerca de nuevos servicios, por lo que la función Email Masivo le será de gran utilidad (**Herramientas y utilidades > Mensajes de email masivos**) para enviar avisos a todos los clientes a la vez..

También puede crear plantillas de mensajes y usarlas cuando lo necesite o bien enviar mensajes sin usar ninguna plantilla.

Lea este capítulo para saber cómo:

- Crear plantillas de mensaje para usos futuros.
- Enviar correos electrónicos a múltiples clientes.

En este capítulo:

Creación, edición y eliminación de plantillas de mensaje	221
Envío de avisos por email	223

Creación, edición y eliminación de plantillas de mensaje

➤ *Si desea crear una nueva plantilla de mensaje:*

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Mensajes de email masivos** (en el grupo **Herramientas**) y haga clic en **Añadir plantilla de email masivo**.
2. En el campo **Nombre de la plantilla** indique el nombre de la misma.
3. Indique el nombre y la dirección de email del remitente en el campo **De**.
Puede indicar el nombre, la dirección de email o ambos. Para indicar el nombre y la dirección de email, use el siguiente formato: Nombre <your@e-mail.address>.
Por ejemplo: John Doe <admin@server.com>.
4. Seleccione los destinatarios de su email:
 - Si desea enviar un mensaje a los revendedores, seleccione la casilla **Revendedores** y seleccione el grupo de destinatarios: **Todos** para enviar el mensaje a todos los revendedores, **Sólo seleccionado** para enviar el mensaje únicamente a los revendedores seleccionados de forma manual, **Todos excepto los seleccionados** para enviarlo a todos los revendedores excepto a los seleccionados de forma manual.
 - Si desea seleccionar numerosos revendedores, haga clic en **Seleccionar Direcciones** a la derecha de la casilla **Revendedores** (tenga en cuenta que este botón no está disponible si ha seleccionado el modo **Todos**), seleccione los revendedores deseados en el campo **Revendedores disponibles** y haga clic en **Añadir >>**. Si desea eliminar revendedores de la lista de revendedores seleccionados, seleccione los revendedores deseados en el campo **Revendedores seleccionados** y haga clic en **<< Eliminar**.
 - Si desea enviar un mensaje a los clientes, seleccione la casilla **Clientes** y seleccione el grupo de destinatarios: **Todos** para enviar el mensaje a todos los clientes, **Sólo seleccionado** para enviar el mensaje únicamente a los clientes seleccionados manualmente, **Todos excepto los seleccionados** para enviarlo a todos los clientes excepto a los seleccionados manualmente.
 - Si desea seleccionar numerosos clientes, haga clic en **Seleccionar Direcciones** a la derecha de la casilla **Clientes** (tenga en cuenta que este botón no está disponible si ha seleccionado el modo **Todos**), seleccione los clientes deseados en el campo **Clientes disponibles** y haga clic en **Añadir >>**. Para eliminar clientes de la lista de clientes seleccionados, selecciónelos en el campo **Clientes seleccionados** y haga clic en **<< Eliminar**.
 - Puede ver su elección de destinatarios siempre que lo desee, haciendo clic en el botón **Mostrar/ocultar seleccionados** respectivo.
 - Si desea que quede una copia del mensaje a enviar en su buzón de correo, seleccione la casilla **Administrador de Parallels Panel**.
5. En el campo **Asunto** seleccione el asunto de su mensaje.

6. En el campo **Texto del mensaje** introduzca su mensaje. Si desea que el Panel introduzca los nombres de los destinatarios de forma automática use la variable <name>. Los nombres se extraerán de la información indicada en el campo **Nombre de contacto** .

7. Haga clic en **Aceptar** para guardar la plantilla.

➤ ***Si desea editar una plantilla de mensaje:***

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Mensajes de email masivos** (en el grupo **Herramientas**) y haga clic en la plantilla requerida en la lista.

2. Realice los cambios deseados y haga clic en **ACEPTAR**.

➤ ***Si desea eliminar una plantilla de mensaje:***

1. Vaya a **Herramientas y Utilidades > Mensajes de email masivos** (en el grupo **Herramientas**).

2. Seleccione la casilla correspondiente a la plantilla de mensaje que desea eliminar y haga clic en **Eliminar**.

3. Confirme la eliminación y haga clic en **ACEPTAR**.

Envío de avisos por email

➤ **Para enviar un email a múltiples clientes a la vez:**

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Mensajes de email masivos** (en el grupo **Herramientas**).
2. Si desea usar una plantilla de mensaje creada anteriormente (tal y como se describe en **Creación, edición y eliminación de plantillas de mensaje** (en la página 221)), haga clic en el icono correspondiente en la columna **Enviar**. Si desea enviar un mensaje personalizado, haga clic en **Enviar Correo Masivo**.
3. Para insertar texto de una plantilla, seleccione la plantilla deseada y haga clic en **Insertar**.
4. Indique el nombre y la dirección de email del remitente en el campo **De**.
Puede indicar el nombre, la dirección de email o ambos. Para indicar el nombre y la dirección de email, use el siguiente formato: Nombre <your@e-mail.address>.
Por ejemplo: John Doe <admin@server.com>.
5. Seleccione los destinatarios de su email:
 - Si desea enviar un mensaje a los revendedores, seleccione la casilla **Revendedores** y seleccione el grupo de destinatarios: **Todos** para enviar el mensaje a todos los revendedores, **Sólo seleccionado** para enviar el mensaje únicamente a los revendedores seleccionados de forma manual, **Todos excepto los seleccionados** para enviarlo a todos los revendedores excepto a los seleccionados de forma manual.
 - Si desea seleccionar numerosos revendedores, haga clic en **Seleccionar Direcciones** a la derecha de la casilla **Revendedores** (tenga en cuenta que este botón no está disponible si ha seleccionado el modo **Todos**), seleccione los revendedores deseados en el campo **Revendedores disponibles** y haga clic en **Añadir >>**. Si desea eliminar revendedores de la lista de revendedores seleccionados, seleccione los revendedores deseados en el campo **Revendedores seleccionados** y haga clic en **<< Eliminar**.
 - Si desea enviar un mensaje a los clientes, seleccione la casilla **Clientes** y seleccione el grupo de destinatarios: **Todos** para enviar el mensaje a todos los clientes, **Sólo seleccionado** para enviar el mensaje únicamente a los clientes seleccionados manualmente, **Todos excepto los seleccionados** para enviarlo a todos los clientes excepto a los seleccionados manualmente.
 - Si desea seleccionar numerosos clientes, haga clic en **Seleccionar Direcciones** a la derecha de la casilla **Clientes** (tenga en cuenta que este botón no está disponible si ha seleccionado el modo **Todos**), seleccione los clientes deseados en el campo **Clientes disponibles** y haga clic en **Añadir >>**. Para eliminar clientes de la lista de clientes seleccionados, selecciónelos en el campo **Clientes seleccionados** y haga clic en **<< Eliminar**.
 - Puede ver su elección de destinatarios siempre que lo desee, haciendo clic en el botón **Mostrar/ocultar seleccionados** respectivo.

- Si desea que quede una copia del mensaje a enviar en su buzón de correo, seleccione la casilla **Administrador de Parallels Panel**.
6. En el campo **Asunto** seleccione el asunto de su mensaje.
 7. En el campo **Texto del mensaje** introduzca su mensaje. Si desea que Parallels Plesk Panel introduzca los nombres de los destinatarios de forma automática, use la variable `<name>` . Los nombres se extraerán de la información indicada en el campo **Nombre de contacto** .
 8. Si desea guardar el mensaje (tanto el texto como la información acerca de los destinatarios) como plantilla para usos futuros, seleccione la casilla situada a la izquierda del campo **Guardar texto en una nueva plantilla denominada** e indique el nombre de la plantilla.
 9. Haga clic en **ACEPTAR** para enviar el mensaje. Si ha decidido guardar los contenidos del mensaje como plantilla, se creará la plantilla y se situará en la lista de plantillas disponibles.

Uso del mecanismo de seguimiento de eventos

El Administrador de Eventos está diseñado para ayudarle a organizar el intercambio de datos entre Parallels Panel y los sistemas externos. Funciona de la siguiente forma: usted crea un script para ejecutarse en cierto evento del panel de control y luego crea un gestor de eventos que gestiona el proceso del evento. Puede asignar varios gestores a un mismo evento.

A tener en cuenta por los usuarios de Alojamiento Linux: El administrador del servidor puede crear los gestores de evento que se ejecutarán en el servidor en nombre del usuario root. Si desea restringir el uso de la cuenta root, cree un archivo vacío denominado `root.event_handler.lock` en `/parallels_panel_installation_directory/var/`.

En este capítulo:

Adición de gestores de eventos (Hosting Linux).....	226
Adición de gestores de eventos (Hosting Windows).....	227
Parámetros de eventos pasados por controladores de eventos	229
Eliminación de gestores de eventos	259

Adición de gestores de eventos (Hosting Linux)

Pongamos, por ejemplo, que creamos un gestor de eventos para el evento 'creación de cuenta de cliente'. El gestor aceptará un nombre de cliente y las credenciales del cliente en el Panel a través de variables de entorno. Por motivos de simplicidad, usaremos un shell-script denominado `test-handler.sh` que tiene la siguiente apariencia:

```
#!/bin/bash

echo "-----" >> /tmp/event_handler.log

/bin/date >> /tmp/event_handler.log # information on the event date
and time

/usr/bin/id >> /tmp/event_handler.log # information on the user, on
behalf of which the script was executed (to ensure control)

echo "customer created" >> /tmp/event_handler.log # information on
the created customer account

echo "name: ${NEW_CONTACT_NAME}" >> /tmp/event_handler.log #
customer's name

echo "login: ${NEW_LOGIN_NAME}" >> /tmp/event_handler.log #
customer's username in the Panel

echo "-----" >> /tmp/event_handler.log
```

Este script imprime información en un archivo para que así podamos controlar su ejecución (no podemos introducir información en `stdout/stderr`, ya que el script se ejecuta en modo de segundo plano).

Supongamos que nuestro script se encuentra en el directorio `/parallels_panel_installation_directory/bin` (por ejemplo). Lo registramos creando un gestor de evento a través del Panel Administrativo:

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administrador de eventos**.
2. Haga clic en **Añadir Gestor de Eventos Nuevo**.
3. En el menú **Evento** seleccione el evento al que desea añadir un gestor.
4. Seleccione la prioridad de la ejecución del gestor o indique un valor personalizado. Para ello, vaya al menú **Prioridad** e introduzca el valor deseado.

Cuando se asignan múltiples gestores a un único evento, puede indicar la secuencia de ejecución del gestor ajustando las distintas prioridades (un valor superior corresponde a una prioridad más elevada).

5. Seleccione el usuario de sistema, en nombre del cual se ejecutará el gestor (usuario "root", por ejemplo).
6. En el campo **Comando**, indique el comando a ejecutar en el evento seleccionado. En nuestro ejemplo es
`/usr/local/psa/bin/test-handler.sh.`
7. Haga clic en **ACEPTAR**.

Nota: En el script, hemos indicado las variables \$NEW_CONTACT_NAME y \$NEW_LOGIN_NAME. Durante la ejecución del gestor, estas variables serán reemplazadas por el nombre y el nombre de usuario de la cuenta cliente creada respectivamente. En la sección Parámetros de eventos pasados por controladores de eventos (en la página 229) se proporciona la lista de todas las variables disponibles.

Ahora, si usted inicia sesión a su Parallels Panel y crea una cuenta de cliente nueva, especificando el valor 'Algún cliente' en el campo **Nombre del contacto** y 'algún_cliente' en el campo **Nombre de usuario**, el gestor será revocado y se añadirán los siguientes registros a `/tmp/event_handler.log`:

```
Fri Mar 16 15:57:25 NOVT 2007

uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)

customer created

nombre: Algún Cliente

Nombre de usuario: algún_cliente
```

Si desea indicar uno o más gestores, repita la operación para cada uno de los nuevos gestores.

Adición de gestores de eventos (Hosting Windows)

➤ *Para añadir un Gestor de Eventos:*

Por ejemplo, creemos un gestor de evento para el evento 'creación de cuenta de cliente'. El gestor aceptará un nombre de cliente como primer parámetro y el nombre de usuario del cliente como segundo parámetro. Para simplificarlo, usaremos un archivo batch denominado `test-handler.bat` que tiene la siguiente apariencia:

```
echo "-----" >> c:\windows\temp\event_handler.log
información rem sobre la fecha y hora del evento
date /T>> c:\windows\temp\event_handler.log
rem information on the created customer account
echo "customer created" >> c:\windows\temp\event_handler.log
rem customer's name
echo "name: %1">> c:\windows\temp\event_handler.log
rem customer's username in the Panel
```

```
echo "login: %2">> c:\windows\temp\event_handler.log
echo "-----" >> c:\windows\temp\event_handler.log
```

Este script imprime alguna información en el archivo para que podamos controlar su ejecución.

Supongamos que nuestro script está en el directorio `c:\program files\parallels\parallels panel\scripts\`. Lo registramos creando un gestor de evento a través del Panel Administrativo:

1. Vaya a **Herramientas y utilidades > Administrador de eventos**.
2. Haga clic en **Añadir Gestor de Eventos Nuevo**.
3. En la casilla desplegable **Evento**, seleccione el evento que desea asignar al gestor.
4. Seleccione la prioridad de la ejecución del gestor o indique un valor personalizado. Para ello, vaya a la lista desplegable **Prioridad**, seleccione **personalizada** e introduzca el valor deseado.
 Cuando se asignan múltiples gestores a un único evento, puede indicar la secuencia de ejecución del gestor ajustando las distintas prioridades (un valor superior corresponde a una prioridad más elevada).
5. Seleccione el usuario de sistema, en nombre del cual se ejecutará el gestor.
6. En el campo **Comando**, indique el comando a ejecutar en el evento seleccionado. En nuestro ejemplo es `c:\program files\parallels\parallels panel\scripts\test-handler.bat` <NEW_CONTACT_NAME> <NEW_LOGIN_NAME>.

Tenga en cuenta que si el nombre del directorio o del archivo tiene espacios, la ruta debe indicarse entre comillas.

7. Haga clic en **ACEPTAR**.

Importante: En el comando hemos indicado los parámetros entre paréntesis angulares <NEW_CONTACT_NAME> y <NEW_LOGIN_NAME>. Antes de ejecutar el gestor, se sustituirán por el nombre y el nombre de usuario del cliente creado. En la sección **Parámetros de eventos pasados por controladores de eventos** (en la página 229) se proporciona la lista de todos los parámetros disponibles.

Ahora, si usted inicia sesión a su Parallels Panel y crea una cuenta de cliente nueva, especificando el valor 'Algún cliente' en el campo **Nombre del contacto** y 'algún_cliente' en el campo **Nombre de usuario**, el gestor será revocado y se añadirán los siguientes registros a `c:\windows\temp\event_handler.log`:

```
Mon March 15 21:46:34 NOVT 2010
customer created
nombre: Algún Cliente
Nombre de usuario: algún_cliente
```

Si desea indicar uno o más gestores, repita la operación para cada uno de los nuevos gestores.

Parámetros de eventos pasados por controladores de eventos

Esta sección describe los parámetros que pueden usarse con controladores que usted cree para determinados eventos del Panel.

Importante: Todas las variables usadas para pasar los parámetros en sistemas Linux deben introducirse en mayúsculas (por ejemplo, `NEW_USERNAME`) y en minúsculas en sistemas Windows (por ejemplo, `new_username`).

Información del administrador actualizada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de usuario	OLD_LOGIN_NAME	NEW_LOGIN_NAME	Imprescindible
Nombre de contacto	OLD_CONTACT_NAME	NEW_CONTACT_NAME	Imprescindible
Nombre de la Empresa	OLD_COMPANY_NAME	NEW_COMPANY_NAME	
Número de teléfono	OLD_PHONE	NEW_PHONE	
Fax	OLD_FAX	NEW_FAX	
Email	OLD_EMAIL	NEW_EMAIL	
Dirección	OLD_ADDRESS	NEW_ADDRESS	
Ciudad	OLD_CITY	NEW_CITY	
Estado/Provincia	OLD_STATE_PROVINCE	NEW_STATE_PROVINCE	
Código Postal	OLD_POSTAL_ZIP_CODE	NEW_POSTAL_ZIP_CODE	
País	OLD_COUNTRY	NEW_COUNTRY	

Servicio detenido

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre del servicio	OLD_SERVICE	NEW_SERVICE	Imprescindible

Servicio iniciado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre del servicio	OLD_SERVICE	NEW_SERVICE	Imprescindible

Servicio reiniciado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre del servicio	OLD_SERVICE	NEW_SERVICE	Imprescindible

Dirección IP creada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Dirección IP	OLD_IP_ADDRESS	NEW_IP_ADDRESS	Imprescindible
Máscara IP	OLD_IP_MASK	NEW_IP_MASK	
Interfaz	OLD_INTERFACE	NEW_INTERFACE	

Tipo de IP (compartida o dedicada)	OLD_IP_TYPE	NEW_IP_TYPE	
---------------------------------------	-------------	-------------	--

Dirección IP actualizada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Dirección IP	OLD_IP_ADDRESS	NEW_IP_ADDRESS	Imprescindible
Máscara IP	OLD_IP_MASK	NEW_IP_MASK	
Interfaz	OLD_INTERFACE	NEW_INTERFACE	
Tipo de IP (compartida o dedicada)	OLD_IP_TYPE	NEW_IP_TYPE	

Dirección IP eliminada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Dirección IP	OLD_IP_ADDRESS	Imprescindible

Configuración de sesión actualizada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Periodo permitido de inactividad para todos los usuarios de Parallels Panel	OLD_SESSION_IDLE_TIME	NEW_SESSION_IDLE_TIME	

Cuenta de cliente creada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Nombre de usuario	NEW_LOGIN_NAME	Imprescindible
Contraseña	NEW_PASSWORD	
Nombre de contacto	NEW_CONTACT_NAME	Imprescindible
Nombre de la Empresa	NEW_COMPANY_NAME	
Teléfono	NEW_PHONE	
Fax	NEW_FAX	
Email	NEW_EMAIL	
Dirección	NEW_ADDRESS	
Ciudad	NEW_CITY	
Estado/Provincia	NEW_STATE_PROVINCE	
Código Postal	NEW_POSTAL_ZIP_CODE	
País	NEW_COUNTRY	

Cuenta de cliente actualizada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de usuario	OLD_LOGIN_NAME	NEW_LOGIN_NAME	Imprescindible
Password	OLD_PASSWORD	NEW_PASSWORD	
Nombre de contacto	OLD_CONTACT_NAME	NEW_CONTACT_NAME	Imprescindible
Nombre de la Empresa	OLD_COMPANY_NAME	NEW_COMPANY_NAME	
Teléfono	OLD_PHONE	NEW_PHONE	
Fax	OLD_FAX	NEW_FAX	
Email	OLD_EMAIL	NEW_EMAIL	
Dirección	OLD_ADDRESS	NEW_ADDRESS	
Ciudad	OLD_CITY	NEW_CITY	
Estado/Provincia	OLD_STATE_PROVINCE	NEW_STATE_PROVINCE	

Código Postal	OLD_POSTAL_ZIP_CODE	NEW_POSTAL_ZIP_CODE	
País	OLD_COUNTRY	NEW_COUNTRY	

Cuenta de cliente eliminada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de usuario	OLD_LOGIN_NAME		Imprescindible

Estado de la cuenta de cliente actualizado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de contacto	OLD_CONTACT_NAME	NEW_CONTACT_NAME	Imprescindible
Nombre de usuario	OLD_LOGIN_NAME	NEW_LOGIN_NAME	Imprescindible
Estado	OLD_STATUS	NEW_STATUS	

Preferencias de interfaz del cliente actualizadas

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de contacto	OLD_CONTACT_NAME	NEW_CONTACT_NAME	Imprescindible
Nombre de usuario	OLD_LOGIN_NAME	NEW_LOGIN_NAME	Imprescindible
Tamaño de la Página	OLD_LINES_PER_PAGE	NEW_LINES_PER_PAGE	
Skin de Interfaz	OLD_INTERFACE_SKIN	NEW_INTERFACE_SKIN	

GUID del cliente actualizado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Tipo de cliente	OLD_CLIENT_TYPE	NEW_CLIENT_TYPE	
Nombre de usuario	OLD_LOGIN_NAME	NEW_LOGIN_NAME	Imprescindible
GUID	OLD_GUID	NEW_GUID	

Cuenta de revendedor creada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
Nombre de usuario	NEW_LOGIN_NAME		Imprescindible
Nombre de contacto	NEW_CONTACT_NAME		Imprescindible
Password	NEW_PASSWORD		
Nombre de la Empresa	NEW_COMPANY_NAME		
Teléfono	NEW_PHONE		
Fax	NEW_FAX		
Email	NEW_EMAIL		
Dirección	NEW_ADDRESS		
Ciudad	NEW_CITY		
Estado/Provincia	NEW_STATE_PROVINCE		
Código Postal	NEW_POSTAL_CODE		
País	NEW_COUNTRY		

Cuenta de revendedor actualizada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de usuario	OLD_LOGIN_NAME	NEW_LOGIN_NAME	Imprescindible
Nombre de contacto	OLD_CONTACT_NAME	NEW_CONTACT_NAME	
Password	OLD_PASSWORD	NEW_PASSWORD	
Nombre de la Empresa	OLD_COMPANY_NAME	NEW_COMPANY_NAME	
Teléfono	OLD_PHONE	NEW_PHONE	
Fax	OLD_FAX	NEW_FAX	
Email	OLD_EMAIL	NEW_EMAIL	
Dirección	OLD_ADDRESS	NEW_ADDRESS	
Ciudad	OLD_CITY	NEW_CITY	
Estado/Provincia	OLD_STATE_PROVINCE	NEW_STATE_PROVINCE	
Código Postal	OLD_POSTAL_ZIP_CODE	NEW_POSTAL_ZIP_CODE	
País	OLD_COUNTRY	NEW_COUNTRY	

Cuenta de revendedor eliminada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
Nombre de usuario	OLD_LOGIN_NAME		Imprescindible

Estado de la cuenta de revendedor actualizado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de contacto	OLD_CONTACT_NAME	NEW_CONTACT_NAME	Imprescindible
Nombre de usuario	OLD_LOGIN_NAME	NEW_LOGIN_NAME	Imprescindible
Estado	OLD_STATUS	NEW_STATUS	

Preferencias de interfaz del revendedor actualizadas

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de contacto	OLD_CONTACT_NAME	NEW_CONTACT_NAME	Imprescindible
Nombre de usuario	OLD_LOGIN_NAME	NEW_LOGIN_NAME	Imprescindible
Habilidad para acceder a la cuenta a través de múltiples ordenadores (o navegadores) a la vez.	OLD_ALLOW_MULTIPLE_SESSIONS	NEW_ALLOW_MULTIPLE_SESSIONS	
Idioma del interfaz	OLD_INTERFACE_LANGUAGE	NEW_INTERFACE_LANGUAGE	
Skin de Interfaz	OLD_INTERFACE_SKIN	NEW_INTERFACE_SKIN	

Inventario IP del revendedor actualizado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de usuario	OLD_LOGIN_NAME	NEW_LOGIN_NAME	Imprescindible

Dirección IP	OLD_IP_ADDRESS	NEW_IP_ADDRESS	Imprescindible
Estado	OLD_STATUS	NEW_STATUS	

Sitio web creado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
Nombre de dominio	NEW_DOMAIN_NAME		Imprescindible

Sitio web actualizado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de dominio	OLD_DOMAIN_NAME	NEW_DOMAIN_NAME	Imprescindible

Sitio web eliminado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
Nombre de dominio	NEW_DOMAIN_NAME		Imprescindible

Propietario de la suscripción modificado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de dominio de la suscripción	OLD_DOMAIN_NAME	NEW_DOMAIN_NAME	
Nombre de usuario del propietario	OLD_LOGIN_NAME	NEW_LOGIN_NAME	

Estado de sitio web actualizado

Este evento no puede someterse a seguimiento para el sitio principal de una suscripción. El seguimiento sólo puede realizarse para sitios web adicionales.

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de dominio del sitio web	OLD_DOMAIN_NAME	NEW_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Estado del sitio web	OLD_STATUS	NEW_STATUS	

Zona DNS del dominio actualizada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de dominio	OLD_DOMAIN_NAME	NEW_DOMAIN_NAME	Imprescindible

GUID de sitio web actualizado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de dominio	OLD_DOMAIN_NAME	NEW_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Globally unique identifier (GUID)	OLD_GUID	NEW_GUID	Imprescindible

Subdominio actualizado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre del subdominio	OLD_SUBDOMAIN_NAME	NEW_SUBDOMAIN_NAME	Imprescindible
Nombre de Dominio Padre	OLD_DOMAIN_NAME	NEW_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Nombre de usuario de la cuenta FTP	OLD_SYSTEM_USER_TYPE	NEW_SYSTEM_USER_TYPE	
Nombre de usuario del propietario del subdominio	OLD_SYSTEM_USER	NEW_SYSTEM_USER	
Cuota de disco duro	OLD_HARD_DISK_QUOTA	NEW_HARD_DISK_QUOTA	
Soporte para SSI	OLD_SSI_SUPPORT	NEW_SSI_SUPPORT	
Soporte para PHP	OLD_PHP_SUPPORT	NEW_PHP_SUPPORT	
Soporte para CGI	OLD_CGI_SUPPORT	NEW_CGI_SUPPORT	
Soporte para Perl	OLD_MOD_PERL_SUPPORT	NEW_MOD_PERL_SUPPORT	
Soporte para Python	OLD_MOD_PYTHON_SUPPORT	NEW_MOD_PYTHON_SUPPORT	
Soporte para ColdFusion	OLD_COLDFUSION_SUPPORT	NEW_COLDFUSION_SUPPORT	
Soporte para Apache ASP	OLD_APACHE_ASP_SUPPORT	NEW_APACHE_ASP_SUPPORT	Sólo en plataformas Linux.

Soporte para ASP	OLD_ASP_SUPPORT	NEW_ASP_SUPPORT	Sólo en plataformas Windows.
Cuota máxima de espacio en disco	OLD_HARD_DISK_QUOTA	NEW_HARD_DISK_QUOTA	
Soporte para Miva scripting	OLD_MIVA_SUPPORT	NEW_MIVA_SUPPORT	
Soporte para FastCGI	OLD_MOD_FASTCGI_SUPPORT	NEW_MOD_FASTCGI_SUPPORT	
Soporte para SSL	OLD_SSL_SUPPORT	NEW_SSL_SUPPORT	

Subdominio eliminado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Nombre de Dominio Padre	OLD_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Nombre del subdominio	OLD_SUBDOMAIN_NAME	Imprescindible

Alias de dominio creado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Nombre de alias de dominio	NEW_DOMAIN_ALIAS_NAME	Imprescindible
Sincronización de zona DNS con un dominio principal	NEW_DNS	
Alias de dominio activado o desactivado	NEW_STATUS	
Servicio web para el alias de dominio activado o desactivado	NEW_DOMAIN_ALIAS_WEB	
Servicio de correo para alias de dominio activado o desactivado	NEW_DOMAIN_ALIAS_MAIL	

Soporte para acceso a aplicaciones web en Java para visitantes del alias de dominio (activado o desactivado)	NEW_DOMAIN_ALIAS_TOMCAT	
--	-------------------------	--

Alias de dominio actualizado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de alias de dominio	OLD_DOMAIN_ALIAS_NAME	NEW_DOMAIN_ALIAS_NAME	Imprescindible
Sincronización de zona DNS con un dominio principal	OLD_DNS	NEW_DNS	
Alias de dominio activado o desactivado	OLD_STATUS	NEW_STATUS	
Servicio web para el alias de dominio activado o desactivado	OLD_DOMAIN_ALIAS_WEB	NEW_DOMAIN_ALIAS_WEB	
Servicio de correo para alias de dominio activado o desactivado	OLD_DOMAIN_ALIAS_MAIL	NEW_DOMAIN_ALIAS_MAIL	
Soporte para acceso a aplicaciones web en Java para visitantes del alias de dominio (activado o desactivado)	OLD_DOMAIN_ALIAS_TOMCAT	NEW_DOMAIN_ALIAS_TOMCAT	

Alias de dominio eliminado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
Nombre de alias de dominio	OLD_DOMAIN_ALIAS_NAME		Imprescindible

Número ID del dominio	OLD_DOMAIN_ID	
-----------------------	---------------	--

Zona DNS de alias de dominio actualizada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de alias de dominio	OLD_DOMAIN_ALIAS_NAME	NEW_DOMAIN_ALIAS_NAME	Imprescindible

Límites de la cuenta de revendedor actualizados

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de contacto	OLD_CONTACT_NAME	NEW_CONTACT_NAME	
Nombre de usuario	OLD_LOGIN_NAME	NEW_LOGIN_NAME	Imprescindible
Número máximo de dominios	OLD_MAXIMUM_DOMAINS	NEW_MAXIMUM_DOMAINS	
Cantidad Máxima de Espacio de Disco	OLD_MAXIMUM_DISK_SPACE	NEW_MAXIMUM_DISK_SPACE	
Cantidad Máxima de Tráfico	OLD_MAXIMUM_TRAFFIC	NEW_MAXIMUM_TRAFFIC	
Número Máximo de Usuarios Web	OLD_MAXIMUM_WEBUSERS	NEW_MAXIMUM_WEBUSERS	
Número Máximo de Bases de Datos	OLD_MAXIMUM_DATABASES	NEW_MAXIMUM_DATABASES	
Número Máximo de Buzones de Correo	OLD_MAXIMUM_MAILBOXES	NEW_MAXIMUM_MAILBOXES	
Cuota de buzón de correo	OLD_MAXIMUM_MAILBOX_QUOTA	NEW_MAXIMUM_MAILBOX_QUOTA	
Número Máximo de Listas de Correo	OLD_MAXIMUM_MAILLISTS	NEW_MAXIMUM_MAILLISTS	

Número máximo de aplicaciones Java	OLD_MAXIMUM_TOMCAT_WEB_APPLICATIONS	NEW_MAXIMUM_TOMCAT_WEB_APPLICATIONS	
Fecha de Expiración de la Cuenta	OLD_EXPIRATION_DATE	NEW_EXPIRATION_DATE	

Límites de suscripción actualizados

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de dominio	OLD_DOMAIN_NAME	NEW_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Cantidad Máxima de Espacio de Disco	OLD_MAXIMUM_DISK_SPACE	NEW_MAXIMUM_DISK_SPACE	
Cantidad Máxima de Tráfico	OLD_MAXIMUM_TRAFFIC	NEW_MAXIMUM_TRAFFIC	
Número Máximo de Usuarios Web	OLD_MAXIMUM_WEBUSERS	NEW_MAXIMUM_WEBUSERS	
Número Máximo de Bases de Datos	OLD_MAXIMUM_DATABASES	NEW_MAXIMUM_DATABASES	
Número Máximo de Buzones de Correo	OLD_MAXIMUM_MAILBOXES	NEW_MAXIMUM_MAILBOXES	
Cuota de buzón de correo	OLD_MAXIMUM_MAILBOX_QUOTA	NEW_MAXIMUM_MAILBOX_QUOTA	
Número Máximo de Listas de Correo	OLD_MAXIMUM_MAIL_LISTS	NEW_MAXIMUM_MAIL_LISTS	
Número máximo de aplicaciones Java	OLD_MAXIMUM_TOMCAT_WEB_APPLICATIONS	NEW_MAXIMUM_TOMCAT_WEB_APPLICATIONS	
Fecha de Expiración	OLD_EXPIRATION_DATE	NEW_EXPIRATION_DATE	

Conexión al panel por parte del usuario

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de contacto	OLD_CONTACT_NAME	NEW_CONTACT_NAME	

Desconexión del panel por parte del usuario

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de contacto	OLD_CONTACT_NAME	NEW_CONTACT_NAME	

Cuenta de correo creada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Dirección de email	NEW_MAILNAME	Imprescindible (en formato address@example.com)

Cuenta de correo actualizada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Dirección de email	OLD_MAILNAME	NEW_MAILNAME	Imprescindible (en formato address@example.com)
Buzón de Correo	OLD_MAILBOX	NEW_MAILBOX	

Password	OLD_PASSWORD	NEW_PASSWORD	
Cuota de buzón de correo	OLD_MAILBOX_QUOTA	NEW_MAILBOX_QUOTA	
Respuestas automáticas	OLD_AUTORESPONDERS	NEW_AUTORESPONDERS	

Cuenta de correo eliminada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Dirección de email	OLD_MAILNAME	Imprescindible (en formato address@example.com)

Lista de correo creada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Nombre de dominio	NEW_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Dirección de email de la lista de correo	NEW_MAIL_LIST_NAME	Imprescindible
Lista de correo activada	NEW_MAIL_LIST_ENABLED	

Lista de correo eliminada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Nombre de dominio	OLD_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Dirección de email de la lista de correo	OLD_MAIL_LIST_NAME	Imprescindible
Lista de correo activada	OLD_MAIL_LIST_ENABLED	

Configuración de hosting creada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Nombre de dominio	NEW_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Dirección IPv4	NEW_IP_ADDRESS	
Dirección IPv6	NEW_IPV6_ADDRESS	
Tipo IP	NEW_IP_TYPE	
Nombre de usuario del usuario del sistema	NEW_SYSTEM_USER	
Contraseña del usuario de sistema	NEW_SYSTEM_USER_PASSWORD	
Acceso al servidor vía SSH (en sistemas Linux) o Escritorio Remoto (en sistemas Windows)	NEW_SYSTEM_SHELL	
Soporte para MS FrontPage	NEW_FP_SUPPORT	
Soporte para MS FrontPage over SSL	NEW_FPSSL_SUPPORT	
Publicación MS FrontPage	NEW_FP_AUTHORIZING	
Nombre de usuario admin MS FrontPage	NEW_FP_ADMIN_LOGIN	
Contraseña admin de MS FrontPage	NEW_FP_ADMIN_PASSWORD	
Soporte para SSI	NEW_SSI_SUPPORT	
Soporte para PHP	NEW_PHP_SUPPORT	
Soporte para CGI	NEW_CGI_SUPPORT	
Soporte para Perl	NEW_MOD_PERL_SUPPORT	
Soporte para Apache ASP	NEW_APACHE_ASP_SUPPORT	Sólo en sistemas Linux
Soporte para ASP	NEW_ASP_SUPPORT	Sólo en sistemas Windows:
Soporte para SSL	NEW_SSL_SUPPORT	
Programa de estadísticas web	NEW_WEB_STATISTICS	
Documentos de error personalizados	NEW_CUSTOM_ERROR_DOCUMENTS	

Cuota máxima de espacio en disco	NEW_HARD_DISK_QUOTA	
----------------------------------	---------------------	--

Configuración de hosting actualizada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de dominio	OLD_DOMAIN_NAME	NEW_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Dirección IPv4	OLD_IP_ADDRESS	NEW_IP_ADDRESS	
Dirección IPv6	OLD_IPV6_ADDRESSES	NEW_IPV6_ADDRESSES	
Tipo IP	OLD_IP_TYPE	NEW_IP_TYPE	
Usuario de Sistema	OLD_SYSTEM_USER	NEW_SYSTEM_USER	
Contraseña del usuario de sistema	OLD_SYSTEM_USER_PASSWORD	NEW_SYSTEM_USER_PASSWORD	
Acceso al servidor vía SSH (en sistemas Linux) o Escritorio Remoto (en sistemas Windows)	OLD_SYSTEM_SHELL	NEW_SYSTEM_SHELL	
Soporte de FP	OLD_FP_SUPPORT	NEW_FP_SUPPORT	
Soporte de FP-SSL	OLD_FPSSL_SUPPORT	NEW_FPSSL_SUPPORT	
Publicación FP	OLD_FP_AUTHORIZING	NEW_FP_AUTHORIZING	
Nombre de usuario admin de FP	OLD_FP_ADMIN_LOGIN	NEW_FP_ADMIN_LOGIN	
Contraseña admin de FP	OLD_FP_ADMIN_PASSWORD	NEW_FP_ADMIN_PASSWORD	
Soporte para SSI	OLD_SSI_SUPPORT	NEW_SSI_SUPPORT	
Soporte para PHP	OLD_PHP_SUPPORT	NEW_PHP_SUPPORT	
Soporte para CGI	OLD_CGI_SUPPORT	NEW_CGI_SUPPORT	
Soporte para Perl	OLD_MOD_PERL_SUPPORT	NEW_MOD_PERL_SUPPORT	

Soporte para Apache ASP	OLD_APACHE_ASP_SUPPORT	NEW_APACHE_ASP_SUPPORT	Sólo en sistemas Linux
Soporte para ASP	OLD_ASP_SUPPORT	NEW_ASP_SUPPORT	Sólo en sistemas Windows:
Soporte para SSL	OLD_SSL_SUPPORT	NEW_SSL_SUPPORT	
Estadísticas web	OLD_WEB_STATISTICS	NEW_WEB_STATISTICS	
Documentos de error personalizados	OLD_CUSTOM_ERROR_DOCUMENTS	NEW_CUSTOM_ERROR_DOCUMENTS	
Cuota de disco duro	OLD_HARD_DISK_QUOTA	NEW_HARD_DISK_QUOTA	

Configuración de hosting eliminada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Nombre de dominio	OLD_DOMAIN_NAME	Imprescindible

Redireccionamiento estándar o por marcos creado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Nombre de dominio	NEW_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Dirección IPv4	NEW_IP_ADDRESS	
Dirección IPv6	NEW_IPV6_ADDRESS	
Tipo de reenvío	NEW_FORWARDING_TYPE	
URL	NEW_URL	

Redireccionamiento estándar o por marcos actualizado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de dominio	OLD_DOMAIN_NAME	NEW_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Dirección IPv4	OLD_IP_ADDRESS	NEW_IP_ADDRESS	
Dirección IPv6	OLD_IPV6_ADDRESS	NEW_IPV6_ADDRESS	
Tipo de reenvío	OLD_FORWARDING_TYPE	NEW_FORWARDING_TYPE	
URL	OLD_URL	NEW_URL	

Redireccionamiento estándar o por marcos eliminado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Nombre de dominio	OLD_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Tipo de reenvío	OLD_FORWARDING_TYPE	

Cuenta de usuario web creada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Nombre de dominio	NEW_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Nombre del Usuario Web	NEW_WEBUSER_NAME	Imprescindible
Soporte para SSI	NEW_SSI_SUPPORT	
Soporte para PHP	NEW_PHP_SUPPORT	
Soporte para CGI	NEW_CGI_SUPPORT	
Soporte para Perl	NEW_MOD_PERL_SUPPORT	
Soporte para Python	NEW_MOD_PYTHON_SUPPORT	

Soporte para Apache ASP	NEW_APACHE_ASP_SUPPORT	Sólo en sistemas Linux
Soporte para ASP	NEW_ASP_SUPPORT	Sólo en sistemas Windows:
Cuota de disco duro	NEW_HARD_DISK_QUOTA	

Cuenta de usuario web actualizada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de dominio	OLD_DOMAIN_NAME	NEW_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Nombre del Usuario Web	OLD_WEBUSER_NAME	NEW_WEBUSER_NAME	Imprescindible
Soporte para SSI	OLD_SSI_SUPPORT	NEW_SSI_SUPPORT	
Soporte para PHP	OLD_PHP_SUPPORT	NEW_PHP_SUPPORT	
Soporte para CGI	OLD_CGI_SUPPORT	NEW_CGI_SUPPORT	
Soporte para Perl	OLD_MOD_PERL_SUPPORT	NEW_MOD_PERL_SUPPORT	
Soporte para Python	OLD_MOD_PYTHON_SUPPORT	NEW_MOD_PYTHON_SUPPORT	
Soporte para Apache ASP	OLD_APACHE_ASP_SUPPORT	NEW_APACHE_ASP_SUPPORT	Sólo en sistemas Linux
Soporte para ASP	OLD_ASP_SUPPORT	NEW_ASP_SUPPORT	Sólo en sistemas Windows:
Cuota de disco duro	OLD_HARD_DISK_QUOTA	NEW_HARD_DISK_QUOTA	

Cuenta de usuario web eliminada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
Nombre de dominio	OLD_DOMAIN_NAME		Imprescindible
Nombre del Usuario Web	OLD_WEBUSER_NAME		Imprescindible

Clave de licencia actualizada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Número de Clave de licencia	OLD_LICENSE	NEW_LICENSE	Imprescindible
Tipo de llave de licencia (Parallels Panel, adicional)	OLD_LICENSE_TYPE	NEW_LICENSE_TYPE	
Nombre de la clave de licencia (para claves adicionales)	OLD_LICENSE_NAME	NEW_LICENSE_NAME	

Llave de licencia expirada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
Número de Clave de licencia	OLD_LICENSE		Imprescindible

Servidor de base de datos creado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Dirección IP del servidor de la base de datos	NEW_DATABASE_SERVER	Imprescindible

Servidor de base de datos actualizado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Dirección IP del servidor de la base de datos	OLD_DATABASE_SERVER	NEW_DATABASE_SERVER	Imprescindible

Servidor de base de datos eliminado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Dirección IP del servidor de la base de datos	OLD_DATABASE_SERVER	Imprescindible

Base de datos creada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Dirección IP del servidor de la base de datos	NEW_DATABASE_SERVER	Imprescindible
Nombre de la base de datos	NEW_DATABASE_NAME	Imprescindible

Base de datos eliminada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
Dirección IP del servidor de la base de datos	OLD_DATABASE_SERVER		Imprescindible
Nombre de la base de datos	OLD_DATABASE_NAME		Imprescindible

Cuenta de usuario de base de datos creada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
Dirección IP del servidor de la base de datos	NEW_DATABASE_SERVER		Imprescindible
Número de identificación de la base de datos	NEW_DATABASE_ID		Imprescindible
Nombre de usuario de la base de datos	NEW_DATABASE_USER_NAME		Imprescindible
Contraseña del usuario de la base de datos	NEW_DATABASE_USER_PASSWORD		

Cuenta de usuario de base de datos actualizada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Dirección IP del servidor de la base de datos	OLD_DATABASE_SERVER	NEW_DATABASE_SERVER	Imprescindible
Número de identificación de la base de datos	OLD_DATABASE_ID	NEW_DATABASE_ID	Imprescindible
Nombre de usuario de la base de datos	OLD_DATABASE_USER_NAME	NEW_DATABASE_USER_NAME	Imprescindible

Contraseña del usuario de la base de datos	OLD_DATABASE_USER_PASSWORD	NEW_DATABASE_USER_PASSWORD	
--	----------------------------	----------------------------	--

Cuenta de usuario de base de datos eliminada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Dirección IP del servidor de la base de datos	OLD_DATABASE_SERVER	Imprescindible
Número de identificación de la base de datos	OLD_DATABASE_ID	Imprescindible
Nombre de usuario de la base de datos	OLD_DATABASE_USER_NAME	Imprescindible
Contraseña del usuario de la base de datos	OLD_DATABASE_USER_PASSWORD	

Componente de Parallels Panel actualizado o añadido

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de componente Parallels Panel	OLD_PLESK_COMPONENT_NAME	NEW_PLESK_COMPONENT_NAME	Imprescindible

Plan de revendedor creado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
ID de plan de revendedor	NEW_TEMPLATE_ID	Imprescindible

Plan de revendedor actualizado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
ID de plan de revendedor	OLD_TEMPLATE_ID	NEW_TEMPLATE_ID	Imprescindible

Plan de revendedor eliminado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
ID de plan de revendedor	OLD_TEMPLATE_ID	Imprescindible

Plan de servicio de revendedor creado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
ID del plan	NEW_DOMAIN_TEMPLATE	Imprescindible

Plan de servicio de revendedor actualizado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
ID del plan	OLD_DOMAIN_TEMPLATE	Imprescindible

Plan de servicio de revendedor eliminado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
ID del plan	OLD_DOMAIN_TEMPLATE	Imprescindible

Plan de servicio de administrador creado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
ID del plan	NEW_ADMIN_TEMPLATE	Imprescindible

Plan de servicio de administrador actualizado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
ID del plan	OLD_ADMIN_TEMPLATE	Imprescindible

Plan de servicio de administrador eliminado

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
ID del plan	OLD_ADMIN_TEMPLATE	Imprescindible

Se ha alcanzado el límite de espacio en disco para la cuenta de revendedor

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Nombre de contacto	OLD_CONTACT_NAME	Imprescindible
Límite de Espacio de Disco	OLD_MAXIMUM_DISK_SPACE	

Se ha alcanzado el límite tráfico para la cuenta de revendedor

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Nombre de contacto	OLD_CONTACT_NAME	Imprescindible
Límite de uso de tráfico	OLD_MAXIMUM_TRAFFIC	

Se ha alcanzado el límite de espacio en disco para la suscripción

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Nombre de dominio de la suscripción	OLD_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Límite de Espacio de Disco	OLD_MAXIMUM_DISK_SPACE	

Se ha alcanzado el límite de tráfico para la suscripción

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Nombre de dominio de la suscripción	OLD_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Límite de uso de tráfico	OLD_MAXIMUM_TRAFFIC	

Cuenta FTP creada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Nombre de dominio	NEW_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Directorio principal	NEW_HOME_DIRECTORY	Imprescindible

Nombre de usuario de sistema	NEW_SYSTEM_USER	
Contraseña de usuario de sistema	NEW_SYSTEM_USER_PASSWORD	

Cuenta FTP actualizada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno		Notas
	Valor usado anteriormente	Valor nuevo	
Nombre de dominio	OLD_DOMAIN_NAME	NEW_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Directorio principal	OLD_HOME_DIRECTORY	NEW_HOME_DIRECTORY	Imprescindible
Nombre de usuario de sistema	OLD_SYSTEM_USER	NEW_SYSTEM_USER	Imprescindible
Contraseña de usuario de sistema	OLD_SYSTEM_USER_PASSWORD	NEW_SYSTEM_USER_PASSWORD	

Cuenta FTP eliminada

Nombre y descripción de parámetros	Nombre de variable de entorno	Notas
Nombre de dominio	OLD_DOMAIN_NAME	Imprescindible
Directorio principal	OLD_HOME_DIRECTORY	Imprescindible
Nombre de usuario de sistema	OLD_SYSTEM_USER	
Contraseña de usuario de sistema	OLD_SYSTEM_USER_PASSWORD	

Eliminación de gestores de eventos

➤ ***Para eliminar un Gestor de Eventos:***

1. Vaya a Herramientas y utilidades > Administrador de eventos.
2. Seleccione las casillas pertinentes de la lista de gestores y haga clic en Eliminar.

Glosario

Plan complementario

Un plan adicional que puede complementar un plan de servicio al que está suscrito un usuario. Puede estar asignado a los usuarios para aumentar las asignaciones de ancho de banda o espacio en disco. Un único usuario puede estar suscrito a un plan de servicio y a múltiples planes complementarios.

Plan de revendedor

Un conjunto de recursos y servicios proporcionado a los revendedores de servicios de hosting. Los revendedores pueden usar los recursos para alojar sus propios sitios web o para proporcionar servicios a sus clientes de hosting.

Plan de hosting

Un conjunto de recursos y servicios proporcionado a los clientes de servicios de hosting. Generalmente, los recursos incluyen espacio en disco en el servidor (espacio web) y ancho de banda para el hosting de sitios web. También son planes complementarios que pueden asignarse a usuarios para aumentar las asignaciones de ancho de banda y espacio en disco.

Suscripción

Un registro en el Panel que conserva información acerca de qué cuentas de usuario están suscrita a determinados planes de servicio.

Suscripción personalizada

Una suscripción que no está asociada a ningún plan de servicio.

Espacio web

Un directorio físico en el servidor asignado a un usuario de acuerdo con un plan de servicio.